



Documentación Técnica
APIs Banco Coinag
Coelsa PSP

Versión 3.0 – Abril 2026

	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

INDICE

Objetivo	4
Introducción	4
Gestión de PSP.....	6
Consultar PSP	6
Consultar Cuenta Recaudadora	7
Alta de CVU	7
Modificación de CVU	8
Baja de CVU	8
Consultar CVU	9
Consultar CVU BY CUIT	9
Consultar CBU	10
Gestión de Alias	11
Consultar Alias	11
Alta de Alias	12
Modificación de Alias.....	13
Baja de Alias.....	14
Movimientos de Cash In y Cash Out.....	15
Circuito para el Cash Out	15
Versionado de los métodos de Transferencia	16
Circuito para el Cash In	17
Realizar Transferencia ARS	18
Realizar Transferencia USD.....	19
Realizar Transferencia Coinag ARS	21
Realizar Transferencia Coinag USD.....	22
Realizar Transferencia FCI ARS	24
Realizar Transferencia Tokens	26
Endpoints de Avisos	28
Avisos de Crédito CVU	28
Avisos de Reversa de Débito.....	29
Respuesta Esperada para los Avisos	30

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Consultar Transferencia por Id Coelsa	31
Consultar Transferencia por IdTrxOri	32
Consultar Transferencia por IdTrxCiente	34
Listado de Transferencias - Conciliación.....	35
Consulta Transferencia Individual	35
Listado de Transferencias	37
Conciliación de Transferencias	39
Listado Transferencias Vendedor	40
Listado Transferencias Comprador	42
Tarea programada para Avisos de Transferencia CBU	45
Respuesta Esperada para los Avisos	45
Conceptos BCRA	46
Anexo	47
Consulta de Estado	47
HISTORIA DE VERSIONES.....	48

	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Objetivo


El presente documento tiene como objetivo detallar todos los métodos que conforman la API Coelsa PSP para la utilización de las entidades que quieran ser Proveedores de Servicios de Pago a través del Banco Coinag. Se presentarán los recursos creados para las tres etapas del producto:

- Gestión de PSP
- Movimientos de Cash In y Cash Out
- Conciliación de PSP


Introducción

Para consumir las APIs de Coelsa - CVU, debemos importar el proyecto. A modo de ejemplo utilizaremos la plataforma Postman e importaremos desde aquí la definición de la aplicación enviada por el Banco.

Para la aplicación Postman desde “Import >> File >> Upload Files” puede tomarse el archivo en cuestión para importar el proyecto:



Al importar vamos a tener una nueva colección con los siguientes módulos y métodos:



 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Las credenciales, tanto del ambiente de homologación como producción, se envían al mail detallado en el correspondiente contrato. Los datos que se envían son: **Username, Password, Client Id y Client Secret**.

GET NEW ACCESS TOKEN

Token Name

Token Name

Grant Type

Password Credentials

Access Token URL ⓘ

<https://homoapi.bancocoinag.com/token>

Username

Username

Password

Client ID ⓘ

Client ID

Client Secret ⓘ

Client Secret

Scope ⓘ

e.g. read:org

Client Authentication

Send as Basic Auth header

El método de autenticación es OAuth 2.0 con esquema Bearer Token. Se detalla en la correspondiente planilla de pruebas.

URL para obtener token:

- **Homologación:** <https://homoapi.bancocoinag.com/token>
- **Producción:** <https://api.bancocoinag.com/token>

URL para acceso a recursos:

- **Homologación:**
<https://homoapi.bancocoinag.com/coelsapsp/v1>
<https://homoapi.bancocoinag.com/coelsapsp/v2>
- **Producción:**
<https://api.bancocoinag.com/coelsapsp/v1>
<https://api.bancocoinag.com/coelsapsp/v2>

A lo largo de este documento se explicitarán los endpoints que ya cuentan con una versión 2 y los que se mantienen en la versión 1.

Para cualquier duda técnica respecto a los endpoints detallados en este documento contactar a Soporte Digital soportedigital@bancocoinag.com

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Gestión de PSP

Se detallan en este módulo todos los métodos para gestionar las CVUs que correspondan al PSP. Para el alta de PSP y de Cuentas Recaudadoras se deberá poner en contacto con el Banco dado que es el responsable de esta gestión.

En los primeros dos apartados mostraremos dos métodos de consulta que servirán para consultar la información de PSP y Cuentas Recaudadoras. Posteriormente se mostrarán los métodos para el alta, baja y modificación de CVUs.

Consultar PSP

Método:

GET/coelsapsp/v1/PSP/:idPsp/:cuit

Parámetros:

- idPSP (integer): Id del Proveedor de Servicio de Pago que desea consultar.
- cuit (integer): cuit del Proveedor de Servicio de Pago que desea consultar.

Response (Salida):

id	Int – Id del PSP
cuit	String(11) – Cuit del PSP
razonSocial	String(50) – Razón Social del PSP
tipo	String(3) – El tipo de cuenta será siempre “1”. Podrá ser modificado en otras versiones.
nombreFantasia	String(50) – Nombre de Fantasía del PSP
urlPsp	String(255) - URL del PSP (para envío de mensajes).
estado	
codigo	Int – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
Cuentas [lista]	
id	Int – Id de la Cuenta Recaudadora
banco	String(3) – Código de Banco al que corresponde la cuenta recaudadora.
cbu	String(22) – Cuenta Bancaria asignada como cuenta recaudadora para el PSP.
moneda	String(3) - Código de moneda de la cuenta. “032” Pesos.
descripcion	String(100) – Detalle adicional sobre la cuenta recaudadora.
fechaAlta	Datetime – Fecha en que se realizó el alta de la cuenta recaudadora.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Consultar Cuenta Recaudadora

Método:

GET/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{idCuentaRecaudadora}

Parámetros:

- idPSP (integer): Id del Proveedor de Servicio de Pago que desea consultar.
- idCuentaRecaudadora (integer): id de la Cuenta Recaudadora que desea consultar

Response (Salida):

id	Int – Id de la Cuenta Recaudadora
idPsp	Int – Id del PSP
descripcion	String(100) – Detalle adicional sobre la cuenta recaudadora.
cbu	String(22) – Cuenta Bancaria asignada como cuenta recaudadora para el PSP.
banco	String(3) – Código de Banco al que corresponde la cuenta recaudadora.
moneda	String(3) - Código de moneda de la cuenta. "032" Pesos.
fechaAlta	Datetime – Fecha en que se realizó el alta de la cuenta recaudadora.
estado	
codigo	Int – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa

Alta de CVU

Método:

POST/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{idCuentaRecaudadora}/AltaCVU

Parámetros:

- idPSP (integer): Id del PSP que desea realizar el alta de la CVU.
- idCuentaRecaudadora (integer): id de la Cuenta Recaudadora a utilizar para el alta de la CVU.

Request (Entrada):

cuit	Int – CUIT del titular de la cuenta
titular	String(40) – Nombre del titular de la cuenta, mínimo 5 caracteres.
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

	Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica).
--	--

Response (Salida):

cvu	String(22) – CVU de la nueva cuenta creada
titular	String(40) – Nombre del titular de la nueva cuenta.
cuit	Int – Cuit del titular de la nueva cuenta.

Observación: El banco no asigna un alias durante la creación de la CVU. La asignación y creación del alias es responsabilidad de cada PSP. Para asignar un alias, deben utilizar el método [POST]/Alias/{cuit}/{cbu}.

Modificación de CVU

Método:

PUT/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{idCuentaRecaudadora}/CVU/{cvu}

Parámetros:

- idPSP (integer): Id del PSP de la CVU que desea modificar
- idCuentaRecaudadora (integer): id de la Cuenta Recaudadora de la CVU que desea modificar.
- Cvu: CVU de la cuenta virtual a modificar.

Request (Entrada):

idCuenta	Int – Id de la cuenta recaudadora a reasignar para la CVU.
titular	String(40) – Nombre del titular de la CVU
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica).

Response (Salida): Se espera un código de respuesta HTTP 200 si la modificación se realizó correctamente o un código 400 si ocurrió un error. En este último caso se detalla un mensaje de error.

Baja de CVU

Método:

DELETE/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{idCuentaRecaudadora}/CVU/{cvu}

Parámetros:

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

- idPSP (integer): Id del PSP de la CVU que desea eliminar
- idCuentaRecaudadora (integer): id de la Cuenta Recaudadora de la CVU que desea eliminar.
- Cvu: CVU de la cuenta virtual a eliminar.

Response (Salida): Se espera un código de respuesta HTTP 200 si la baja se realizó correctamente o un código 400 si ocurrió un error. En este último caso se detalla un mensaje de error.

Consultar CVU

Método:

GET/coelsapsp/v1/Consulta/CVU/{cvu}

Parámetros:

- cvu (string): CVU de la cuenta virtual (de cualquier entidad) a consultar

Response (Salida):

idPsp	Int – Id del PSP al que pertenece.
cbuCuenta	String(100) – CBU de la cuenta recaudadora a la que pertenece.
cvu	String(22) – CVU de la cuenta virtual
tipo	String(3) – El tipo de cuenta será siempre “1”. Podrá ser modificado en otras versiones.
cuit	Int – CUIT del titular de la cuenta
titular	String(40) – Nombre del titular de la CVU
moneda	String(3) - Código de moneda de la cuenta. “032” Pesos.
personaTipo	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica).
nombreFantasia	String(50) – Nombre de Fantasía del PSP
estado	
codigo	Int – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
fechaAlta	Datetime – Fecha de alta de la CVU

Consultar CVU BY CUIT

Para consultar CVUs dadas de alta para un CUIT en específico dentro del PSP.

Método:

GET/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{idCuentaRecaudadora}/CUIT/{cuit}

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Parámetros:

- idPSP (integer): Id del PSP asociado a la CVU que desea consultar (Requerido).
- idCuentaRecaudadora (integer): id de la Cuenta Recaudadora asociado a la CVU que desea consultar (Requerido).
- Cuit (string): El CUIT del titular de la cuenta virtual que se desea consultar (requerido).
- Página (integer): Número de página en la que desea posicionar la consulta (Opcional).

Nota:

El parámetro Página es opcional y se emplea únicamente en situaciones en las que una misma persona tenga más de 50 CVU asociadas a su titularidad.

Response (Salida):

cvuActivas [lista]	
cvu	String(22) – CVU de la cuenta virtual
alias	String(150) – Alias de la cuenta virtual
fechaAltaCvu	String(100) – Fecha de alta de la CVU
totalRegistros	Int – Total de registros que devuelve la consulta sin tener en cuenta la paginación
registrosPorPagina	Int – Cantidad de registros definidos para devolver por página. (Como máximo se devuelve 50 registros por página).
cantidadPaginas	Int – Cantidad de páginas que devuelve la consulta. Equivalente a TotalRegistros/RegistrosPorPagina con redondeo hacia arriba.

Consultar CBU

Método:

GET/coelsapsp/v1/Consulta/CBU/{cbu}

Parámetros:

- cbu (string): CBU de la cuenta bancaria (de cualquier entidad) a consultar. También puede utilizarse para consultar una CVU.

Response (Salida):

cuenta	
tipoCuenta	String(3) "1": CVU "10": CA Pesos "20": CC Pesos "11": CA Dólares

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

	“21”: CC Dólares “30”: CC Especiales Pesos “31”: CC Especiales Dólares
idBanco	String(3) – Código de Banco
activa	Boolean – Estado de la cuenta
cbu	String(22) – CBU de la cuenta bancaria
cbuAnterior	String(22) – (opcional)
alias	String(20) – Alias asignado a la cuenta actualmente.
aliasAnterior	String(20) – Alias que tenía anteriormente la cuenta. (opcional)
bloqueado	Boolean – Si la cuenta presenta bloqueos activos.
fechaAlta	Datetime – Fecha de alta de la cuenta
fechaModificacion	Datetime – Fecha de última modificación de la cuenta
titulares [lista]	
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica).
cuit	Int – CUIT del titular de la cuenta
nombre	String(40) – Nombre del titular de la CBU

Gestión de Alias

En la sección anterior se describió cómo se dan de alta las CVUs. Para dar la funcionalidad de que los PSPs puedan asignar sus propios alias a las CVUs generadas se dispone de los siguientes recursos en el módulo de Alias.

Consultar Alias

Método:

GET/coelsapsp/v1/Alias/{alias}

Parámetros:

- alias (string): Alias que se desea consultar

Response (Salida):

cuenta	
tipoCuenta	String(3) “1”: CVU “10”: CA Pesos “20”: CC Pesos “11”: CA Dólares “21”: CC Dólares “30”: CC Especiales Pesos

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

	“31”: CC Especiales Dólares (opcional)
idBanco	String(3) – Código de Banco
activa	Boolean – Estado de la cuenta
bloqueado	Boolean – Indica si la CBU/CVU se encuentra bloqueada
cbu	String(22) – CBU/CVU al que corresponde el alias.
cbuAnterior	String(22) – CBU/CVU de la cuenta a la que correspondía el alias anteriormente. (opcional)
alias	String(20) – Alias asignado a la cuenta actualmente.
aliasAnterior	String(20) – Alias que tenía anteriormente la cuenta. (opcional)
fechaAlta	Datetime – Indica la fecha de alta de la CBU/CVU
fechaModificacion	Datetime – Indica la fecha de la última modificación de la CBU/CVU
titulares [lista]	
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica).
cuit	String(11) – CUIT del titular de la cuenta
nombre	String(40) – Nombre del titular de la CVU

Observación: La consulta de alias se puede realizar tanto para alias asignados a una cuenta bancaria CBU como a una cuenta virtual CVU. Lo mismo luego para los métodos de alta, modificación y eliminación de alias pero por seguridad el PSP solamente podrá tomar estas acciones sobre sus CVUs.

Alta de Alias

Método:

POST/coelsapsp/v1/Alias/{cuit}/{cbu}

Parámetros:

- cuit (string): CUIT del Titular de la CBU/CVU que desea dar de alta el alias
- cbu (string): CBU/CVU de la cuenta sobre la que desea dar de alta el alias.

Request (Entrada):

titular	String(40) – Nombre del titular de la cuenta
alias	String(20) – Alias a asignar a la cuenta

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Response (Salida):

cuenta	
tipoCuenta	String(3) – (opcional) “1”: CVU “10”: CA Pesos “20”: CC Pesos “11”: CA Dólares “21”: CC Dólares “30”: CC Especiales Pesos “31”: CC Especiales Dólares (opcional)
idBanco	String(3) – Código de Banco
activa	Boolean – Estado de la cuenta (opcional)
bloqueado	Boolean – Indica si la CBU/CVU se encuentra bloqueada.
cbu	String(22) – CBU/CVU al que corresponde el alias.
cbuAnterior	String(22) – CBU/CVU de la cuenta a la que correspondía el alias anteriormente. (opcional)
alias	String(20) – Alias asignado a la cuenta actualmente.
aliasAnterior	String(20) – Alias que tenía anteriormente la cuenta. (opcional)
fechaAlta	Indica la fecha de alta de la CBU/CVU
fechaModificacion	Indica la fecha de la última modificación de la CBU/CVU
titulares [lista]	
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica). (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del titular de la cuenta
nombre	String(40) – Nombre del titular de la CVU

Modificación de Alias

Método:

PUT/coelsapsp/v1/Alias/{cuit}/{cbu}/{alias}

Parámetros:

- cuit (string): CUIT del Titular de la CBU/CVU que desea modificar el alias
- cbu (string): CBU/CVU de la cuenta sobre la que desea modificar el alias.
- alias (string): Alias asignado actualmente en la cuenta que desea modificarse.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Request (Entrada):

titular	String(40) – Nombre del titular de la cuenta
nuevoAlias	String(20) – Nuevo alias para la cuenta

Response (Salida):

cuenta	
tipoCuenta	String(3) – (opcional) “1”: CVU “10”: CA Pesos “20”: CC Pesos “11”: CA Dólares “21”: CC Dólares “30”: CC Especiales Pesos “31”: CC Especiales Dólares
idBanco	String(3) – Código de Banco
activa	Boolean – Estado de la cuenta (opcional)
bloqueado	Boolean – Indica si la CBU/CVU se encuentra bloqueada
cbu	String(22) – CBU/CVU al que corresponde el alias.
cbuAnterior	String(22) – CBU/CVU de la cuenta a la que correspondía el alias anteriormente. (opcional)
alias	String(20) – Alias asignado a la cuenta actualmente.
aliasAnterior	String(20) – Alias que tenía anteriormente la cuenta. (opcional)
fechaAlta	Datetime – Indica la fecha de alta de la CBU/CVU
fechaModificacion	Datetime – Indica la fecha de la última modificación de la CBU/CVU
titulares [lista]	
tipoPersona	String(1) – Tipo de persona de la cuenta. Válidos “F” o “J” (Física o Jurídica). (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del titular de la cuenta
nombre	String(40) – Nombre del titular de la CVU

Baja de Alias

Método:

DELETE/coelsapsp/v1/Alias/{cuit}/{cbu}/{alias}

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Parámetros:

- cuit (string): CUIT del Titular de la CBU/CVU que desea dar de baja el alias
- cbu (string): CBU/CVU de la cuenta sobre la que desea dar de baja el alias.
- alias (string): Alias asignado actualmente en la cuenta que desea dar de baja.

Response (Salida): Se espera un código de respuesta HTTP 200 si la baja se realizó correctamente o un código 400 si ocurrió un error. En este último caso se detalla un mensaje de error.

Movimientos de Cash In y Cash Out

En este apartado explicaremos en principio el circuito que se genera entre el PSP, el Banco y Coelsa tanto para los débitos que se realicen desde las CVUs del PSP (que denominaremos movimientos de cash out) como los créditos que ingresen por transferencias cuyo destinatario corresponda a alguna CVU del PSP (que denominaremos movimientos de cash in).

En segundo lugar describiremos el método con el que se realizan transferencias desde una CVU hacia cualquier cuenta destino. Luego expondremos los endpoints a desarrollar por parte del PSP para recibir las reversas de débito y los créditos que se hayan generado.


Finalmente mostraremos los métodos para consultar datos sobre las transferencias realizadas.

Circuito para el Cash Out

Al momento de realizar una transferencia el PSP deberá llamar a alguno de los distintos métodos de transferencias de los que dispone API Bank. Al recibir esa llamada el Banco comunicará los datos a Coelsa realizando un Debin. Si Coelsa responde correctamente, el Banco responderá al PSP con código de respuesta HTTP 200 indicando que la transferencia quedó aplicada.

Puede ocurrir que posteriormente Coelsa informe al Banco un **AvisoOperacionFinalizada** indicando que es necesario reversar el movimiento. En este caso el Banco informará un **AvisoReversaDebito** al PSP para que realice la anulación del movimiento.

Las transferencias con cuenta destino dentro de Coinag realizadas a través de **POST/TransferenciaCoinag** o **POST/TransferenciaCoinagUSD** se cursan por un circuito interno, sin intervención de Coelsa y por lo tanto no existe la posibilidad de que se envíe un **AvisoReversaDebito** sobre las mismas.



Versionado de los métodos de Transferencia

En la nueva versión 2 de los distintos métodos de transferencia se implementa la siguiente modificación funcional respecto a la versión anterior:

En la versión 1 al recibir una solicitud de transferencia:

- Se realiza primero el débito en la cuenta.
- Posteriormente se efectúa la llamada a Coelsa.
- En caso de que Coelsa devuelva un error se procede a reversar el débito.

En la versión 2 este proceso ha sido optimizado:

- Primero se realiza la llamada a Coelsa.
- Sólo si Coelsa responde con éxito se impacta el débito en la cuenta.

Esto implica que, en caso de que Coelsa devuelva un error, no se generarán movimientos en la cuenta, eliminando los débitos y reversiones innecesarias.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Esta nueva versión de los métodos incluye importantes mejoras de rendimiento con el objetivo de reducir los timeouts y las demoras en las respuestas, brindando una experiencia más eficiente.


Para los endpoints de transferencia que ya cuentan con una versión 2, la versión 1 no se encuentra vigente. Es obligatorio integrarse con la versión 2.

Circuito para el Cash In

Cuando desde cualquier entidad se realice una transferencia a través de Coelsa a una CVU destino que corresponda al PSP, inicialmente Coelsa informará el crédito al Banco al que corresponda la cuenta recaudadora del PSP con el **POST/[Endpoint Banco]/Credito** para que realice la acreditación.

Si el crédito se aplica correctamente al tratarse de una CVU Coelsa envía al Banco a través del **POST/[Endpoint Banco]/AvisoCVU**, los datos de la CVU que recibió la acreditación. Con toda esta información el Banco informa el crédito al PSP a través del endpoint **POST/[Endpoint PSP]/AvisoCreditoCVU** finalizando el circuito.

Este aviso también se envía para acreditaciones cursadas dentro del circuito interno de Coinag, es decir, transferencias iniciadas por una entidad origen en Coinag que use **POST/TransferenciaCoinag**.



 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Realizar Transferencia ARS

Este método es el que inicia el circuito para el Cash Out, con el mismo se pueden transferir ARS desde una CBU/CVU del PSP hacia cualquier cuenta bancaria o virtual a través del Sistema Debin de Coelsa.

Método:

POST/coelsapsp/v2/Transferencia

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(19) – El ID debe comenzar con el idPSP o idEmpresa (de 1 a 4 dígitos), seguido de un número de 15 dígitos. Recomendamos iniciar en 000000000000001 y manejarlo de forma secuencial para garantizar la unicidad del identificador. Ejemplo PSP: 1, Id: 12345 1000000000012345 Este campo se alinea con el campo ori_trx_id utilizado por Coelsa y permite delegar la validación de duplicados a Coelsa.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.

Response (Salida):

debito	
id	Bigint – idTrxCiente enviado en el request.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA.
cbu	String(22) – Cuenta recaudadora a la que corresponde la CVU sobre la que el Banco hizo el débito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “032 - Pesos”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – CVU en la que se realiza el débito.
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.

Realizar Transferencia USD

Este método permite transferir USD desde una cuenta bancaria (moneda dólar) hacia cualquier otra cuenta bancaria con la misma moneda (CBU a CBU) a través del Sistema Debin de Coelsa.

Método:

POST/coelsapsp/v2/TransferenciaUSD

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(19) – El ID debe comenzar con el idPSP o idEmpresa (de 1 a 4 dígitos), seguido de un número de 15 dígitos. Recomendamos iniciar en 0000000000000001 y manejarlo de forma secuencial para garantizar la unicidad del identificador. Ejemplo PSP: 1, Id: 12345 1000000000012345 Este campo se alinea con el campo ori_trx_id utilizado por Coelsa y permite delegar la validación de duplicados a Coelsa.
-------------	--

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.

Response (Salida):

debito	
id	Bigint – idTrxCiente enviado en el request.
idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA.
cbu	String(22) – Cuenta a la que corresponde la CBU sobre la que el Banco hizo el débito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “840 - Dólares”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – Siempre devuelve “-1”
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Realizar Transferencia Coinag ARS

Este método permite transferir ARS desde una CBU/CVU del PSP hacia cualquier cuenta bancaria o virtual. A diferencia del POST /Transferencia, este endpoint internamente valida el destinatario y decide:

- Si el destinatario **es** Coinag: ejecuta una transferencia interna. Adicionalmente, si el destinatario es una CVU, se envía un aviso de crédito al PSP correspondiente en donde el idCoelsa está compuesto por “COINAG” + idBanco del crédito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres (Ej: “COINAG0000000000000000123”) para las versiones 1 de los métodos y por “CNG” + idTrxCiente del débito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres (Ej: “CNG00010000000000000000123”) para las versiones 2 de los métodos.
- Si el destinatario **NO es** Coinag: ejecuta una transferencia a través del Sistema Debin de Coelsa.

Método:

POST/coelsapsp/v2/TransferenciaCoinag

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(19) – El ID debe comenzar con el idPSP o idEmpresa (de 1 a 4 dígitos), seguido de un número de 15 dígitos. Recomendamos iniciar en 0000000000000001 y manejarlo de forma secuencial para garantizar la unicidad del identificador. Ejemplo PSP: 1, Id: 12345 10000000000012345 Este campo se alinea con el campo ori_trx_id utilizado por Coelsa y permite delegar la validación de duplicados a Coelsa.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.

Response (Salida):

debito	
id	Bigint – idTrxCiente enviado en el request.
idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA o identificador ficticio en Coelsa compuesto por “CNG” + idTrxCiente del débito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres. Ej: “CNG0001000000000000123”.
cbu	String(22) – Cuenta recaudadora a la que corresponde la CVU sobre la que el Banco hizo el débito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “032 - Pesos”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – CVU en la que se realiza el débito.
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.

Realizar Transferencia Coinag USD

Este método permite transferir USD desde una cuenta bancaria (moneda dólar) hacia cualquier cuenta bancaria de la misma moneda. A diferencia del POST /TransferenciaUSD, este endpoint internamente valida el destinatario y decide:

- Si el destinatario **es** Coinag: ejecuta una transferencia interna. Adicionalmente, si el destinatario es una CBU del modelo empresa, se envía un aviso de transferencia a la EMPRESA correspondiente en donde el idCoelsa está compuesto por “COINAG” + idBanco del crédito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres (Ej:

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

“COINAG0000000000000000123”) para las versiones 1 de los métodos y por “CNG” + idTrxCiente del débito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres (Ej: “CNG000100000000000000123”) para las versiones 2 de los métodos.

- Si el destinatario **NO es** Coinag: ejecuta una transferencia a través del Sistema Debin de Coelsa.

Método:

POST/coelsapsp/v2/TransferenciaCoinagUSD

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(19) – El ID debe comenzar con el idPSP o idEmpresa (de 1 a 4 dígitos), seguido de un número de 15 dígitos. Recomendamos iniciar en 0000000000000001 y manejarlo de forma secuencial para garantizar la unicidad del identificador. Ejemplo PSP: 1, Id: 12345 1000000000012345 Este cambio alinea el tipo de dato con el utilizado por Coelsa (ori_trx_id) y permite delegar la validación de duplicados a Coelsa.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.

Response (Salida):

debito	
--------	--

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

id	Bigint – idTrxCiente enviado en el request.
idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA o identificador ficticio en Coelsa compuesto por “CNG” + idTrxCiente del débito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres. Ej: “CNG0001000000000000123”.
cbu	String(22) – Cuenta a la que corresponde la CBU sobre la que el Banco hizo el débito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “840 - Dólares”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – Siempre devuelve “-1”
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.

Realizar Transferencia FCI ARS

Este método permite transferir ARS desde una CBU hacia cualquier cuenta bancaria. Utilizado para movimientos de fondos relacionados a “Fondos Comunes de Inversión”, permite realizar la transferencia asociada a una suscripción o rescate de FCI. Se maneja como una transferencia interna (no sale por Coelsa) ya que las cuentas origen y destino deben ser del Coinag. Validaciones adicionales:

- Si la transferencia es asociada a una “suscripción”: se valida que la cuenta **crédito** pertenezca a una CBU de Coinag utilizada para estas operaciones de FCI.
- Si la transferencia es asociada a un “rescate”: se valida que la cuenta **débito** pertenezca a una CBU de Coinag utilizada para estas operaciones de FCI.

Método:

POST/coelsapsp/v1/TransferenciaFCI

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(100) – Id con que registra la transferencia el sistema del PSP (referencia unívoca del cliente). Internamente lo
-------------	---

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

	utilizamos para validación de duplicados, y disponemos un endpoint para consultar estado de la tx según idTrxCiente.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.
tipoOperacion	String(1) – Tipo de operación asociada al movimiento: S o R (suscripción/rescate)

Response (Salida):

debito	
id	Bigint – Identificador de la transacción por parte del Banco.
idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA.
cbu	String(22) – Cuenta recaudadora a la que corresponde la CVU sobre la que el Banco hizo el débito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “032 - Pesos”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – CVU en la que se realiza el débito.
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.
-------------	--

Realizar Transferencia Tokens

Este endpoint permite ejecutar transferencias de fondos en ARS/USD entre cuentas bancarias, en el contexto de operaciones de compra y venta de tokens.

Cuando un cliente realiza una operación desde una aplicación externa, este método se encarga de mover los fondos entre las cuentas involucradas, según el tipo de transacción:

- **Compra de tokens:** se debita la cuenta del cliente y se acredita en la cuenta de la desarrolladora.
- **Venta de tokens:** se debita la cuenta de la desarrolladora y se acredita en la cuenta del cliente.

Las transferencias se procesan como **movimientos internos**, ya que tanto la cuenta origen como la cuenta destino deben pertenecer a cuentas administradas por Coinag. Por este motivo, la operación no se cursa a través de redes externas como Coelsa.

Validaciones específicas

- Para operaciones de **compra de tokens**:
 - Se valida que la cuenta de destino (crédito) corresponda a una CBU de Coinag habilitada para operaciones de compra/venta de tokens.
- Para operaciones de **venta de tokens**:
 - Se valida que la cuenta de origen (débito) corresponda a una CBU de Coinag habilitada para operaciones de compra/venta de tokens.

Método:

POST/coelsapsp/v2/TransferenciaTokens

Request (Entrada):

idTrxCiente	String(19) – El ID debe comenzar con el idPSP o idEmpresa (de 1 a 4 dígitos), seguido de un número de 15 dígitos. Recomendamos <code>iniciar</code> en <code>0000000000000001</code> y manejarlo de forma secuencial para garantizar la unicidad del identificador. Ejemplo PSP: 1, Id: 12345 <code>1000000000012345</code>
-------------	--

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

	Este cambio alinea el tipo de dato con el utilizado por Coelsa (ori_trx_id) y permite delegar la validación de duplicados a Coelsa.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizará el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizará la acreditación.
concepto	String(3) - Conceptos válidos: Ver sección - Conceptos BCRA
moneda	String(3) – Moneda de la operación (“032”: Pesos, “840”: Dólares)
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
descripcion	String(100) – Descripción adicional a registrar sobre el movimiento.
tipoOperacion	String(1) – Tipo de operación asociada al movimiento: C o V (compra/venta)

Response (Salida):

debito	
id	Bigint – idTrxCiente enviado en el request.
idTrx	String(22) – Identificador de la transferencia compuesto por “CNG” + idTrxCiente del débito completado con ceros a la izquierda 22 caracteres. Ej: “CNG0001000000000000123”.
cbu	String(22) – CBU en la que se realiza el débito.
moneda	String(3) – Moneda de la operación (“032”: Pesos, “840”: Dólares)
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
cvu	String(22) – CVU en la que se realiza el débito.
estado	
codigo	String(2) – Estado de la transferencia en Coelsa, “00” para las transferencias impactadas correctamente o distinto a dicho

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

	valor si ocurrió un error al aplicar el movimiento.
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String - "Código + Descripción" para las transferencias que no se procesan correctamente; en caso contrario, este campo se devuelve como null.

Endpoints de Avisos

En los siguientes apartados se detallarán los métodos que deberá dejar disponible el PSP para que el Banco realice las llamadas correspondientes al momento de recibir créditos o reversas de débito. El PSP dejará un endpoint disponible para ambos avisos para que el banco comunique todas estas novedades en el momento oportuno.

Importante: es responsabilidad del PSP hacer el correspondiente control de duplicados de los correspondientes avisos.

Avisos de Crédito CVU

En el caso de informarse una transferencia de crédito el PSP recibirá una llamada al POST/[Endpoint PSP]/AvisoCreditoCVU para notificar el aviso del crédito correspondiente a la CVU.

Request (Entrada) para POST/[Endpoint PSP]/AvisoCreditoCVU

Campo	Tipo	Detalle
Id	long	Identificador del aviso registrado por el Banco
IdTrxOriginal	string	Identificador de la transacción de crédito por parte del Banco
IdCoelsa	string	Identificador de la transacción en Coelsa o identificador ficticio para créditos internos en Coinag
Cbu	string	Cuenta recaudadora de la CVU sobre la que se realizó el crédito
FechaNegocio	datetime	Fecha en la que el Banco aplicó el crédito (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Moneda	string	Moneda en la que se realizó la operación ("032": Pesos)
Importe	double	Importe de la operación
IdPsp	string	Identificador del PSP al que le corresponde la Cuenta recaudadora
CuitPsp	string	CUIT del titular de la Cuenta recaudadora
Cvu	string	CVU que recibe la acreditación
CuitCvu	string	CUIT del titular que recibe la acreditación
TitularCvu	string	Apellido y nombre del titular de la CVU que recibe la acreditación
CuitOriginante	string	CUIT del titular de la cuenta originante de la transferencia
CuentaOriginante	string	CBU/CVU de la cuenta originante de la transferencia
TitularOriginante	string	Apellido y nombre del titular originante de la transferencia
Descripcion	string	Descripción ingresada por el originante de la transferencia
Concepto	string	Concepto seleccionado por el originante de la transferencia

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

Tipo	string	Tipo de operación ("transferencia", "cashout", "debin")
Forzado	boolean	Se notificará si se procedió con el crédito forzado mediante un valor "True" o "False".

A modo de ejemplo, mostramos a continuación cómo llegaría un aviso de crédito a una CVU del PSP 208.

```
{
  "id":10688,
  "idTrxOriginal":"28493",
  "idCoelsa":"G1LMP68NKVYE3XD2R70EV4",
  "cbu":"43100013424000000003636",
  "fechaNegocio":"2020-08-05T00:00:00",
  "moneda":"032",
  "importe":123.45,
  "idPsp":"208",
  "cuitPsp":"20145348782",
  "cvu":"000020820000000000147",
  "cuitCvu":"27338687813",
  "titularCvu":"SABRINA LOPES",
  "cuitOriginante":"20370994049",
  "cuentaOriginante":"000020820000000000291",
  "titularOriginante":"JUAN PEREZ",
  "descripcion":"PRUEBA",
  "concepto":"VAR",
  "tipo":"transferencia",
  "forzado":false
}
```

Avisos de Reversa de Débito

En el caso de informarse una reversa de débito el PSP recibirá una llamada al POST/[Endpoint PSP]/AvisoReversaDebito para notificar el aviso por la reversa generada para el movimiento de débito de la CVU.

Request (Entrada) para **POST/[Endpoint PSP]/AvisoReversaDebito**

Campo	Tipo	Detalle
Id	long	"Id" devuelto en el response de la transferencia
IdAnulacion	long	Identificador de la transacción de crédito por parte del Banco
IdCoelsa	string	Identificador de la transacción origen en Coelsa
Cbu	string	Cuenta recaudadora de la CVU sobre la que se realizó movimiento
FechaNegocio	datetime	Fecha en la que el Banco aplicó el movimiento (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Moneda	string	Moneda en la que se realizó la operación ("032": Pesos)
Importe	double	Importe de la operación
IdPsp	string	Identificador del PSP al que le corresponde la Cuenta recaudadora
CuitPsp	string	CUIT del titular de la Cuenta recaudadora
Cvu	string	CVU que recibe la reversa del débito

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

CuitCvu	string	CUIT del titular que recibe la reversa del débito
TitularCvu	string	Apellido y nombre del titular de la CVU que recibe la reversa del débito
estado		
codigo	string	Código de estado en Coelsa
descripcion	string	Descripción del estado en Coelsa

A modo de ejemplo, mostramos a continuación como llegaría un aviso de reversa de débito a una CVU del PSP 208.

```
{
  "id":28494,
  "idAnulacion":28495,
  "idCoelsa": "5L18MKX9R3308DVNO6WYV4",
  "cbu": "4310001342400000003636",
  "fechaNegocio": "2020-08-05T00:00:00",
  "moneda": "032",
  "importe": 10.00,
  "idPsp": "208",
  "cuitPsp": "20145348782",
  "cvu": "000020820000000000147",
  "cuitCvu": "27338687813",
  "titularCvu": "SABRINA LOPES",
  "estado": {
    "codigo": "41",
    "descripcion": "ERROR ENVIO CREDITO. REVERSAR"
  }
}
```

Respuesta Esperada para los Avisos

Se utiliza el status code devuelto en solicitud HTTP para verificar la respuesta del PSP. En caso de un status code diferente a 200, o una demora mayor a 5 segundos, se reintenta el aviso con un máximo de 10 reintentos:

- 1er reintento transcurrido 1 minuto del aviso inicial
- 2do reintento transcurridos 5 minutos del reintento 1
- 3er reintento (y posteriores) transcurridos 15 minutos del reintento 2 (hasta llegar al valor máximo de reintentos)

En ambos casos el Banco espera una respuesta con los siguientes parámetros en un plazo máximo de 5 segundos:

Campo	Tipo	Detalle
pCodRespuesta	integer	Código de respuesta 200 ok o 400 con error.
pDescRespuesta	string	Descripción de la respuesta.

Ejemplo de respuesta para aviso recibido correctamente:

Status code: **200**

```
{
```

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

```
"pCodRespuesta":200,
"pDescRespuesta":"OK"
}
```

Ejemplo de respuesta para aviso recibido con errores:

Status code: **400**

```
{
  "pCodRespuesta":400,
  "pDescRespuesta":"Cuit de PSP Inválido"
}
```

Consultar Transferencia por Id Coelsa

Sólo para transferencias cursadas dentro del circuito con Coelsa.

Método:

GET/coelsapsp/v1/TransferenciaByIdCoelsa/:idCoelsa

Parámetros:

- idCoelsa (string): Id de Coelsa de la Transferencia.

Response (Salida):

cuentaVirtualDebito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Débito (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Débito. (opcional)
cvu	String(22) – CVU que realizó el débito. (opcional)
cbuDebito	String(22) - CBU donde se realizó el débito. Si los datos de la cuentaVirtualDebito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Débito.
titularDebito	String(40) – Titular de la CBU de Débito
cuentaVirtualCredito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Crédito (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Crédito. (opcional)
cvu	String(22) – CVU que realizó el crédito. (opcional)

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

cbuCredito	String(22) - CBU donde se realizó el crédito. Si los datos de la cuentaVirtualCredito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitCredito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Crédito.
titularCredito	String(40) – Titular de la CBU de Crédito.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
estado	
codigo	String – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
fechaNegocio	Datetime – Fecha negocio en la que el banco aplicó el movimiento (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss)
fecha	Datetime – Fecha y hora real (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ffffff±HH:mm)

Consultar Transferencia por IdTrxOri

El manejo de errores de transferencias salientes (cashouts) se unifica en la versión 2 de este endpoint, independientemente del endpoint de transferencia utilizado (POST/Transferencia o POST/TransferenciaCoinag). Esta nueva versión se adapta tanto a transferencias salientes por Coelsa como a internas en Coinag, reemplazando a su versión 1 y también a GET/coelsapsp/v1/TransferenciaByIdTrxCiente/:idTrxCiente.

Método:

GET/coelsapsp/v1/Transferencia/:idTrxOri

Parámetros:

- idTrxOri (string):** “id” obtenido en el response de los distintos métodos de transferencias.

Response (Salida):

idCoelsa	String(22) – Identificación de la transacción por parte de Coelsa.
cuentaVirtualDebito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Débito (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Débito. (opcional)

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

cvu	String(22) – CVU que realizó el débito. (opcional)
cbuDebito	String(22) - CBU donde se realizó el débito. Si los datos de la cuentaVirtualDebito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Débito.
titularDebito	String(40) – Titular de la CBU de Débito
cuentaVirtualCredito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Crédito (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Crédito. (opcional)
cvu	String(22) – CVU que realizó el crédito. (opcional)
cbuCredito	String(22) - CBU donde se realizó el crédito. Si los datos de la cuentaVirtualCredito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitCredito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Crédito.
titularCredito	String(40) – Titular de la CBU de Crédito.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
estado	
codigo	String – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa

GET/coelsapsp/v2/Transferencia/:idTrxOri

Parámetros:

- idTrxOri (string):** “id” obtenido en el response de los distintos métodos de transferencias.

Response (Salida):

idCoelsa	String(22) – Identificación de la transacción por parte de Coelsa.
cuentaVirtualDebito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Débito (opcional)

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Débito. (opcional)
cvu	String(22) – CVU que realizó el débito. (opcional)
cbuDebito	String(22) - CBU donde se realizó el débito. Si los datos de la cuentaVirtualDebito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Débito.
titularDebito	String(40) – Titular de la CBU de Débito
cuentaVirtualCredito	
titular	String(40) – Titular de la CVU de Crédito (opcional)
cuit	String(11) – CUIT del Titular de la CVU de Crédito. (opcional)
cvu	String(22) – CVU que realizó el crédito. (opcional)
cbuCredito	String(22) - CBU donde se realizó el crédito. Si los datos de la cuentaVirtualCredito están completos significa que es la cuenta recaudadora de la misma. En caso contrario corresponde a una transferencia bancaria.
cuitCredito	String(11) – CUIT del Titular de la CBU de Crédito.
titularCredito	String(40) – Titular de la CBU de Crédito.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
estado	
codigo	String – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String – Siempre NULL
Fecha	DateTime – Fecha y hora de la transferencia

Consultar Transferencia por IdTrxCiente

Método:

GET/coelsapsp/v1/TransferenciaByIdTrxCiente/:idTrxCiente

Parámetros:

- idTrxCiente (string): Id con que registra la transacción el sistema del PSP.

Response (Salida):

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

id	Long – Identificador de la transacción por parte del Banco (para métodos v1) o idTrxCiente enviado en el request (para métodos v2)
idTrxOriginal	String – Identificador de la transferencia por parte de Coelsa
tipo	String - Transferencia
fechaHora	DateTime – Fecha en la que el Banco aplicó el movimiento (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
cuitDebito	String – Cuit del Titular de la Cuenta Débito
cuentaDebito	String – Cuenta desde la que se realizó el Débito
cuitCredito	String – Cuit del Titular de la Cuenta Destino
cuentaCredito	String – Cuenta Destino
importe	Double – Monto por el que se realizó la operación
concepto	String – Concepto de la transferencia
estado	String – Estado de la transferencia “1” => Completado, “2” => No Completado, “3” => En Proceso
descripcionTrx	String – Descripción de la transferencia
idAnulacion	Long – Si la transferencia fue anulada, se indica el id de la transacción por parte del Banco que realizó la anulación.
estadoCoelsa	
codigo	String – Código de estado en Coelsa
descripcion	String – Descripción del estado en Coelsa
errorCoelsa	String – NULL

Listado de Transferencias - Conciliación

En este apartado se focalizará sobre la conciliación que deberá realizar el PSP contra el Banco todos los días con el fin de corregir las diferencias que se encuentren entre los movimientos de una y otra entidad.

Previamente se dejarán también algunos métodos de consulta para ayudar al PSP a buscar movimientos en cualquier momento del día, sin necesidad de que se hayan conciliado en ese momento.

Consulta Transferencia Individual

Método:

GET/coelsapsp/v1/Conciliacion/TransferenciaBanco/{idTrx}

Parámetros:

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

- idTrx (integer): “id ” obtenido en el response de la transferencia (o idTrxCiente enviado en el request).

Response (Salida):

En caso de encontrar la transferencia responde con código 200 informando sus datos.

Campo	Tipo	Detalle
Id	long	Identificación de la transacción por parte del Banco.
IdTrxOriginal	string	Identificación de la transferencia por parte de Coelsa.
TipoDebin	string	Tipo de Debin, en este caso son todos de tipo "Transferencia".
IdTrxCiente	string	Id propio del PSP con que registra la transferencia en su sistema. Es "null" si el tipo de movimiento es un crédito o si la transferencia no fue dada de alta con idTrxCiente
TipoDebin	string	Tipo de Debin, en este caso son todos de tipo "Transferencia".
Cbu	string	CBU de la cuenta recaudadora del PSP que realizó movimiento.
FechaOperativa	datetime	Fecha Operativa en la que el Banco aplicó el crédito. (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
FechaNegocio	datetime	Fecha Negocio en la que el Banco aplicó el crédito. (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
TipoMovimiento	string	Se informa D para débitos y C para créditos.
Moneda	string	Moneda en la que se realizó la operación. (Por ahora, Siempre "032-Pesos")
Importe	double	Importe de la operación.
IdPsp	long	Identificador del PSP al que corresponde la cuenta recaudadora.
CuitPsp	string	CUIT del titular de la cuenta recaudadora.
Cvu	string	CVU a la que corresponde el movimiento.
CuitCvu	string	CUIT del titular de la CVU a la que corresponde el movimiento.
TitularCvu	string	Apellido y nombre del titular de la CVU a la que corresponde el movimiento.
Completado	boolean	Si la transferencia finalizó correctamente es true si tuvo algún problema y se reversó es false.
IdAnulacion	long	Identificación de la anulación de la transferencia por parte del Banco. (Sólo en el caso de que pCompletado sea false)
Conciliado	boolean	Si la transferencia fue conciliada por el Banco devuelve true sino devuelve false.
CuitTercero	string	CUIT del origen/destinatario de la transferencia. (en caso de creditos el origen en caso de débitos el destinatario)
CuentaTercero	string	Cuenta del origen/destinatario de la transferencia. (en caso de creditos el origen, en caso de débitos el destinatario)
Concepto	string	Concepto de la Transferencia.
DescripcionObservaciones	string	Descripción de la Transferencia.

En caso de error por no encontrar la transferencia se devuelve código de error 400 con un mensaje similar al siguiente:

```
{
  "errors":{
    "Id":[
      "SIN_REGISTROS - No se encontraron transferencias con el parámetro Id ingresado."
    ],
    "title":"One or more validation errors occurred.",
    "status":400
  }
}
```

A modo de ejemplo, mostramos el resultado para la llamada a la consulta de una transferencia en particular:

```
{
  "id":6193,
  "idTrxOriginal":"5L18MKX9RPX78K206WYV4D",
  "idTrxCiente": 123000000000000001,
  "tipoDebin":"TRANSFERENCIA",
  "cbu":"4310001342400000015985",
  "fechaOperativa":"2020-08-04T21:00:00-03:00",
  "fechaNegocio":"2020-08-05T14:10:06.1-03:00",
  "tipoMovimiento":"D",
  "moneda":"032",
  "importe":15.00,
```

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

```

    "idPsp":219,
    "cuitPsp":"20335389191",
    "cvu":"0000219800000000000079",
    "cuitCvu":"20337912533",
    "titularCvu":"JUAN PEREZ",
    "completado":true,
    "idAnulacion":null,
    "conciliado":false,
    "cuitTercero":"27338687813",
    "cuentaTercero":"0000219800000000000062",
    "concepto":"VAR",
    "descripcionObservaciones":null
  }

```

Listado de Transferencias

Dado que el número de transferencias a recuperar con los filtros en cuestión puede ser elevado se decide realizar una paginación, informando de a 50 registros por cada página. Por lo tanto, el filtro de número de página será obligatorio para saber del total de páginas generadas en que número de página se debe posicionar la consulta.

Método:

GET/coelsapsp/v1/Conciliacion/ListaTransferenciaBanco/{idPsp}

Parámetros:

- idPsp (integer): Número del PSP que desea filtrar las transferencias (Requerido)
- FechaDesde (datetime): Fecha desde la que se quieren filtrar las transferencias (Requerido)
- FechaHasta (datetime): Fecha hasta la que se quieren filtrar las transferencias (Requerido)
- Página (integer): Número de página en la que desea posicionar la consulta (Requerido)
- CVU (string): Se puede filtrar sólo los movimientos realizados para una CVU del PSP (Opcional)
- Tipo (string): Se pueden filtrar por movimientos de "D" Débito o "C" Crédito (Opcional)
- Conciliado (boolean): Es un filtro booleano que permite sólo filtrar lo conciliado o lo no conciliado (Opcional)
- IdCuentaRecaudadora (integer): Se puede filtrar sólo para una cuenta recaudadora en particular. (Requerido)

Response (Salida):

En caso de encontrar las transferencias responde con código 200 informando sus datos en un array con la lista de registros por cada movimiento individual. Los campos a mostrar son los mismos que se detallaron en la salida del [Consulta Transferencia Individual](#).

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Luego de la lista de transferencias se mostrarán los parámetros correspondientes a la paginación:

Campo	Tipo	Detalle
CantidadPaginas	integer	Cantidad de páginas que devuelve la consulta. Equivale a TotalRegistros/RegistrosPorPagina con redondeo hacia arriba.
RegistrosPorPagina	integer	Cantidad de registros definidos para devolver por página. (como máximo se devuelven 50 registros por página)
TotalRegistros	integer	Total de registros que devuelve la consulta sin tener en cuenta la paginación.

A modo de ejemplo, mostramos el resultado que nos genera la consulta a un listado de transferencias en la que se encuentran registros para los filtros establecidos:

```
{
  "transferencias":[
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    {...},
    ...
  ],
  "cantidadPaginas":2,
  "registrosPorPagina":50,
  "totalRegistros":100
}
```

Observación: Para hacer más visible el ejemplo no se completa dentro de cada {...} los datos de la transferencia, pero como se indicó anteriormente los campos informados para cada registro coinciden con la consulta de transferencia individual.

Por seguridad se define que los PSP sólo podrán consultar este método filtrando las transferencias correspondientes con su idPsp (caso contrario el método devolverá error 401 por no estar autorizado).

Posibles Errores: Un código de respuesta distinto de 200 para este método puede deberse a dos motivos, el primero por error en los datos definidos en los filtros y el segundo en caso de no encontrar transferencias con los filtros establecidos.

En el caso de un error en los filtros definidos por el usuario al momento de realizar la consulta, se devuelve código de error 400 y en la descripción del error se aclarará cual es el problema con el filtro ingresado, por ejemplo

```
{
```

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

```

"errors":{
  "IdCuentaRecaudadora":[
    "ERROR_DATOS - El IdCuentaRecaudadora 1 no se corresponde a n
    inguna cuenta recaudadora para el PSP ingresado."],
  },
  "title":"One or more validation errors occurred.",
  "status":400
}

```

En el caso de que los filtros estén correctamente ingresados pero no existan transferencias con esos valores se devolverá un código de respuesta “204 – No Content”, para especificar que no se encontraron registros.

Conciliación de Transferencias

Este método es muy similar al listado de transferencias detallado en el punto anterior con la particularidad de que busca sólo aquellas transferencias que se encuentren conciliadas (“conciliado” = true) y cuya fecha de conciliación coincida con la fecha establecida en los parámetros de entrada. En cuanto a la fecha de conciliación, la misma corresponde con la fecha del archivo de Debin en la que Coelsa informó dicha transferencia para conciliarla en el Banco (tener en cuenta que los cierres de Debin son de 17 hs de un día hasta las 17 hs del día siguiente).

Se recomienda que el PSP realice un proceso de conciliación diario tomando las consultas realizadas a este método por cada página que devuelva. El horario de este proceso de conciliación en producción deberá ser preferentemente al día siguiente, teniendo en cuenta que el Banco previamente recibe el archivo para conciliar Debin alrededor de las 17 hs y posteriormente ejecuta su proceso de conciliación, sin embargo la recepción del archivo está sujeta a demoras. Es condición necesaria que el Banco haya ejecutado la conciliación previamente contra el archivo de Debin de Coelsa antes de que el PSP realice su conciliación, dado que de otro modo las transferencias del día estarán en un estado no conciliado.

Este método puede ser reemplazado por la conciliación mediante los archivos que se envían por SFTP, y en este caso no es necesario aguardar a que finalice el proceso de conciliación del banco con Coelsa.

Método:

GET/coelsapsp/v1/Conciliacion/ConciliacionTransferenciasDeBanco/{idPsp}

Parámetros:

- idPsp (integer): Número del PSP que desea filtrar las transferencias a conciliar (Requerido)
- FechaConciliacion (datetime): Fecha en la que se quiere realizar la conciliación (Requerido)
- Página (integer): Número de página en la que desea posicionar la consulta (Requerido)

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

- IdCuentaRecaudadora (integer): Se puede filtrar sólo para conciliar una cuenta recaudadora en particular. (Opcional)

Response (Salida):

Los parámetros de salida en caso de una respuesta 200 son idénticos a los que se detallan para el método de [Listado de Transferencia](#).

Posibles Errores: Los posibles errores son idénticos a los que se detallan para el método de [Listado de Transferencias](#).

- Código de Respuesta 204 si no se encontraron registros con los filtros ingresados.
- Código de Respuesta 400 para errores en los filtros ingresados. En este código se agrega también el caso de que los filtros sean correctos pero no se haya realizado la lectura del archivo de Debin por parte del Banco en el día de la fecha, a continuación paso un ejemplo de la respuesta esperada en este caso.

```
{
  "errors":{
    "FechaConciliacion":[
      "ERROR_DATOS - No se realizó la lectura del archivo de conciliación en la fecha Ago 4 2020 12:00AM"
    ],
    "title":"One or more validation errors occurred.",
    "status":400
  }
}
```

Listado Transferencias Vendedor

Endpoint que permite conocer las transferencias/debines donde el PSP actuó como vendedor.

Método:

POST/coelsapsp/v1/Transferencia/Lista/Vendedor

Request (Entrada):

cuit	String(11) – CUIT del vendedor
cbu	String(22) – CBU/CVU del vendedor
fechaDesde	Datetime – Fecha desde donde se filtrarán los resultados. Formato 2022-11-11T00:28:32.505Z
fechaHasta	Datetime – Fecha hasta donde se filtrarán los resultados. Formato 2022-11-11T00:28:32.505Z
tamanoPagina	Int – Cantidad de registros por página
pagina	Int – Página que se desea obtener

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

tipo	String – Nombre de las operaciones de MPO Valores permitidos por Coelsa: • DEBIN • TRANSFERENCIA • CONTRACARGO • DEBINQR • TRXPL • DEVOLUCION • CASHOUT • RECURRENTE • CONTRACARGOQR • DEBINPLF • TRANSFERENCIAPLF • TIC
------	--

Response (Salida):

totalOperaciones	Cantidad total de operaciones recuperadas en la página actual
totalPaginas	Cantidad total de páginas
[operaciones]	Array con todas las operaciones obtenidas para el filtro solicitado
id	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA.
tipo	String - Nombre de las operaciones de MPO Valores: • DEBIN • TRANSFERENCIA • CONTRACARGO • DEBINQR • TRXPL • DEVOLUCION • CASHOUT • RECURRENTE • CONTRACARGOQR • DEBINPLF • TRANSFERENCIAPLF • TIC
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta débito.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizó el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta débito.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.
cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizó la acreditación.
titularCredito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta crédito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “032 - Pesos”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
concepto	String(3) - Conceptos válidos: • ALQ • APC • BRH • BRN • CUO • ESE • EXP • FAC • HAB • HON • OIH • OIN • PRE • ROP • SEG • SIS • SON • VAR
devolucion	Bool – “True” indica que el debin tuvo un contracargo exitoso
idTrxOriginal	String(22) – Si “devolucion” = true, aquí se indica el idCoelsa del Contracargo.
estado	Objeto que contiene “codigo” y “descripcion” del estado de la transacción. Estados manejados por Coelsa.
vencimiento	Datetime – Vencimiento del debin

Listado Transferencias Comprador

Endpoint que permite conocer las transferencias/debines donde el PSP actuó como comprador.

Método:

POST/coelsapsp/v1/Transferencia/Lista/Comprador

Request (Entrada):

cuit	String(11) – CUIT del comprador
cbu	String(22) – CBU/CVU del comprador
fechaDesde	Datetime – Fecha desde donde se filtrarán los resultados. Formato 2022-11-11T00:28:32.505Z
fechaHasta	Datetime – Fecha hasta donde se filtrarán los resultados. Formato 2022-11-11T00:28:32.505Z
tamanoPagina	Int – Cantidad de registros por página
pagina	Int – Página que se desea obtener
tipo	String – Nombre de las operaciones de MPO Valores permitidos por Coelsa: • DEBIN • TRANSFERENCIA

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

	• CONTRACARGO • DEBINQR • TRXPL • DEVOLUCION • CASHOUT • RECURRENTE • CONTRACARGOQR • DEBINPLF • TRANSFERENCIAPLF • TIC
--	--

Response (Salida):

totalOperaciones	Cantidad total de operaciones recuperadas en la página actual
totalPaginas	Cantidad total de páginas
[operaciones]	Array con todas las operaciones obtenidas para el filtro solicitado
id	String(22) – Identificador de la transferencia por parte de COELSA.
tipo	String - Nombre de las operaciones de MPO Valores: • DEBIN • TRANSFERENCIA • CONTRACARGO • DEBINQR • TRXPL • DEVOLUCION • CASHOUT • RECURRENTE • CONTRACARGOQR • DEBINPLF • TRANSFERENCIAPLF • TIC
cuitDebito	String(11) – CUIT del Titular de la cuenta débito.
cbuDebito	String(22) – CBU/CVU desde donde se realizó el débito
titularDebito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta débito.
cuitCredito	String(11) - CUIT del Titular de la cuenta de crédito.

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

cbuCredito	String(22) – CBU/CVU de la cuenta destino donde se realizó la acreditación.
titularCredito	String(40) - Nombre y Apellido del titular de la cuenta crédito.
moneda	String(3) – Moneda en la que se realizó la operación. “032 - Pesos”.
importe	Decimal(13,2) – Importe de la transferencia
concepto	String(3) - Conceptos válidos: • ALQ • APC • BRH • BRN • CUO • ESE • EXP • FAC • HAB • HON • OIH • OIN • PRE • ROP • SEG • SIS • SON • VAR
devolucion	Bool – “True” indica que el debin tuvo un contracargo exitoso
idTrxOriginal	String(22) – Si “devolucion” = true, aquí se indica el idCoelsa del Contracargo.
estado	Objeto que contiene “codigo” y “descripcion” del estado de la transacción. Estados manejados por Coelsa.
vencimiento	Datetime – Vencimiento del debin

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Tarea programada para Avisos de Transferencia CBU

Para aquellos clientes que necesiten recibir webhook por transferencias entrantes en alguna CBU en particular de su titularidad, se encuentra desarrollada una tarea programada que envía la información correspondiente y permite conocer el originante de la misma en forma online si se cursa por los canales de Coelsa, Link, IB o Transferencias Coinag. Para el resto de los canales (MEP, SNP, Link por archivo, entre otros) los tiempos varían, siendo algunas veces post lectura de archivos o durante la mañana del día siguiente.

Este recurso no podrá ser utilizado por CBUs recaudadoras de un PSP ni CBUs que tengan integrada la operatoria de debin spot o recurrente.

Request (Entrada) para **POST**/[Endpoint PSP]/AvisoTransferenciaCBU

- **IdAviso** (long): idBanco del aviso enviado. Utilizar para validación de duplicados
- **CbuCliente** (string): CBU cliente configurado para recibir avisos de Transferencia
- **FechaAcreditacion** (datetime): fecha de acreditación de la transferencia entrante
- **Moneda** (string): moneda de la transferencia entrante
- **Importe** (decimal): importe de la transferencia entrante
- **Concepto** (string): concepto de la transferencia entrante
- **Referencia** (string): referencia de la transferencia entrante
- **CuitOriginante** (string): cuit originante de la transferencia entrante
- **CbuOriginante** (string): CBU originante de la transferencia entrante. En el caso de los créditos cursados por Link este campo se completa con un *.
- **TitularOriginante** (string): titular originante de la transferencia entrante
- **IdCoelsa** (string): id asociado a la transacción si se cursó por Coelsa o id Coinag si es una Transferencia Coinag.

Respuesta Esperada para los Avisos

Se utiliza el status code devuelto en solicitud HTTP para verificar la respuesta del PSP. En caso de un status code diferente a 200 o 400, o en caso de que el PSP no responda en 3 segundos, se reintenta el aviso con un máximo de 7 reintentos cada 2 minutos.

El Banco espera una respuesta con los siguientes parámetros en un plazo máximo de 3 segundos:

Campo	Tipo	Detalle
pCodRespuesta	integer	Código de respuesta 200 ok o 400 con error.
pDescRespuesta	string	Descripción de la respuesta.

Ejemplo de respuesta para aviso recibido correctamente:

Status code: **200**

```
{
  "pCodRespuesta":200,
  "pDescRespuesta":"OK"
}
```

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Ejemplo de respuesta para aviso recibido con errores:

Status code: **400**

```
{
  "pCodRespuesta":400,
  "pDescRespuesta":"idAviso duplicado"
}
```

Importante: es responsabilidad del cliente hacer el control de duplicados de los correspondientes avisos.

Conceptos BCRA

Conceptos válidos a partir de una lista definida por el BCRA.

- Lista de conceptos válidos (sujetos a modificaciones por parte del BCRA):

Concepto	Descripción
ALQ	Alquileres
APC	Aportes de Capital
BRH	Bienes Registrables Habitualistas
BRN	Bienes Registrables No Habitualistas
CCT	Compra con Transferencia
CUO	Cuotas
DCT	Devolución con Transferencia
ESE	Estado Expropiaciones u Otros
EXP	Expensas
FAC	Facturas
HAB	Haberes
HON	Honorarios
OIH	Operaciones Inmobiliarias Habitualistas
OIN	Operaciones Inmobiliarias
PCT	Pago con Transferencia
PLF	Plazo Fijo
PRE	Préstamos
ROP	Reintegros de Obras Sociales y Prepagas
SEG	Seguros
SIS	Siniestros de Seguros
SON	Suscripción Obligaciones Negociables
VAR	Varios

Observaciones:

- PLF

Para identificar los DEBIN creados para captar fondos para constitución de plazos fijos sobre cuentas a la vista en otras entidades financieras. En el caso de un DEBIN creado con concepto=PLF, Coelsa verificará que CUIT y cuenta de crédito se correspondan a los informados por la entidad para tal fin

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

Anexo

Existen otros recursos que se podrán visualizar en la definición de la API en el ambiente de homologación y producción, pero en este documento solamente se detallan los que corresponden a la operatoria de PSP. Se sugiere no utilizar el resto de los recursos o consultar con el área de Sistemas si se requiere consumir algún método adicional que no se haya detallado en esta documentación.

Por último explicaremos un método que puede ser de utilidad para consultar el estado de la API.

Consulta de Estado

Método:

HEAD/HealthCheck

Parámetros:

- No tiene parámetros

Response (Salida): Se espera un código de respuesta HTTP 200 si el servicio está activo, o un código distinto de 200 en caso de cualquier error de comunicación con la API.

	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026		Tecnología y Sistemas

HISTORIA DE VERSIONES

VERSION	FECHA	MODIFICACION REALIZADA	PRESENTA	APRUEBA
1.0	29/10/2020	Versión Inicial.	Área de Transformación Digital	Tecnología y Sistemas
1.1	05/01/2021	Solicitud de credenciales	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.2	19/11/2021	Endpoint /TransferenciaUSD y avisos transferencia CBU	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.3	14/07/2022	Endpoint /TransferenciaCoinag	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.4	11/11/2022	Endpoints /Transferencia/Lista/Vendedor y /Transferencia/Lista/Comprador	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.5	21/12/2022	Endpoint /TransferenciaFCI	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.6	13/04/2023	URL homologación	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.7	14/08/2023	Endpoints /[Endpoint PSP]/AvisoCreditoCVU /Transferencia/:idTrxOri	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.8	22/02/2023	Tipo de dato 'idBanco'. Método de autenticación. Consulta CBU	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
1.9	03/05/2024	Endpoint /PSP/{idPsp}/CuentaRecaudadora/{ idCuentaRecaudadora}/CUIT/{cuit}	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.0	12/06/2024	Mejora de producto ALIAS. Estado => código y descripción de la transacción, endpoints /AvisoReversaDebito y /TransferenciaByIdTrxCiente/{idTrx Ciente} Cambios en introducción Aclaraciones en alta de CVU Corrección consulta por idTrxOri	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.0.1	09/08/2024	Se modifica el campo idCuentaRecaudadora en Listado de Transferencias de opcional a requerido	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.0.2	22/08/2024	Se agrega status code en "Respuesta Esperada para los Avisos" y detalle de reintentos	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.1	24/10/2024	Se agrega nuevo método de Alta CVU	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.2	07/01/2025	Endpoints /TransferenciaCoinagUSD y coelsapsp/v2/Transferencia - Sección Conceptos BCRA Corrección campo errorCoelsa faltante en métodos de transferencias	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
2.3	30/04/2025	Endpoints coelsapsp/v2/TransferenciaCoinag y coelsapsp/v2/TransferenciaUSD En AvisoTransferenciaCBU se detallan nuevos canales y se corrige detalle de respuesta esperada. Se blanquea / al final	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

2.4	15/09/2025	Endpoint coelsapsp/v2/TransferenciaCoinag USD Modificación campo id del response en Consulta por idTrxCiente para que acepte v1 y v2 Corrección largo del campo titular en todos los métodos Corrección tipo de dato del campo idTrxCiente en los métodos v2 Otras correcciones menores de errores en documentación	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas
3.0	20/04/2026	Se aclara en cada endpoint si corresponde a v1 o v2 y se distinguen las URLs para recursos en v1 y v2. Se eliminan los endpoints v1 que ya no se encuentran vigentes. Se agrega el campo “tipo” (opcional) en los endpoints POST/Transferencia/Lista/Vendedo r y POST/Transferencia/Lista/Comprad or. Se agregan los campos “fechaNegocio” y “fecha” en el endpoint GET/TransferenciaByIdCoelsa/:idCo elsa. Se agrega el endpoint GET/coelsapsp/v2/Transferencia/:i dTrxOri. Se agrega el endpoint POST/coelsapsp/v2/TransferenciaT okens. Se agregan campos faltantes en el response de GET/Consulta/CBU/{cbu}: “bloqueado”, “fechaAlta” y “fechaModificacion”. Se corrige la descripción del campo “titular” en POST/coelsapsp/v1/PSP/{idPsp}/Cu entaRecaudadora/{idCuentaRecaud adora}/AltaCVU agregando el mínimo de caracteres. Se corrige la descripción del campo “id” en AvisoReversaDebito. Se corrige la descripción del parámetro “idTrx” en el endpoint GET/Conciliacion/TransferenciaBan co/{idTrx}. Se corrige “/” al final de AvisoTransferenciaCBU y se actualiza detalle sobre tiempos por	Área Desarrollo	Tecnología y Sistemas

 Banco Coinag	Especificación Técnica	Casa Central – Mitre 602 (S2000CON) Rosario, Santa Fé, Argentina Tel.: 0341 – 4229000 www.bancocoinag.com    
Documentación Técnica – APIs Banco Coinag – Coelsa PSP		
Vigencia: 2026	Tecnología y Sistemas	

		canal. Se agregan los timeouts para los distintos webhooks enviados por el banco.		
--	--	--	--	--