
Les mêmes options sont disponibles depuis l'environnement de récupération graphique WinRE. L'accès à cet environnement est détaillé dans la section Les fonctionnalités WinRE.

- Une fois l'environnement démarré, cliquez sur les menus Dépannage Options avancées Paramètres, puis Redémarrer.
- Vous êtes alors invité à choisir l'environnement de démarrage que vous souhaitez activer :



Dans les sections qui suivent, nous n'aborderons que les paramètres indispensables ou simplement intéressants pour une éventuelle procédure de dépannage.

## 1. Le mode Sans échec

Le système d'exploitation démarre en n'utilisant que les services et pilotes indispensables (souris, moniteur, clavier, périphériques de stockage, carte graphique standard, services du système par défaut et aucune connexion réseau). Signalons que vous pouvez lancer une opération de gravure, mais qu'il ne sera a priori pas possible d'installer ou de désinstaller une application utilisant un package d'installation Windows Installer. De plus, vos connexions réseau et l'accès à Internet sont désactivés.

Ce mode correspond à l'option 4 des paramètres de démarrage de l'environnement WinRE.

Pour forcer l'ordinateur à démarrer en mode sans échec au prochain redémarrage, il est possible d'agir de cette facon :

- Dans la barre de recherche à droite du menu Démarrer, saisissez msconfig.
- → Cliquez sur l'onglet **Démarrer** puis activez l'option **Démarrage sécurisé** et l'option **Minimal**. Cliquez sur le bouton **OK**.