Afin de créer une sauvegarde de l'actuelle configuration, saisissez :

bcdedit /export "C:\BCDsauvegarde.bcd"

À l'inverse, vous pouvez restaurer ce même fichier en saisissant :

bcdedit /import "C:\BCDsauvegarde"

À chaque fois, la mention "Opération réussie" doit apparaître.

Imaginons maintenant que la commande bcdedit affiche ceci sur votre ordinateur :

Chargeur de système d'exploitation Windows d'ancienne génération

Identificateur {ntldr}
device partition=D:
path \ntldr

description Version antérieure de Windows

Nous voulons simplement changer la description par l'intitulé exact du système d'exploitation : **bcdedit /set {ntldr} description "Windows XP Edition Professionnelle"**

Vous pouvez afficher la liste des types de données utilisables en saisissant cette commande : bcdedit /? types. Les formats de données qui sont utilisables s'affichent en saisissant cette commande : bcdedit /? formats.

Examinons d'autres possibilités :

Afin de modifier la description du système actuel ("Windows 10"), saisissez : bcdedit /set {current} description "Windows 10"

Le commutateur **/deletevalue** qui permet de supprimer certaines options définies dans les différentes entrées du magasin.

Afin de définir le système désigné par ce GUID comme le système d'exploitation par défaut, saisissez : $bcdedit / default \{b3e70961-4a0f-11dc-8e88-c214c35ec4ab\}$

Afin de définir l'ordre des systèmes d'exploitation tels qu'ils apparaissent dans le menu de démarrage, saisissez : bcdedit /displayorder {b3e70961-4a0f-11dc-8e88-c214c35ec4ab} {b3e70961-4a0f-11dc-8e88-c214c35ec4ab} {ntldr}

Afin de raccourcir le délai d'attente avant que la machine démarre sur le système d'exploitation qui est défini par défaut, saisissez : bcdedit /timeout 5s

Notez qu'il existe un logiciel permettant la modification graphique du Gestionnaire de démarrage. Il s'appelle **Visual BCD Editor**.