Activation du système

Nous allons voir dans cette section quelques astuces utiles. Sous Windows 8, ces astuces sont aussi applicables.

1. Gérer votre licence Windows 10

Un utilitaire disponible à partir de l'invite de commandes vous permet de gérer très facilement votre licence Windows 10.

- Exécutez l'Invite de commandes en tant qu'administrateur.
- → Saisissez cette commande : slmgr

Il peut y avoir un temps d'attente assez long avant l'apparition de la fenêtre de résultat affiché par le script Windows Scripting Host, mais l'outil de gestion de licence Windows va finalement apparaître.

Voici une explication de quelques commutateurs :

- /ipk <clé du produit> : installe la nouvelle clé de produit en remplacement de l'ancienne ; ce script peut être utilisé pour activer une clé MAK ou KMS. MAK (*Multiple Activation Keys*) et KMS (*Key Management Service*) sont deux technologies permettant une gestion facilitée des clés de produit pour un parc important d'ordinateurs.
- /upk : désinstalle l'actuelle clé de produit.
- /ato: procède à l'activation via Internet de votre version de Windows.
- /dli [ID d'activation | All] : affiche les informations de licence et permet de savoir si votre version de Windows est activée. L'ajout du paramètre [ID d'activation] permet d'afficher les options de la licence liée à cet ID.
- /dlv [ID d'activation | All] : affiche les informations détaillées (ID de l'application, ID de l'activation, ID de produit, PID étendu, statut et date d'expiration de votre licence).
- /xpr: affiche la date d'expiration de la licence actuelle.



Et parmi les options avancées :


- /cpky : efface la clé de produit du Registre Windows après une installation OOBE (Out-Of-Box Experience).
- /ilc <fichier de licence> : installe une licence.

- /rilc : procède à la réinstallation de vos fichiers de licence.
- /rearm : réinitialise l'état de votre licence en repoussant de trente jours sa date d'expiration. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient effectifs. Il est possible d'exécuter cette commande trois fois de suite et ainsi de tester la version que vous avez installée pendant 120 jours. Bien entendu, vous devez exécuter cette commande la veille de la date d'expiration de votre licence. Dans le cas contraire, vous perdrez quelques jours puisque le décompte démarre à partir de la date d'installation de Windows 10.
- /upk : désinstalle l'actuelle clé de produit.
- /dti: affiche l'ID de l'installation afin de procéder à une activation hors connexion.
- /atp <ID de confirmation> : procède à l'activation du produit en indiquant l'ID de confirmation.

Il existe également d'autres commutateurs pour les licences en volume.

Il est possible d'utiliser cet outil à distance pour une activation en masse de toutes les licences des postes d'une entreprise. Il faudra alors préciser le nom de l'ordinateur distant, le nom d'un utilisateur disposant des autorisations nécessaires et son mot de passe, puis les options parmi celles citées auparavant.

Il est également possible d'activer votre version de Windows en passant par le menu **Paramètres** - **Mise à jour et** sécurité - **Activation**.



2. Travailler en fonctionnalités réduites

Sous Windows 10, la clé, comme vous l'avez remarqué, n'est pas requise lors de la phase d'installation. Par défaut, le système n'est pas activé. Certaines fonctionnalités ne vont pas fonctionner, comme la personnalisation de l'affichage par exemple.

