

Si vous cliquez sur le lien **Modifier les valeurs par défaut ou choisir d'autres options**, vous pouvez modifier le système d'exploitation sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi accéder aux options WinRE par l'intermédiaire de ce lien.

Au prochain démarrage, vous aurez donc normalement le choix entre chacun des systèmes d'exploitation installés sur votre machine.

4. Utiliser la commande BCDEdit

Dans Windows 10, le magasin des données de configuration de démarrage (*Boot Configuration Data* ou BCD) renferme tous les paramètres permettant de contrôler les paramètres de configuration du démarrage et le mode de démarrage du système d'exploitation.

L'outil d'invite de commandes BCDEdit (littéralement "l'éditeur de BCD") peut être utilisé pour ajouter, supprimer ou modifier les configurations de démarrage. Notez que cet outil est aussi disponible à partir des fonctionnalités WinRE. Chaque objet est identifié par un GUID (*Globally Unique IDentifier*). Chaque lecteur ou partition possède son propre GUID qui peut avoir trois identificateurs :

- {legacy}: permet de décrire les disques ou les partitions sur lesquels sont installés les systèmes antérieurs à Windows Vista (chargeur de système d'exploitation Windows d'ancienne génération).
- {default} : désigne un disque ou une partition contenant le système d'exploitation par défaut (chargeur de démarrage Windows).
- {current} : pointe vers le disque ou la partition sur lequel est installé le système d'exploitation) qui a servi de gestionnaire d'amorçage.

Afin de lancer BCDEdit, exécutez une fenêtre d'invite de commandes en tant qu'administrateur. Pour cela, ouvrez le menu **Démarrer**, tapez cmd, et dans la fenêtre de recherche qui s'ouvre, cliquez sur **Invite de commandes - Exécuter en tant qu'administrateur**.