Administration

Système

GNU/Linux

- 1. Démarrage du système
 - 1.1. Démarrage de l'ordinateur
 - 1.2. Le chargeur GRUB
 - 1.3. Démarrage du noyau
 - 1.4. Le processus init
 - 1.5. lancement des scripts de démarrage
 - 1.6. Arrêt du système
- 2. Démarrage du système sous CentOS
 - 2.1. Le processus de démarrage
 - 2.2. Systemd

Séquence de démarrage :

- · démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
 - mise sous tension de l'ordinateur ;
 - lecture BIOS/UEFI stocké en mémoire morte ;
 - BIOS effectue un autotest : POST ;
 - lecture des paramètres (périphériques de boot, ...);
 - lancement du chargeur de démarrage trouvé.
- exécution du chargeur de démarrage;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init;
- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
 - Le chargeur de démarrage localise le noyau du système d'exploitation sur le disque, le charge et

l'exécute.

- La majorité des chargeurs sont interactifs, ils permettent :
 - de spécifier un noyau ;
 - de positionner des paramètres optionnels.
 - Types:
 - Grub : GRand Unified Bootloader (le plus répandu) ;
 - Lilo : Linux LOader (délaissé par les développeurs)
 - Elilo : pour UEFI.
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init;
- lancement des scripts de démarrage.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- GRUB est un programme de multiboot permettant de choisir entre plusieurs O.S lors du démarrage.
 - GRUB fournit une interface avec menu
- /boot/grub/ grub.conf., ou bien via /etc/grub.conf = lien symbolique

Pour la suite du cours nous utiliserons GRUB.

```
---> GRUB
```

- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init;
- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- · démarrage du noyau ;

utilisateur.

Au démarrage du système, GRUB apparait:

[ENTREE] active la configuration par défaut.

Une autre touche fait apparaitre le menu du GRUB.

Niveaux de démarrage: Les 6 niveaux de démarrage :

s ou single:

Le processus init démarre le système en mode mono-

Par défaut l'utilisateur est connecté en tant que **root** sans fournir de mot de passe.

- 1 5 :Le processus init démarre le système avec le niveau demande.
- lancement du processus init;
- lancement des scripts de démarrage.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- · démarrage du noyau ;

Etapes du démarrage:

- chargement du noyau (processus 0);
- installation des périphériques via leur pilote ;
- démarrage du gestionnaire de swap ;
- montage du système de fichiers racine ;
- création par le noyau du premier processus qui porte le numéro

Ι,

passant noyau. ce processus exécute le programme /sbin/init en lui les paramètres qui ne sont pas déjà géres par le

- lancement du processus init;
- lancement des scripts de démarrage.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- · lancement du processus init :

Les différents niveaux d'exécution :

0	Arrête le système.
1	Mode mono-utilisateur (console).
2	Mode multi-utilisateurs. Les systèmes de fichiers sont montés. Le service réseau est démarré.
3	Sur-ensemble du niveau 2. Il est associé au démarrage des services de partage à distance.
4	Mode multi-utilisateurs spécifique au site informatique.
5	Sur-ensemble du niveau 3. Interface X-Window (graphique).
6	Redémarre le système.
s, S, single	Mode mono-utilisateur (single). Les systèmes de fichiers sont montés. Seuls les processus fondamentaux pour le bon fonctionnement du système sont activés. Un shell en mode root est activé sur une console. Le répertoire /etc n'est pas indispensable.

Il n'y a qu'un niveau d'exécution actif a la fois.

• lancement des scripts de démarrage.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- · lancement du processus init :

La commande init

La commande init permet de changer le niveau d'exécution courant .

```
Syntaxe de la commande init :
```

init [-options] [0123456Ss]

Exemple:

[root]# init 5

La commande runlevel

La commande runlevel permet de connaitre le niveau d'exécution courant.

- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau;
- lancement du processus init :

La commande init

La commande runlevel

Exemple:

[root]# runlevel

N 3

- → le système se trouve au niveau d'exécution 3 Multiuser.
- →Le N : le niveau d'exécution précédent = démarrage du

système. Après un init 5: → [root]# runlevel

35

- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :

La commande init

La commande runlevel

Le fichier /etc/inittab:

Lors du démarrage, à la création du processus **init**, le niveau est celui défini dans **GRUB** sinon celui dans **/etc/inittab**.

Le niveau défini dans GRUB.

- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init : Le fichier /etc/inittab :
- # For information on how to write upstart event handlers, or how
- # upstart works, see init(5), init(8), and initctl(8).
- # Default runlevel. The runlevels used are:
- # 0 halt (Do NOT set initdefault to this)
- #1 Single user mode
- # 2 Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
- #3 Full multiuser mode
- #4 unused
- #5-X11
- #6 reboot (Do NOT set initdefault to this)

id:5:initdefault:

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :

Démarrage des démons :

init lance le script /etc/rc.d/rc.sysinit quelque soit le niveau.
Init exécute ensuite le script /etc/rc.d/rc en lui passant en paramètre le niveau d'exécution demandé

- lancement des scripts de démarrage.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- lancement des scripts de démarrage:

Script de démarrage des services

Pour chaque service, il y a un script de démarrage stocké dans /etc/rc.d/init.d.

Chaque script accepte au minimum en argument :

- stop : pour arrêter le service ;
- start : pour démarrer le service ;
- restart : pour redémarrer le service ;
- status : pour connaitre l'état du service.
- Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- <u>lancement des scripts de démarrage:</u> Répertoires d'ordonnancement :

Pour chaque niveau d'exécution, il existe un répertoire correspondant : /etc/rc.d/rc[0-6].d/

Ces répertoires contiennent les liens symboliques vers les scripts placés dans /etc/rc.d/init.d

• Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- lancement des scripts de démarrage:

Nom des liens:

Mise en route (Start) : SXXnom Arret (Kill) : KYYnom

XX et YY: nombre de 00 a 99 qui guide l'ordre d'éxécution (Start ou Kill).

nom : nom exact du service à démarrer ou à arrêter tel qu'écrit dans /etc/rc.d/init.d/.

La somme des nombres est un complément a 100 : XX + YY = 100.

Cette méthode permet d'ordonnancer le démarrage et l'arrêt des services. Un service qui est démarre en premier doit être le dernier a s'arrêter. La liste étant lue dans l'ordre alphabétique.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- lancement des scripts de démarrage:

Nom des liens:

Exemple:

Dans /etc/rc.d/rc3.d/, nous avons :

- K15httpd
- S10network
- S26acpid

Donc, pour le niveau d'exécution 3 (rc3.d) :

- le service httpd doit être arrête (lettre K),
- les services network et acpid doivent être lancés (lettre S) dans cet ordre (numéro du service network 10 plus petit que celui de acpid 26)

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- lancement des scripts de démarrage:

Le programme /etc/rc.d/rc:

Ce programme est lancé par init avec le niveau d'execution en paramètre.

Il comporte deux boucles.

Init lance le script **rc** avec le niveau **X** en paramètre.

Première boucle : lecture des scripts d'arrêt K... présents dans rcX.d.


Deuxième boucle : lecture des scripts de démarrage S... présents dans rcX.d.

• Arrêt du système.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :
- lancement des scripts de démarrage:

Architecture de démarrage :



Les touches de selection du menu de Grub

Touche	Action
[ENTREE]	Démarre le système sélectionné.
[e]	Édite la configuration du système.
[a]	Permet de modifier les arguments.
[c]	Permet d'utiliser l'interface Shell de GRUB.

[ENTREE]: lancer l'initialisation du serveur.

affichage des messages places dans /etc/issue et login &

[e] : éditer la configuration avant de démarrer.

modifier les lignes \rightarrow [e].

Pour initialiser le système avec modifications \rightarrow [b]

('boot').

password

[a] / [q] : permet de modifier les arguments du noyau.

[c] : permet d' obtenir l'interface Shell de Grub.

/boot/grub/grub.conf:

```
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
Hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-220.el6.i686)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.32-220.el6.i686 ro
  root=LABEL=/ rhgb quiet
  initrd /initramfs-2.6.32-220.el6.i686.img
```

/boot/grub/grub.conf:

Variables du fichier /boot/grub/grub.conf:

Variable	Observation	Hidden title
default=0	Correspond au système d'exploitation lancé par défaut. La première rubrique title porte le numéro 0.	roo ker
timeout=5	GRUB amorcera automatiquement le système par défaut au bout de 5 secondes, à moins d'être interrompu.	ini
splashimage	Déclaration de l'image qui s'affiche avec le chargeur Grub. Il faut indiquer l'emplacement de cette image. Les systèmes de fichiers n'étant pas encore montés, indiquer le disque et la partiti /boot (hd0,0), le chemin jusqu'à l'image grub/ et enfin le nom de votre image splash.xpm.gz.	ion de
hiddenmenu	Sert à masquer le menu Grub et après le délai du timeout, le système se lancera automatiquement en fonction de l'option default .	
title	Il s'agit en fait du nom qui apparaîtra dans le menu Grub (exemple "ma distrib Line préférée"). En règle général, le nom du système est choisi : exemple Fedora, Suse, Vista, Xp, Frugal, etc, et éventuellement la version du noyau. Un seul nom par rubrique title, il faut donc déclarer autant de lignes 'title' qu'il y a d'options de démarrage ou de systèmes installés.	Ubuntu,
root	Indique le disque puis la partition (hdx,y) où se trouvent les fichiers permettant l'initialisation du système (exemple : (hd0,0), correspondant à la partition /boot) p "title".	ource

```
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
Hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-220.el6.i686)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.32-220.el6.i686 ro
  root=LABEL=/ rhgb quiet
  initrd /initramfs-2.6.32-220.el6.i686.img
```

/boot/grub/grub.conf:

Variable	Observation
kernel	Indique le nom du noyau à charger, son emplacement et les options utiles à son démarrage pour ce "title".
initrd	initrd (INITial RamDisk) charge un ramdisk initial pour une image de démarrage au format Linux et définit les paramètres adéquats dans la zone de configuration de Linux en mémoire pour ce "title".

```
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
Hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-220.el6.i686)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.32-220.el6.i686 ro
  root=LABEL=/ rhgb quiet
  initrd /initramfs-2.6.32-220.el6.i686.img
```

---> Retour Démarrage

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :

Arrêt du système:

Les opérations de maintenance, diagnostics, modifications de logiciels, ajouts et retraits de matériel, tâches administratives, coupures électriques,

Cet arrêt peut être planifié, périodique ou impromptu et demander une réactivité immédiate.

Ceci garantit **l'intégrité** du disque et la **terminaison propre** des différents services du système.

Arrêt programmé du système :

- utilisateurs prévenus de l'arrêt ;
- applications arretées proprement ;
- intégrité des systèmes de fichiers assurée ;
- sessions utilisateurs stoppées.

Séquence de démarrage :

- démarrage de l'ordinateur ou amorçage ;
- exécution du chargeur de démarrage ;
- démarrage du noyau ;
- lancement du processus init :

Arrêt du système:

En fonction des options, le système :

- passe en mode mono-utilisateur ;
- est arreté;
- est redémarré.

Commandes de mise hors service :

- init ;
- shutdown;
- halt;
- reboot.

Arrêt du système:

Commande shutdown

La commande shutdown éteint le système.

Syntaxe de la commande shutdown :

shutdown [-t sec] [options] heure [message-avertissement]

Exemples:

[root]# shutdown -r +2 "arrêt puis reboot dans 2 minutes"

[root]# shutdown -r 10:30 "arrêt puis reboot à 10h30"

[root]# shutdown -h now "arrêt éléctrique"

Options: Commentaires:

-t sec Attendre **sec** entre le message d'avertissement et le signal de fin aux

processus

-r Redémarrer la machine après l'arrêt du système

-h Arrêter la machine après l'arrêt du système

-P Eteindre alimentation

-f Ne pas effectuer de fsck en cas de redémarrage

-F Forcer l'utilisation de fsck en cas de redémarrage

-c Annuler un redémarrage en cours

Arrêt du système:

Commande shutdown:

La commande shutdown éteint le système.

Syntaxe de la commande shutdown :

shutdown [-t sec] [options] heure [message-avertissement]

Options: Commentaires:

heure Quand effectuer le shutdown (soit une heure fixe hh:mm, soit un

délai d'attente en minute +mm).

message-avertissement Message à envoyer à tous les utilisateurs.

Commande halt:

La commande halt provoque un arrêt immédiat du système.

[root]# halt

Cette commande appelle le processus init

halt \Rightarrow init 0

Commande reboot :

La commande reboot provoque un redemarrage immediat du systeme.

[root]# reboot

Cette commande appelle le processus init

reboot ⇒ init 6

Démarrage de CentOS:

Le démarrage du BIOS

→ **POST** (power on self test) pour detector, tester et initialiser les composants matériels du système.

→II charge ensuite le MBR (Master Boot Record).

Le Master boot record (MBR)

=512 premiers bytes du disque de démarrage. Le MBR

→ charge **GRUB2** en mémoire et lui transfer le control.

Les 64 bytes suivants contiennent la table de partition du disque.

Le chargeur de démarrage GRUB2 (Bootloader)

Le chargeur de démarrage par défaut de la distribution CentOS 7 est **GRUB2** (GRand Unified Bootloader). GRUB2 remplace l'ancien chargeur de démarrage Grub (appelé également GRUB legacy).

Le fichier de configuration de GRUB 2 se situe sous **/boot/grub2/grub.cfg** ne doit pas être édité. Les parametres de config. de GRUB2 se trouvent sous **/etc/default/grub** → gén. de grub.cfg.

[root] # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

- GRUB2 cherche l'image du noyau compresse (le fichier vmlinuz) dans le répertoire /boot.
- GRUB2 charge l'image du noyau en mémoire et extrait le contenu du fichier image initramfs dans un dossier temporaire en mémoire en utilisant le système de fichier tmpfs.

Démarrage de CentOS:

Le noyau

Le noyau démarre le processus systemd avec le PID 1.

systemd

Systemd est le père de tous les processus du système. Il lit la cible du lien /etc/systemd/system/default.target (par exemple /usr/lib/systemd/system/multi-user.target) pour déterminer la cible par défaut du système. Le fichier défini les services a démarrer.

Systemd positionne ensuite le système dans l'état défini par la cible en effectuant les taches d'initialisations suivantes :

- 1. Paramétrer le nom de machine
- 2. Initialiser le reseau
- 3. Initialiser SELinux
- 4. Afficher la banniere de bienvenue
- 5. Initialiser le matériel en se basant sur les arguments fournis au kernel lors du démarrage
- 6. Monter les systèmes de fichiers, en incluant les systèmes de fichiers virtuels comme /proc
- 7. Nettoyer les répertoires dans /var
- 8. Démarrer la mémoire virtuelle (swap)

systemd est le système d'initialisation adopté par toutes les dernières distributions Linux. Tout comme Upstart, il est basé sur des **événements**, ce qui rend son fonctionnement souple et dynamique. Il permet un démarrage en parallèle des processus avec une gestion très fine des dépendances. Il peut même redémarrer un processus qui se serait arrêté par erreur, gérer la planification des tâches, les logs système, les périphériques et plus encore.

Gérez le démarrage et l'arrêt de vos processus :

systemd est fourni avec la commande **systemctl** qui permet de gérer les "unités" (units, en anglais). Pour systemd, unité est un terme générique qui désigne tout objet sur lequel il va pouvoir agir. Les unités peuvent être de différents types : **service**, **montage**, **périphérique**, etc.

Les daemons sont de type "service".

```
Par exemple
```

sudo systemctl start smbd

sudo systemctl stop smbd

D'autres actions possibles sont :

- > restart pour stop puis start en une seule commande;
- > reload pour mettre à jour la configuration sans couper le service (pour les services qui en sont capables)
- > status pour connaître l'état de votre service ;
- enable pour lancer le service au démarrage ;
- > disable pour ne pas lancer le service au démarrage.

Si vous lancez la commande **systemctl** sans argument, ça équivaut à lancer la commande suivante qui liste toutes les unités "actives" :

```
systemctl list-units
```

filtrer cette liste pour n'afficher que les unités de type "service" :

```
systemctl list-units --type=service
```

Vous voyez que toutes les unités se terminent par ".service". C'est parce que la configuration de chaque unité est définie dans un fichier dont le nom est du type NOM_DE_L_UNITE.TYPE_DE_L_UNITE.

Presque tous les fichiers des unités sont dans /lib/systemd/system

pas besoin de connaître l'emplacement réel des fichiers car la commande systemet le permet de lire et d'éditer les fichiers d'unité.

vous pouvez afficher le contenu du fichier unité smbd.service par la commande :

systemctl cat smbd.service

Cette commande modifier le fichier original, mais créer un fichier de "surcharge" qui aura la priorité sur le fichier original.

L'avantage :revenir à la configuration par défaut en cas de besoin.

éditer directement le fichier de configuration, utilisez la commande :

sudo systemctl edit --full smbd.service

→ faire prendre en compte vos changements au système par la commande :

sudo systemctl daemon-reload

Utilisez les targets, évolution des runlevels de systemV :

Vous pouvez afficher la liste des unités de type "target" par la commande :

```
sudo systemctl list-units --type target --all
```

Le terme anglais "target" signifie "cible". Il permet d'amener le système à un certain état cohérent. À la différence des **runlevels**, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs **targets** actives en même temps.

Certaines de ces targets, comme **swap.target**, correspondent plutôt à des fonctions du système qu'on peut activer ou non, et d'autres, comme **graphical.target**, correspondent à des états cohérents du système qui ont pour dépendances les différentes autres targets.

afficher la liste des dépendances d'une unité par la commande :

sudo systemctl list-dependencies graphical.target

Vous voyez ainsi toutes les targets et autres unités dont dépend graphical.target .

Vous pouvez voir la target par défaut par la commande :

sudo systemctl get-default

Vous pouvez changer de target par la sous-commande isolate . Par exemple, la commande suivante permet de passer en mode de secours (sans réseau, seulement root connecté) :

sudo systemctl isolate rescue.target

Vous pouvez fixer graphical.target comme target par défaut, par la commande :

sudo systemctl set-default graphical.target

Gérez vos logs avec journalctl:

Par défaut, la commande journalctl affiche tous les logs gérés par systemd par ordre chronologique :

sudo journalctl

Vous pouvez choisir de n'afficher les logs que depuis le dernier démarrage du système, par la commande :

sudo journalctl -b

ou n'afficher que les logs du kernel depuis le dernier démarrage (équivalent de la commande dmesg) par:

sudo journalctl -b -k

Vous pouvez aussi choisir d'afficher uniquement les logs d'un service (ici **smbd.service**) ou d'une unité en particulier, par la commande :

sudo journalctl -u smbd.service

systemd est un élément central du fonctionnement de toutes les dernières distributions Linux, et il est probable qu'il prenne encore plus d'importance dans le futur. Il est donc important d'être familier avec ce système.

En résumé:

systemd gère des unités qui peuvent être de différents types.

La gestion des unités se fait par la commande systemetl .

Vous pouvez démarrer vos services par la commande systemctl start SERVICE_NAME .

Les targets de systemd ont succédé aux runlevels de systemV.

Vous pouvez gérer vos logs système par la commande journalctl .