HU.169 – MANTER CAMADAS DO GEOSERVER

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-169. Cadastrar, ajustar e ligar ou desligar as camadas WFS do GeoServer SEDUR que a identificação de zona consulta, sem deploy e sem apagar o histórico Regras evidenciadas no código: (1) O par workspace + nome do tipo é único e imutável. Trocar a camada é desativar a antiga e cadastrar outra. (2) Uma linha ativa é consultada de verdade por GeoServerWfsZonaClient quando geoserver_zona está ligado. Cadastrar a linha não identifica zona se o parâmetro estiver desligado ou se o WFS não responder. (3) Workspace só aceita letras minúsculas, dígitos e sublinhado. O nome do tipo aceita letras, dígitos e sublinhado. Fluxo evidenciado: 1. GET /gestao/territorio/geoserver lista todas as camadas, sem paginação, ordenadas por ordem e id. Cada item traz workspace, nome do tipo, nome completo, rótulo, ordem e se está ativa 2. POST cria a camada com os campos validados. A situação padrão é ativa quando o campo não vem no formulário 3. PUT atualiza rótulo, ordem e, se enviado, a situação. Workspace e nome do tipo não entram na validação de edição: o valor enviado é descartado 4. PUT .../ativacao inverte ativo. Não exclui o registro. Camada desativada sai do conjunto que o cliente WFS consulta. Camada reativada volta a ser consultada na identificação da zona 5. A auditoria das alterações é a do model (HasAuditoria), não um evento escrito no controller Não evidenciado no código: Exclusão física da camada Teste de conexão com o GeoServer nesta tela Uso deste catálogo pela classificação viária ou pelas poligonais RT. Essas consultas usam o nome de camada configurado na regra ou na configuração da integração, não a lista desta tela. Divergência em relação à redação anterior: Não havia redação anterior desta HU no épico. A capacidade está no GeoServerLayerController e nas rotas territorio/geoserver

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter camadas do GeoServer

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter camadas do GeoServer

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** manter camadas do geoserver**, de modo que** Cadastrar, ajustar e ligar ou desligar as camadas WFS do GeoServer SEDUR que a identificação de zona consulta, sem deploy e sem apagar o histórico.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Manter camadas do GeoServer

Como administrador **quero** manter o catálogo de camadas do GeoServer**, de modo que** incluir uma zona nova da LOUOS na consulta WFS assim que a camada existir no servidor.

PRÉ-REQUISITOS

• Permissão manter-territorio, somente o papel administrador

• Menu: Território → Camadas do GeoServer (/gestao/territorio/geoserver)

• A consulta da zona no processo usa as linhas ativas. Quem só tem consultar-territorio não edita este catálogo

• Workspace obrigatório, até 100 caracteres, padrão ^[a-z0-9_]+$

• Nome do tipo obrigatório, até 150 caracteres, padrão ^[A-Za-z0-9_]+$, único no mesmo workspace

• Rótulo opcional, até 255 caracteres

• Ordem obrigatória, inteiro de 0 a 65535

• Situação booleana na criação. Na edição, omitir ativo preserva o valor atual

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Manter camadas do GeoServer

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Manter camadas do GeoServer]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que o administrador informa workspace, nome do tipo e ordem ainda não cadastrados

Quando grava a camada

Então o registro é criado e a mensagem confirma o cadastro

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que a camada já existe

Quando o administrador altera o rótulo ou a ordem

Então workspace e nome do tipo permanecem os gravados

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o administrador desativa a camada

Quando a ativação é invertida

Então o registro continua na lista, deixa de ser consultado na identificação da zona, e a mensagem informa a desativação

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**