HU.048 – APLICAR QUADRO 11A

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Texto revisto para a linguagem de quem usa o sistema	2.1	Sudoeste Informática
19/10/2026	Retirada das HUs sem funcionalidade no sistema, renumeração e reordenação das demais (retaguarda primeiro, portal depois)	2.2	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

O motor lê as condições de instalação do Quadro 11A para a classe viária oficial e o grupo de uso. O quadro condiciona a instalação e não autoriza o uso: a permissão da zona continua sendo o Quadro 10. Sem via identificada, ou com via sem classe oficial, a dimensão fica indisponível e a classe não é inferida. Sem versão ou sem linha, a dimensão fica não encontrada e a classe consultada permanece no resultado. A busca prefere o subgrupo, depois o grupo, depois a linha da classe com grupo vazio. Depois de o Quadro 10 permitir ou condicionar, a condição "não" torna o resultado não permitido, com via vedada e sem condicionantes. A condição "R", ou o texto de análise particularizada pela CNLU, torna o resultado pendente. Um único "sim" não vira condicionante. Os outros textos da lista viram condicionante de via. Via vedada indefere na resposta automática antes da trava de Alto. Se o Quadro 10 identificou permissão e o 11A está indisponível, o veredito da via não entra e o fluxo segue para as condicionantes.

SUMÁRIO

ÉPICO: EP05 — Motor de Regras da LOUOS

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar Quadro 11A

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Quadro 11A no parecer

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

ÉPICO: EP05 — Motor de Regras da LOUOS

Como a SEDUR **quero** aplicar o Quadro 11A quando a via tiver classe oficial**, de modo que** a instalação seja vedada, encaminhada à CNLU ou condicionada sem inventar a classe.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Aplicar Quadro 11A

Como analista **quero** ver as condições de instalação da classe da via**, de modo que** o parecer registre vedação, análise da CNLU ou condição sem autorizar o uso pela via.

PRÉ-REQUISITOS

• Via identificada com classe oficial entre VA I, VA II, VC I, VC II, VE, VL e VP

• Versão vigente do Quadro 11A com linha para a classe e o grupo

• A classe do imóvel vem do território, não de escolha do analista nesta etapa

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• HU-029 — versão vigente do Quadro 11A

• HU-041 — classe oficial da via

• HU-047 — o Quadro 10 já ter permitido ou condicionado, para o efeito da via entrar no parecer


Futuras

• HU-051 — o resultado único aplica a precedência da via

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Quadro 11A no parecer

Caminho no menu: O resultado aparece em Consultar viabilidade e no processo. A manutenção fica em Regras > Motor de regras



COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Linha encontrada

Dado que a via tem classe oficial e existe linha na versão vigente

Quando o Quadro 11A é aplicado

Então a dimensão fica identificada, com a classe, as condições e a base legal

Cenário 2: Via vedada

Dado que alguma condição é "não" e o Quadro 10 não proibiu antes

Quando o parecer é consolidado

Então o resultado é não permitido, com o motivo de via vedada e sem condicionantes

Cenário 3: Análise da CNLU

Dado que alguma condição é "R" ou o texto de análise particularizada pela CNLU

Quando o parecer é consolidado

Então o resultado é pendente

Cenário 4: Via sem classe

Dado que a via não tem classe oficial

Quando o quadro é aplicado

Então a dimensão fica indisponível e nenhuma classe é criada