Lab 6:

Supporto hardware alle procedure

Obiettivi

- Tradurre procedure da C ad assembly
- Far pratica con le "convenzioni di chiamata"
- Far pratica con l'utilizzo dello stack

Procedura: sottoprogramma memorizzato che svolge un compito specifico basandosi sui parametri che gli vengono passati in ingresso.

Esecuzione di una procedura

Per l'esecuzione di una procedura, un programma deve eseguire questi sei passi:

- 1. Mettere i parametri in un luogo accessibile alla procedura;
- 2. Trasferire il controllo alla procedura;
- 3. Acquisire le risorse necessarie per l'esecuzione della procedura;
- 4. Eseguire il compito richiesto;
- 5. Mettere il **risultato** in un luogo accessibile al programma chiamante;
- 6. **Restituire il controllo** al punto di origine, dato che la stessa procedura può essere chiamata in diversi punti di un programma.

Convenzioni di chiamata

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

- Register Spilling: Trasferire variabili da registri a memoria.
- I registri sono più veloce che la memoria, quindi vogliamo evitare il "register spilling"
- Quando dobbiamo, usiamo lo stack per fare Register Spilling

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Sempre

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Se servono al chiamante

Se servono al chiamante

Convenzioni di chiamata - chiamante

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

Se ci sono parametri e valori di ritorno

Convenzioni di chiamata - chiamato


Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

add/sub sempre lo stesso numero di byte

Convenzioni di chiamata - chiamato

Nome	Utilizzo	Chi lo salva
zero	La costante 0	N.A.
ra	Indirizzo di ritorno	Chiamante
sp	Puntatore a stack	Chiamato
gp	Puntatore globale	
tp	Puntatore a thread	
t0-t2	Temporanei	Chiamante
s0_/_fp	Salvato/puntatore a frame	Chiamato
s1	Salvato	Chiamato
a0-a1	Argomenti di funzione/valori restituiti	Chiamante
a2-a7	Argomenti di funzione	Chiamante
s2-s11	Registri salvati	Chiamato
t3-t6	Temporanei	Chiamante

quando vengono usati



- Se lo stack **non contiene variabili locali** alla procedura, il compilatore risparmia tempo di esecuzione **evitando di impostare e ripristinare il frame**.
- Quando viene utilizzato, FP viene inizializzato con l'indirizzo che ha SP all'atto della chiamata della procedura e SP viene ripristinato al termine della procedura utilizzando il valore di FP


Scrivere una procedura RISC-V per il calcolo del massimo comune divisore di due numeri interi positivi a e b. A tale scopo, implementare l'algoritmo di Euclide come procedura MCD(a,b) da richiamare nel main. L'algoritmo di Euclide in pseudo-codice è il seguente:

```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
    if (a > b)
    a = a - b;
  else
    b = b - a;
  return a;
}

  void main() {
    int a = 24;
    int b = 30;
    int result;
    printf("%d\n", result);
}
```

- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la funzione?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la funzione quando a=24, b=30?

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```



```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```


```
addi     sp, sp, -8
sd     fp, 0(sp)
```

ld fp, 0(sp)

addi


ret


sp, sp, 8




```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```





```
fp, 0 (sp)
addi sp, sp, 8
ret
```



```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
mcd while:
         beq a0, a1, mcd end
         bge a1, a0, mcd else
         sub a0, a0, a1
                mcd while
mcd else:
         sub a1, a1, a0
                 mcd while
mcd end:
         ret
```

```
int MCD(int a, int b) {
  while (a != b)
   if (a > b)
      a = a - b;
  else
      b = b - a;
  return a;
}
```

```
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCD su a0
mcd:
```

ret

```
result = MCD(a,b);
                                                  printf("%d\n", result);
                                          start:
mcd while:
         beq a0, a1, mcd end
                                                  li a0, 24
               a1, a0, mcd else
        bge
                                                  li a1, 30
         sub
               a0, a0, a1
                                                  jal ra, mcd
                mcd while
                                                  mv t0, a0
mcd else:
                                          print:
                a1, a1, a0
         sub
                                                  addi a0, t0, 0
                mcd while
                                                  li a7, 1
mcd end:
                                                  ecall
```

void main() {

int a = 24; int b = 30;

int result;

Scrivere una procedura RISC-V per il calcolo del **minimo comune multiplo** di due numeri interi positivi **a** e **b**, **MCM(a,b)**, da richiamare nel main, utilizzando la seguente relazione:

$$MCM(a,b) = (a*b) / MCD(a,b)$$

- È possibile realizzare la funzione senza riversare i registri in memoria?
- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la procedura?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la procedura quando a=12, b=9?

```
# Procedure MCM(a,b)
# a0 -> a
# a1 -> b
# return MCM su a0
mcm:
```

Serve salvare qualcosa?

Simulare questo codice su RARS

ret

```
# Procedure MCM(a,b)
\# a0 -> a
\# a1 -> b
# return MCM su a0
mcm:
         addi sp, sp, -8
               ra, 0(sp)
         sd
         mul t1, a0, a1
                                          ra → sovrascritto!
         jal ra, mcd
         div
               a0, t1, a0
         1d ra, 0(sp)
         addi
                sp, sp, 8
         ret
```

Lab 6 - Esercizio 3 - strlen (String Length)

Scrivere una procedura RISC-V per calcolare la lunghezza di una stringa di caratteri in C, escluso il carattere terminatore. Le stringhe di caratteri in C sono memorizzate come un array di byte in memoria, dove il byte '\0' (0x00) rappresenta la fine della stringa.

```
unsigned long strlen(char *str) {
    unsigned long i;
    for (i = 0; str[i] != '\0'; i++);
    return i;
}
```

```
.globl _start
.data
    src: .string "This is the source string."
```

Lab 6 - Esercizio 3 - strlen (String Length)

```
.globl start
.data
      src: .string "This is the source string."
.text
start:
                                                 Main
     # call strlen
      la a0, src
      jal ra, strlen
      # print the size, ret in a0
      li a7, 1
      ecall
```

Lab 6 - Esercizio 3 - strlen (String Length)

```
strlen:
     add t0, zero, zero # i = 0
                            # Start of for loop
strlen loop:
     add t1, t0, a0
                   # Add the byte offset for str[i]
     1b t1, 0(t1)
                     # Dereference str[i]
     beq t1, zero, strlen end # if str[i] == 0, break for loop
     addi t0, t0, 1
                        # i++
     j strlen loop # loop
strlen end:
     addi a0, t0, 0
                           # Move t0 into a0 to return
     ret
```

Lab 6 - Esercizio 4 - strcpy (String Copy)

Scrivere una procedura RISC-V per copiare una stringa in un'altra (strcpy). Assumere che dst abbia spazio sufficiente in memoria per ricevere i byte di src, cioè che strlen(dst)>=strlen(src)

Nota: strcpy deve utilizzare strlen, come in questo codice in C:

```
void strcpy(char *dst, char *src) {
    unsigned long i;
    unsigned long n;
    n = strlen(src);
    m = strlen(dst);
    for (i = 0; i < n; i++)
        dst[i] = src[i];
    for (; i < m; i++)
        dst[i] = ' \setminus 0';
                            .data
    return;
                                  src: .string "source"
                                  dst: .string "----"
```

Lab 6 - Esercizio 4 - strcpy (String Copy)

```
# strlen
.globl start
.data
     src: .string "source"
     dst: .string "----"
.text
start:
     # call strcpy
                                    Main
     la a0, src
     la al, dst
     jal ra, strcpy
     # print the size of dst
     la a0, dst
     jal ra, strlen
     li a7, 1
     ecall
```

Lab 6 - Esercizio 4 - strcpy (String Copy)

sub t1, t0, s1 # t1 = m-n

```
STRCPY L1:
                                                beg t0, zero, STRCPY L4
                                                                         # done if i == m
                                                                         # if > m-n, copy char
                                                ble t0, t1, STRCPY L2
                                                1b t2, 0(a0)
                                                                         # dereference str[i]
                                                sb t2, 0(a1) # str[i] -> dst[i]
                                                addi a0, a0, 1
                                                                         # increment a0
                                                j STRCPY L3
# a0 = const char *str
                                           STRCPY L2:
                                                                         # else put a \0
# a1 = const char *dst
                                                sb zero, 0(a1)
strcpy:
                                           STRCPY L3:
     addi sp, sp, -32
                                                addi al, al, 1
                                                                         # increment other regs
     sd ra, 0(sp)
                                                addi t0, t0, -1
     sd a0, 8(sp)
                                                i STRCPY L1
                                                                         # loop
     sd a1, 16(sp)
                                           STRCPY L4:
     sd s1, 24(sp)
                                                ld s1, 24(sp)
                                                ld ra, 0(sp)
     jal ra, strlen # strlen src
                                                addi sp, sp, 32
     add s1, a0, zero # s1 = n
                                                ret
     ld a0, 16(sp) # strlen dst
     jal ra, strlen
     add t0, a0, zero \# t0 = m -> assuming m > n
```

ld a0, 8(sp)

ld a1, 16(sp)

recover a0

recover a1

Scrivere una procedura **swap(v, x, y)** che scambi i valori di **v[x]** e **v[y]**, dove **v** è l'indirizzo di un array in memoria. Scrivere poi un'altra procedura **invert(v, s)**, che utilizzi **swap** per invertire un array in memoria.

Nota: L'indirizzo di v deve essere passato come parametro ad **invert** dal main, insieme a **s** (size), che rappresenta il numero di word in v.

- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la procedura?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la procedura quando l'array contiene 16 elementi?
- Quanti registri sono stati versati in memoria (registrer spilling) durante l'esecuzione?

Bonus: Realizzare un metodo **print(v, s)** che stampa **v** ad schermo

```
# Procedure swap(v, x, y)
# a0 -> address of v
\# a1 -> index x
\# a2 -> index y
swap:
       slli a1, a1, 2 # calculates offset of x
       slli a2, a2, 2 # calculates offset of y
       add t0, a0, a1 \# address of v[x]
       add t1, a0, a2 \# address of v[y]
       1w t2, 0(t0) # swap the values
       lw t3, 0(t1)
       sw t3, 0(t0)
       t2, 0(t1)
       ret
                         # return
```

```
invert:
       addi sp, sp, -32
       sd ra, 0(sp)
       sd a0, 8(sp)
       sd s0, 16(sp)
       sd s1, 24(sp)
       addi s0, zero, 0
       addi s1, a1, -1
LOOP invert:
       blt
            s1, s0, END invert
       1d a0, 8(sp)
       mv a1, s0
       mv a2, s1
       jal ra, swap
       addi s0, s0, 1
       addi s1, s1, -1
            LOOP invert
END invert:
            ra, 0(sp)
       ld
       ld s0, 16(sp)
       1d s1, 24(sp)
       addi sp, sp, 32
       ret
```

```
invert:
        addi
             sp, sp, -32
        sd
             ra, 0(sp)
             a0, 8(sp)
        sd
             s0, 16(sp)
        sd
             s1, 24(sp)
        sd
        addi s0, zero, 0
        addi s1, a1, -1
LOOP invert:
             s1, s0, END invert
       blt
             a0, 8(sp)
        ld
             a1, s0
        mv
       mv a2, s1
        jal
             ra, swap
        addi s0, s0, 1
        addi s1, s1, -1
             LOOP invert
END invert:
        ld
             ra, 0(sp)
        ld
             s0, 16(sp)
             s1, 24(sp)
        ld
        addi
            sp, sp, 32
        ret
```

- Non possiamo assumere che a0, a1 e a2 saranno ancora validi dopo "swap"
- Non possiamo assumere che i registri t* saranno ancora validi
- I registri s*, invece, rimangono validi, anche se usati da swap

```
invert:
              sp, sp, -32
        addi
        sd
              ra, 0(sp)
              a0, 8(sp)
             s0, 16(sp)
        sd
              s1, 24(sp)
        sd
        addi s0, zero, 0
        addi s1, a1, -1
LOOP invert:
              s1, s0, END invert
       blt
              a0, 8(sp)
        1d
             a1, s0
             a2, s1
        mv
        jal
             ra, swap
        addi s0, s0, 1
        addi s1, s1, -1
              LOOP invert
END invert:
        ld
              ra, 0(sp)
        ld
              s0, 16(sp)
              s1, 24(sp)
        ld
        addi
             sp, sp, 32
        ret
```

- Non possiamo assumere che a0, a1 e a2 saranno ancora validi dopo "swap"
- Non possiamo assumere che i registri t* saranno ancora validi
- I registri s*, invece, rimangono validi, anche se usati da swap
- Salvare a0, in questo caso, è **inutile**, perché swap non lo usa. Sarà un compito del **compilatore** trovare i casi dove il codice assembly può essere ottimizzato

```
Lab 6 - Esercizio 5 - Print Array
# Procedure print(v)
# a0 -> v address
# a1 -> v size
print:
       addi sp, sp, -32
       sd
            s1, 0(sp)
                             LOOP print:
```

beq

ecall

ecall

slli t1, s1, 2

add t1, t1, a0 **lw** t0, 0(t1)

li a7, 1

li a7, 11

ld a0, 8(sp)

addi s1, s1, 1

ld a1, 16(sp)

LOOP print

a0, 8(sp)

a1, 16(sp)

ra, 24(sp)

s1, 0

sd

sd

sd

li

```
addi a0, zero, 0x0A # new line
                            li
                                 a7, 11
                            ecall
                            1d s1, 0(sp)
                            ld
                                 ra, 24(sp)
                            addi sp, sp, 32
                            ret
     s1, a1, EXIT print
addi a0, t0, 0  # print a number
addi a0, zero, 0x20 # print space
```

recover the value of a0

recover the value of a1

move to the next word

EXIT print:

Lab 6 - Esercizio 6 - Somma Array

Scrivere due versioni per una procedura che calcoli la somma di un array di word in memoria:

```
una iterativa (cfr. Lab 5, Esercizio 4)
una ricorsiva → somma := v[1] + somma(v[2:s])
```

- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per realizzare le procedure?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare le procedure quando l'array contiene 16 elementi?
- Quanti registri sono stati versati in memoria (registrer spilling) durante l'esecuzione delle due versioni?

Lab 6 - Esercizio 6 - Somma Array (Iterativa)

```
sumi:
       addi sp, sp, -8
       sd
            ra, 0(sp)
       li t0, 0
                 # final sum
LOOP sumi:
      ble a1, zero, END_sumi  # if s1 <= 0 goto end
lw t1, 0(a0)  # first element of the vector</pre>
            t0, t0, t1 # sum the element
       add
       addi a1, a1, -1 # decrement the counter
       addi a0, a0, 4 # move to the next word in the array
            LOOP sumi
END sumi:
       mv a0, t0 # load the result
       1d ra, 0(sp) # restore the return address
                             # restore the stack pointer
       addi sp, sp, 8
       ret
```

Lab 6 - Esercizio 6 - Somma Array (Ricorsiva)

add s1, s1, t0 # sum head with sumr(tail)

```
sumr:
      addi sp, sp, -24
                                END SUMR:
      sd ra, 0(sp)
                                           a0, s1 # load the result
                                       mv
      sd a0, 8(sp)
                                       1d s1, 16(sp) # restore the saved register
      sd s1, 16(sp)
                                                           # restore the return address
                                       ld ra, 0(sp)
                                       addi sp, sp, 24 # restore the stack pointer
      mv s1, zero
                                       ret
      # if size <= 0 end
      ble al, zero, END SUMR
      # otherwise recursively call sumr
      addi a0, a0, 4
      addi a1, a1, -1
      jal ra, sumr
      # a0 has the sum of the tail of the list
      add s1, a0, zero
      ld a0, 8(sp) # recover the saved a0
      1d t0, 0(a0) # value in the head of the list
```

Lab 6 - Bonus - Fibonacci Ricorsivo

Tradurre il seguente frammento di codice C in codice assembly RISC-V.

```
int fib(int n) {
    if (n==0)
        return 0;
    else if (n==1)
        return 1;
    else
        return(fib(n-1) + fib(n-2));
}
```

- Quante istruzioni RISC-V sono necessarie per implementare la funzione?
- Quante istruzioni RISC-V verranno eseguite per completare la funzione quando N=8?
- Per N=8, quanti registri sono stati versati in memoria (registrer spilling) durante l'esecuzione?

Lab 6 - Bonus - Fibonacci Ricorsivo