



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

CIC Fragrâncias & Glamour

Sistema de Gestão Comercial · Beira, Moçambique

Guia completo de todas as funções do sistema: frente de caixa, produtos e stock, clientes e fiação, financeiro, recursos humanos, relatórios e cópias de segurança. Escrito para o dia-a-dia da loja, em linguagem simples, passo-a-passo.

VERSÃO 1.0 · SETEMBRO 2026 · DOCUMENTO INTERNO

Como usar este manual

Este manual descreve, função por função, tudo o que o sistema da loja consegue fazer e como o usar correctamente. Os capítulos seguem a mesma ordem do menu do sistema, por isso é possível aprender a usar o programa lendo este guia de princípio a fim. As instruções funcionam da mesma forma no telemóvel, no tablet e no PC — o sistema adapta-se ao tamanho do ecrã. Sempre que um comando só pode ser executado pela gerente, isso está indicado com a marca **«só gerente»**. No fim existe ainda um capítulo de problemas e soluções para as situações mais comuns do dia-a-dia.

1 Primeiros passos

O que é o sistema, configuração inicial, PIN de acesso, papéis de Gerente e Caixa, modo offline

2 Painel

O resumo do dia: vendas, lucro, alertas de stock e de validade, últimos 7 dias

3 Frente de Caixa (vender)

Carrinho, preços retalho e grosso, descontos, pagamentos, troco, recibo e WhatsApp

4 Produtos & Stock

Novo produto, categorias e marcas, variações, validade opcional, entradas e quebras

5 Clientes & Fiação

Fichas de cliente, limite de crédito, amortizações e cobrança por WhatsApp

6 Financeiro e Fecho de Caixa

Despesas com categorias, fecho cego de caixa e conciliação confidencial

7 Recursos Humanos

Folha salarial, vales, funcionários com PIN e proteções de acesso

8 Vendas e Relatórios PDF

Histórico completo, anulação de vendas e relatórios em PDF por período

9 Definições

Dados da loja, NUIT no recibo, rodapé, impressora térmica, backup e zona de perigo

10 Backup e cópias de segurança

A rotina que protege os dados da loja contra perdas

11 Problemas e soluções

Esqueci o PIN, falta internet, venda rejeitada, site não abre, impressora

CAPÍTULO 1

Primeiros passos

O CIC Fragrâncias & Glamour é o sistema que gere ¹toda a loja num único lugar: as vendas da frente de caixa, o stock dos produtos, as dívidas dos clientes (fiação), as despesas, os salários e os relatórios.

Tudo fica guardado com segurança na internet (base de dados Supabase), o que significa que a informação não se perde se o telemóvel se estragar e pode ser consultada de qualquer aparelho — o telemóvel da gerente, o computador da loja ou um tablet novo. O sistema foi desenhado para a realidade de Moçambique: trabalha em meticais (MT), aceita M-Pesa, e-Mola, mKesh e POS, e continua a funcionar mesmo quando a internet cai.

1.1 Configuração inicial (só acontece uma vez)

Quando o sistema abre numa base de dados ainda vazia — por exemplo, na primeira vez após a instalação — aparece o ecrã «**Configuração inicial**». Nesse ecrã cria-se a primeira conta de gerente da loja: escreve-se o nome, o número de WhatsApp (opcional) e um PIN de acesso de 4 a 6 números. A partir desse momento, o ecrã de configuração desaparece e o sistema passa a pedir apenas o PIN de sempre. Esta conta tem acesso total e é a partir dela que se criam as contas dos restantes funcionários.

1.2 Entrar no sistema (PIN de 4 a 6 dígitos)

O acesso ao sistema faz-se apenas com o PIN pessoal de cada funcionário — não é preciso utilizador nem palavra-passe. No teclado numérico do ecrã de entrada, escreva o seu PIN: as bolinhas douradas crescem automaticamente conforme escreve (começam em 4 e podem chegar a 6), mostrando que o PIN pode ter 4, 5 ou 6 dígitos. Passado meio segundo após a última tecla, o sistema entra sozinho — não existe botão de entrar. Se enganar um número, use a tecla de apagar (seta) para corrigir antes de completar o PIN. Cada pessoa deve ter o seu próprio PIN e não deve partilhá-lo com ninguém: todas as vendas e acções ficam registadas em nome de quem fez a sessão.

1.3 Sair da sessão

No menu lateral (ou no menu em ecrãs pequenos) existe o botão **Sair**. Ao sair, a sessão termina e o sistema volta ao ecrã do PIN, pronto para o próximo utilizador. Em aparelhos partilhados no balcão, é boa prática sair sempre no fim do turno. Se ninguém tocar no sistema, a sessão mantém-se válida durante 30 dias no mesmo aparelho — isto é intencional, para não ser preciso escrever o PIN a cada venda do dia.

1.4 Quem pode fazer o quê: Gerente e Caixa

O sistema tem dois níveis de acesso. O **Gerente** vê e faz tudo: produtos, stock, lucros, folha salarial, definições e conciliação de caixa. O **Caixa** tem o essencial para vender e atender: frente de caixa, clientes e fiação, registo de despesas e fecho do próprio caixa, mas não vê lucros, nem folha salarial dos colegas, nem consegue alterar produtos ou definições. A tabela seguinte resume o que cada papel pode fazer:

Função	Caixa	Gerente	Onde se faz
Vender na frente de caixa	Sim	Sim	Frente de Caixa
Anular venda / desconto especial	Com PIN do gerente	Sim	Frente de Caixa
Clientes, fiação e amortizações	Sim	Sim	Clientes & Fiação
Registar despesas e fechar o próprio caixa	Sim	Sim	Financeiro
Ver conciliação (faltas e sobras) da equipa	Não	Sim	Financeiro · Conciliação
Produtos, stock, entradas e quebras	Não	Sim	Produtos & Stock
Lucro, folha salarial e gestão de funcionários	Só os seus vales	Sim	Recursos Humanos
Definições, NUIT, backup e limpeza de dados	Não	Sim	Definições

1.5 Trabalhar sem internet

O sistema é **offline-first**: se a internet da loja cair, as vendas continuam normalmente. Quando uma venda é feita sem rede, ela fica guardada numa fila no próprio aparelho e aparece uma barra de aviso no topo do ecrã a informar que há vendas por sincronizar. Assim que a ligação volta, a fila é enviada sozinha para a base de dados e o aviso desaparece. O stock, os clientes e o limite de fiação conhecidos continuam disponíveis durante a queda, porque ficam em memória no aparelho. Importa sublinhar: apenas as **vendas** funcionam offline — criar produtos, ver relatórios ou restaurar backups exige ligação à internet.

BOM SABER

A data de uma venda offline é a data real em que foi feita (o sistema guarda-a no aparelho e transporta-a quando sincroniza), por isso os relatórios do dia ficam sempre correctos mesmo após uma queda de internet.

CAPÍTULO 2

Painel — o resumo do dia

O Painel é o primeiro ecrã depois de entrar e funciona como o espelho diário da loja: num único olhar mostra se o dia está bom, o que falta no stock e o que está perto de expirar. É o ponto de partida recomendado todas as manhãs — a gerente confirma logo os números do dia anterior e o caixa confirma que há mercadoria para vender. No telemóvel os cartões aparecem em coluna; no PC aparecem em grelha, mas a informação é exactamente a mesma.

2.1 Cartões de resumo

No topo do painel ficam os números do dia, calculados no fuso horário de Moçambique (o dia muda à meia-noite de Maputo, não à hora do servidor estrangeiro). O caixa vê os números essenciais de

vendas; a gerente vê, além disso, a margem de lucro estimada do dia, calculada pela diferença entre o preço de venda e o custo registado das mercadorias vendidas.

- **Vendas de hoje** — quantas vendas concluídas já foram feitas desde a meia-noite.
- **Total facturado hoje** — soma em MT de todas as vendas do dia, incluindo vendas a crédito.
- **Lucro estimado (só gerente)** — quanto a loja ganhou hoje, já a descontar o custo dos produtos.
- **Entradas por método** — quanto entrou em dinheiro, mobile money e POS, e quanto foi vendido a crédito.

2.2 Gráfico dos últimos 7 dias

Abaixo dos cartões existe um gráfico de barras com a facturação de cada um dos últimos sete dias. Serve para sentir o ritmo da loja: comparar a semana com o fim-de-semana, perceber se as promoções tiveram efeito e antecipar dias fracos. Ao tocar numa barra (ou passar o rato no PC) vê-se o valor exacto daquele dia. É um gráfico informativo — não é preciso saber nada de matemática para o ler: barra alta é dia forte, barra baixa é dia fraco.

2.3 Alertas de stock mínimo e de validade

Esta é a secção que evita perder vendas e perder mercadoria. O sistema vigia duas coisas automaticamente: produtos cujo stock desceu até ao mínimo definido (por defeito, 3 unidades) e produtos com validade a chegar. No painel aparecem listados em destaque para agir a tempo — reabastecer ou fazer promoção antes de estragar. A validade só é vigiada nos produtos onde a gerente a preencheu; como a validade é opcional no cadastro, produtos sem prazo (ex.: bijuteria) nunca geram alarmes falsos.

- **Alerta vermelho de stock** — o produto atingiu o mínimo; comprar ou transferir mercadoria.
- **Validade a 30/60/90 dias** — o painel agrupa os produtos pelo tempo que falta; a aba **Validade** em Produtos & Stock dá o detalhe completo.
- **Vendas recentes** — a lista das últimas vendas com hora, valor e vendedor, para confirmação rápida.

CAPÍTULO 3

Frente de Caixa — vender passo-a-passo

A Frente de Caixa (também chamada de PDV — ponto de venda) é onde acontece o dia-a-dia da loja. Foi desenhada para ser rápida: vender um perfume deve levar menos de um minuto, do primeiro toque até ao recibo. O ecrã divide-se em duas zonas — à esquerda (ou em cima no telemóvel) a lista de produtos para escolher; à direita (ou em baixo) o carrinho da venda em curso com o total sempre visível.

3.1 Efectuar uma venda normal

- 0 **Procure o produto** — na caixa de pesquisa escreva o nome, o código, a marca ou o tom (ex.: «Zara», «PERF-010», «Tom 220»). A lista filtra enquanto escreve.
- 0 **Toque no produto** — se tiver variações (cores ou tamanhos), escolha a variação exacta. Cada variação tem stock próprio, preço próprio e validade própria.

- 0 **Acerte a quantidade** — por defeito é 1. Pode escrever a quantidade directamente (ex.: 5) ou usar os botões de mais e menos no carrinho.
- 0 **Confira o preço aplicado** — o sistema aplica sozinho o preço **retalho** ou o preço **grosso**, conforme a quantidade atingir o mínimo de grosso definido no produto (por defeito, 3 unidades). Vê-se no carrinho o preço unitário e o subtotal.
- 0 **Toque em «Finalizar»** — abre o ecrã de pagamentos para receber o dinheiro.

3.2 Receber o pagamento (todos os métodos)

No ecrã de pagamento escolhem-se um ou vários métodos até a conta fechar. O sistema aceita pagamentos repartidos — por exemplo, metade em M-Pesa e metade em dinheiro — somando tudo automaticamente e mostrando quanto falta receber. Os métodos disponíveis são:

Método	Como funciona	Cuidados
Dinheiro	Escreva o valor que o cliente entregou e o sistema calcula o troco sozinho. O troco fica gravado na venda e sai no recibo.	Conferir o troco no fecho do dia.
M-Pesa / e-Mola / mKesh	Introduza o valor recebido; opcionalmente guarde o ID da transacção que chega por SMS.	Confirmar a SMS antes de fechar.
POS (cartão)	Introduza o valor aprovado pela máquina e a referência do comprovativo, se quiser.	Verificar se a máquina aprovou.
Crédito (fiado)	Só aparece activo se a venda tiver um cliente seleccionado e o valor não ultrapassar o limite de crédito dele.	Ver capítulo 5 sobre fiação.

O botão de finalizar só se liberta quando o total estiver 100% coberto pelos pagamentos.

3.3 Recibo do cliente e envio por WhatsApp

Concluído o pagamento, o recibo aparece imediatamente, formatado para a impressora térmica (largura 58 ou 80 mm, conforme definido nas Definições). O recibo leva o logótipo, o nome e o NUIT da loja, os artigos, o total, os pagamentos com troco e o rodapé personalizado. Para além da impressão em papel, existe o botão verde **«Enviar por WhatsApp como Imagem»**: no telemóvel abre a partilha nativa do WhatsApp com o recibo já convertido em imagem; no PC, a imagem é descarregada e abre-se a conversa para a anexar. É a forma mais rápida de provar uma venda sem papel — e fica registada na conversa do cliente.

3.4 Desconto com autorização do gerente

Para proteger a margem da loja, um desconto para além do permitido pede sempre a bênção da gerente: aparece o ecrã **«Autorização do Gerente»**, onde ela escreve o PIN dela (sem sair da sessão do caixa) e o desconto é aplicado na hora. O mesmo mecanismo protege acções sensíveis do dia-a-dia. Assim, o caixa nunca precisa de «emprender» o PIN da gerente — basta chamá-la ao balcão naquele momento.

3.5 Suspender e retomar uma venda

Se um cliente pede para segurar artigos enquanto vai buscar mais, ou se o balcão encheu de gente, use **«Suspender venda»**: o carrinho é guardado com identificação e a caixa fica livre para atender o próximo. Depois, na lista de vendas suspensas, escolhe-se a venda guardada e toca-se em retomar —

todos os artigos e quantidades voltam exactamente como estavam. É a solução perfeita para atender vários clientes ao mesmo tempo sem misturar as compras.

VENDA SEM INTERNET

Se a rede cair no meio do atendimento, venda na mesma: a venda entra na fila offline e sincroniza sozinha quando a internet voltar (ver capítulo 1.5). Só as vendas são enfileiradas — e o stock é actualizado na base de dados no momento da sincronização, com validação de quantidade.

CAPÍTULO 4 · SÓ GERENTE

Produtos & Stock

Aqui vive o catálogo completo da loja. Cada produto tem um código, um nome, uma **categoria**, uma **marca** e uma ou mais **variações** (cor/tom e tamanho/volume) — porque um mesmo perfume existe em várias capacidades e uma base de maquilhagem existe em vários tons. Cada variação tem o seu próprio stock, preços e validade, exactamente como acontece na prateleira. No topo da página ficam os botões de acção: **Novo Produto**, **Entrada de Mercadoria**, **Categorias**, **Marcas** e **Registar Quebra**, além da pesquisa e das abas **Todos**, **Validade** e **Movimentos**.

4.1 Criar um novo produto

O formulário de novo produto está dividido em duas secções numeradas para ser impossível se perder: **1. Identificação** e **2. Variações**. Todos os campos têm rótulo por cima e só dois são verdadeiramente obrigatórios (código e nome). O processo completo:

- 0 **Código** (obrigatório) — o código interno do produto, ex.: **PERF-010**. Não podem existir dois produtos com o mesmo código; se aparecer duplicado, o sistema avisa.
- 0 **Nome** (obrigatório) — como o produto se chama na loja, ex.: **Perfume X 100ml**.
- 0 **Categoria** — lista de onde se escolhe (ex.: Perfumes (Dama), Cremes & Loções...). Para criar uma categoria nova sem sair do formulário, escolha a opção «+ Nova categoria...» no fundo da lista, escreva o nome e confirme.
- 0 **Marca** — quem fabrica o produto (Zara, Dior, Eudora...). Também é uma lista, também tem a opção «+ Nova marca...» inline, e pode ficar vazia («Sem marca») quando se aplica.
- 0 **Variação(s)** — para cada variação preencha: **Cor/Tom** (ex.: Tom 220), **Tamanho** (ex.: 30ml) e os preços: **Custo** (o que pagou), **Preço retalho** (obrigatório), e se quiser o **Preço grosso** com a **quantidade mínima** para o activar.
- 0 **Stock inicial e alerta mínimo** — quantas unidades entram hoje e a partir de quantas o painel deve avisar (por defeito 3). Estes campos só aparecem ao criar; depois, o stock passa a ser movido por entradas e vendas.
- 0 **Validade** — é **opcional**. Preencha apenas em produtos com prazo real (cremes, cosméticos, protectores solares). Bijuteria, bolsas e acessórios ficam sem data e nunca geram alertas. Quem preenche passa a receber os avisos de 30/60/90 dias no painel.
- 0 **Criar Produto** — o botão dourado no fim. O produto aparece logo na lista e pode já vender-se.

CATEGORIA E MARCA SÃO COISAS DIFERENTES

A **categoria** diz o tipo de produto (ex.: Perfumes (Dama)); a **marca** diz quem fabrica (ex.: Zara). Um «Perfume Zara» não é uma categoria — é a categoria «Perfumes (Dama)» com a marca «Zara». É por isso que a pesquisa da frente de caixa procura por marca: escrever «Zara» encontra logo todos os produtos dela.

4.2 Gestão de Categorias e de Marcas

Os dois botões do topo — **Categorias** e **Marcas** — abrem gestores idênticos, pensados para manter as listas curtas e úteis. Dentro de cada gestor: o botão **«Carregar lista sugerida»** traz de uma vez as categorias/marcas típicas de cosméticos e perfumaria (25 categorias e 24 marcas preparadas para o mercado da Beira); o campo com o botão + adiciona uma nova; o × ao lado de cada linha remove-a da lista. As alterações são gravadas automaticamente na base de dados e chegam de imediato aos formulários de produto em todos os aparelhos. Remover uma categoria ou marca não apaga nenhum produto — apenas a tira da lista de escolha.

4.3 Editar um produto

Abra o produto na lista (toque no cartão do produto) e use **Editar**: pode corrigir nome, código, categoria, marca, preços e validade das variações existentes. O stock **não** se edita à mão de propósito — para aumentar stock use **Entrada de Mercadoria** (que regista fornecedor e custo) e para reduzir use **Quebra** (que pede motivo). Assim o histórico de movimentos fica sempre verdadeiro e é possível saber quem trouxe mercadoria e quando.

4.4 Entrada de mercadoria (repor stock)

Quando chegam caixas do fornecedor, toque em **«Entrada de Mercadoria»**, escolha a variação exacta, a quantidade que entrou, o custo unitário desta compra e o nome do fornecedor. O stock da variação sobe imediatamente e o movimento fica no histórico. Se o custo mudou, este é o momento de o actualizar — os relatórios de lucro usam sempre o custo mais recente registado.

4.5 Quebras de stock (derreteu, partiu, expirou, roubo)

Perdas acontecem — o importante é registá-las com verdade. Em **«Registar Quebra»** escolha a variação, a quantidade e o motivo: **DERRETEU, PARTIU, EXPIROU, ROUBO** ou **OUTRO**, com nota livre para detalhes. O stock desce na hora e a perda fica registada com a data, o motivo e o utilizador que registou, aparecendo na aba **Movimentos**. No fim do mês é este registo que permite explicar diferenças de stock à gerência sem investigações.

4.6 Abas de acompanhamento

- **Todos** — o catálogo completo agrupado por produto, com o stock de cada variação e os preços retalho/grosso visíveis.
- **Validade** — só os produtos com prazo: agrupados por 30/60/90 dias. É a lista de trabalho para promoções de limpeza antes de expirar.
- **Movimentos** — o histórico de entradas e quebras mais recentes (40 registos), com fornecedor, custo, motivo e data.

Clientes & Fiação

A fiação é confiança organizada: o cliente leva hoje e paga depois, mas tudo fica escrito — quem deve, quanto deve, até quanto pode dever e cada pagamento que vai fazendo. Este módulo é usado por caixas e gerentes; apenas **arquivar ou eliminar** um cliente é reservado à gerente. A regra de ouro do sistema é simples: uma venda só pode ficar fiada se tiver um cliente seleccionado, e nunca acima do limite de crédito dele.

5.1 Criar a ficha do cliente

- 0 Em **Clientes & Fiação** toque em **Novo Cliente**.
- 0 Preencha o **nome completo** (obrigatório) e o **WhatsApp** (+258..., usado depois para cobrança amigável).
- 0 Defina o **limite de crédito** em MT — o máximo que pode ficar a dever de uma só vez. Comece conservador (ex.: 2 000 MT) e aumente com a confiança.
- 0 Use as **notas** para detalhes úteis: «usa Tom 220», «prefere perfume doce», «promete pagar à quinzena». Estas notas ajudam qualquer funcionário novo a atender bem.
- 0 Guarde. A ficha já pode ser usada em vendas a crédito.

5.2 Vender fiado (a crédito)

Na frente de caixa, antes de finalizar, escolha o cliente na caixa «Cliente (opcional — para fiação)». No ecrã de pagamento, o método **Crédito** fica activo apenas nesse caso. O sistema recusa sozinho o crédito que ultrapasse o limite do cliente, mostrando quanto ele já deve e quanto ainda podia dever. Concluída a venda, o valor entra no saldo devedor do cliente e passa a aparecer na lista de fiação, ordenada por antiguidade e valor.

5.3 Amortizar (receber parte da dívida)

- 0 Na ficha do cliente toque em **Receber** (amortização).
- 0 Escreva o valor recebido — pode ser a totalidade ou uma parte («hoje trago 500, o resto na próxima»).
- 0 Escolha o método do pagamento (dinheiro, M-Pesa, e-Mola, mKesh ou POS) e, se quiser, deixe nota do acordo.
- 0 Confirme: o saldo desce logo e o pagamento fica no histórico do cliente com data e método. Opcionalmente envie a confirmação por WhatsApp.

5.4 Cobrança amigável por WhatsApp

Na ficha de cada cliente devedor existe o botão de **cobrança por WhatsApp**: o sistema prepara uma mensagem educada em português, com o nome do cliente, o saldo actual e o nome da loja, e abre a conversa pronta a enviar. A mensagem é cordial por estratégia — o objectivo é manter o cliente a comprar enquanto paga, não envergonhá-lo. Combine com a equipa: cobrança nos dias combinados, sempre pela mesma via, e registre cada pagamento que chegar.

5.5 Arquivar ou eliminar um cliente

Arquivar (só gerente) esconde o cliente da lista do dia-a-dia mas mantém todo o histórico — é a escolha certa para clientes que deixaram de frequentar. **Eliminar** (só gerente) só é permitido quando o cliente nunca teve vendas nem pagamentos; se já tiver história, o sistema recusa e sugere arquivar, protegendo os registos contabilísticos da loja. Um cliente arquivado pode ser restaurado a qualquer momento pelo botão de restaurar.

CAPÍTULO 6

Financeiro e Fecho de Caixa

O módulo Financeiro tem duas faces: as **despesas** que saem do bolso da loja e o **fecho de caixa** que fecha o dia com números à vista. Tanto caixas como gerentes registam despesas e fecham o próprio caixa; a **conciliação** — a comparação entre o que devia haver e o que havia — é visível apenas à gerente, para proteger a equipa de julgamentos injustos e dar à gerência a visão completa.

6.1 Registar despesas

Toda a saída de dinheiro da caixa deve ser registada no próprio momento: o aluguer da electricidade do gerador, o credelec, a entrega, o lanche da equipa. Toque em **Registar saída do caixa**, escolha a **categoria** da despesa, escreva a **descrição** e o **valor**. A categoria é escolhida de uma lista fixa da loja (ex.: INSS, Contabilista, Água, Electricidade, Transporte) — assim, no fim do mês, é possível somar quanto se gastou em cada tipo de despesa sem decifrar notas soltas.

6.2 Gerir as categorias de despesa (só gerente)

A lista de categorias não é fixa para sempre: no gestor de despesas fixas, a gerente adiciona as categorias que a loja realmente usa e remove as que não usam, com gravação automática. Boa prática: manter entre 6 e 12 categorias claras. Categorias demais tornam os relatórios difíceis de ler; de menos, misturam coisas que não se comparam (ex.: juntar «INSS» com «Lanches» esconde os dois problemas ao mesmo tempo).

6.3 Fecho de caixa cego

No fim do turno, cada caixa faz o seu fecho — e é **cego** de propósito: o sistema **não mostra** quanto dinheiro devia estar na gaveta antes de o caixa contar. Isto elimina a tentação de «acertar» números e dá à gerência um retrato honesto do dia. O processo:

- 0 Conte o **dinheiro** físico na gaveta e escreva o total contado.
- 0 Some os **talões do POS** aprovados e escreva o total.
- 0 Some as **mensagens de M-Pesa/e-Mola/mKesh** recebidas por vendas e escreva o total.
- 0 Se houver observações (ex.: «troco ficou curto», «cliente ficou de dever»), escreva-as na nota.
- 0 Confirme o fecho. O sistema calcula sozinho as **diferenças** (falta ou sobra) por método e guarda tudo com data e nome do caixa.

IMPORTANTE

Diferenças pequenas (umas centenas de meticais em troco) são normais e aparecem na conciliação. O que a gerência analisa é o padrão: repetidas faltas no mesmo caixa, sobras que indicam vendas não registradas, ou diferenças grandes num dia específico.

6.4 Conciliação (só gerente)

Na aba **Conciliação** a gerente vê o histórico completo de fechos: quanto cada caixa contou, quanto o sistema esperava, e a diferença de cada método (dinheiro, POS, mobile money) destacada em vermelho para falta e verde para sobra, com as notas escritas no fecho. É a ferramenta de gestão mais sensível do sistema — por isso está trancada atrás do papel de gerente. Recomenda-se rever a conciliação todos os dias e falar com a equipa ainda na mesma semana sobre diferenças repetidas; a conversa cedo evita perdas grandes depois.

CAPÍTULO 7 · GERENTE

Recursos Humanos

O módulo de Recursos Humanos mantém as contas da equipa e o dinheiro do pessoal organizados em três abas: **Folha Mensal**, **Vales** e **Funcionários**. Os caixas também têm acesso ao módulo, mas só conseguem ver a **própria** ficha: os seus vales do mês e o estimado a receber no fim do mês — nada dos colegas, nada dos salários dos outros.

7.1 Folha salarial mensal

A aba **Folha Mensal** calcula sozinha, para cada funcionário e para o mês escolhido: o **salário base** acordado, as **comissões** ganhas sobre as vendas do mês (percentual definido na ficha do funcionário), os **vales** já adiantados, e o resultado final — **a pagar** = base + comissões – vales. Ao mudar o mês no seletor, a folha recalcula com os dados daquele mês, o que serve tanto para pagar como para comprovar pagamentos passados. As comissões são calculadas sobre as vendas concluídas de cada vendedor, sem contas à mão.

7.2 Vales (adiantamentos)

Quando um funcionário precisa de um adiantamento, registe-o em **Registrar Vale**: escolha o funcionário, o valor e o motivo (ex.: transporte, emergência familiar). O vale entra logo na folha do mês como dedução — evitando mal-entendidos no dia do pagamento. Um vale registado por engano pode ser eliminado pelo gerente enquanto o mês corre; depois do pagamento da folha, o histórico mantém-se como ficou. O caixa vê na sua ficha apenas os próprios vales, com transparência total sobre o que lhe será descontado.

7.3 Criar e editar funcionários

- 0 Na aba **Funcionários**, toque em **Novo Funcionário**.
- 0 Escreva o **nome** e escolha o **nível de acesso**: Caixa (limitado) ou Gerente (total).
- 0 Crie o **PIN pessoal** de 4 a 6 números — deve ser fácil de o próprio decorar, mas difícil de adivinhar (evitar 1234 ou o ano do nascimento).
- 0 Preencha **salário base**, **percentagem de comissão** e o telefone/WhatsApp (opcional).

Editar serve para corrigir nome, salário, comissão, telefone — e para **trocar o PIN** quando alguém esquece o seu (campo «Novo PIN», opcional, só preenche se quiser mudar). O sistema garante que dois funcionários nunca partilham o mesmo PIN: se tentar, avisa quem já o está a usar.

7.4 Arquivar vs. eliminar — e as proteções de acesso

Arquivar tira o acesso ao sistema mas mantém todo o histórico (vendas, vales, fechos) — é a forma correcta de tratar uma saída da empresa. **Eliminar** só funciona para contas sem qualquer histórico. Para proteger a loja de ficar «trancada fora», o sistema impede duas coisas para sempre: alguém **arquivar a própria conta** e alguém **desativar ou rebaixar o último gerente ativo** — só é possível depois de existir outro gerente ativo. Para além disso, o proprietário da loja mantém, à parte, uma chave própria de manutenção que permite recuperar acessos em último caso (sem necessidade de saber os PINs da equipa).

CAPÍTULO 8 · GERENTE

Vendas e Relatórios PDF

Este módulo é a memória comercial da loja: todas as vendas que alguma vez passaram pelo sistema, com pesquisa poderosa e relatórios prontos para imprimir. Está reservado à gerente porque inclui valores de custo e lucro, além de permitir anular vendas — uma acção sensível que restaura o stock e que, por isso mesmo, deve ficar em mãos experientes.

8.1 Histórico de vendas

A aba **Vendas** lista as vendas mais recentes com número, hora, cliente, vendedor e total. A caixa de pesquisa aceita de tudo: número da venda («12»), nome do cliente, nome do vendedor ou produto vendido — útil quando um cliente volta com uma dúvida sobre o que comprou. Ao abrir uma venda vê-se o detalhe completo: cada artigo com preço, os pagamentos por método, o troco dado e se foi venda offline sincronizada (com a data real da venda).

8.2 Anular uma venda

Quando uma venda sai errada (produto trocado, valor errado, cliente desistiu), a gerente usa **Anular** na venda em questão. Anular não apaga o registo: a venda fica marcada como **ANULADA** e o stock dos artigos **volta automaticamente** para a prateleira — se o artigo já tiver sido vendido de novo entretanto, o sistema pode negar a reposição e explica o motivo. Por regra de casa: anular com o cliente presente, escrevendo na nota o motivo (ex.: «engano de tom, cliente levou o Tom 220»). Vendas anuladas saem dos totais de lucro e comissões, mantendo a folha salarial justa.

8.3 Relatórios em PDF

Na aba **Relatórios PDF** escolhe-se o período (dia, semana, mês ou intervalo personalizado) e o relatório a gerar. Os PDFs são criados no próprio aparelho, sem internet adicional, e podem ser guardados, impressos ou enviados por WhatsApp ao proprietário. Disponíveis:

- **Relatório de Vendas** — totais por dia e por método de pagamento, com lista das vendas do período.
- **Relatório de Fiação** — quem deve, quanto deve, há quanto tempo, e os pagamentos recebidos no período.

- **Inventário** — todo o stock actual com custo, preços e valor total da prateleira.
- **Despesas** — saídas do período agrupadas por categoria.
- **Folha Salarial** — a folha do mês escolhido para assinar e arquivar.

ROTINA RECOMENDADA

No domingo à noite, gerar o relatório de vendas da semana e enviá-lo ao proprietário por WhatsApp. Dois minutos que mantêm o dono informado e criam um histórico externo à loja.

CAPÍTULO 9 · GERENTE

Definições

As Definições são a identidade da loja dentro do sistema e a central de segurança dos dados. Está organizada em blocos: **Dados da Loja**, **Recibo Térmico**, **Cópia de Segurança** e a **Zona de Perigo**. Tudo o que aqui se muda tem efeito imediato em todos os aparelhos ligados — da ficha da loja ao recibo que sai na impressora.

9.1 Dados da loja e NUIT

No bloco **Dados da Loja** mantêm-se o nome comercial, o telefone e o endereço — estes dados aparecem no topo de todos os recibos. O campo **NUIT** aceita apenas números (máximo 9 dígitos) e é escrito no recibo por baixo do nome da loja, como exigem as normas fiscais; a loja usa o NUIT **142369567**, que deve estar sempre preenchido neste campo. Se um dia o NUIT mudar, basta actualizar aqui — os recibos passam a sair com o número novo de imediato, sem reinstalar nada.

9.2 Recibo térmico

O **rodapé do recibo** é a frase de agradecimento que sai no fim de cada recibo («Obrigado pela preferência! Volte sempre.» por defeito) e pode ser personalizada — até com dias de promoção («Volte na sexta: 10% em cremes»). A **largura térmica** ajusta o recibo à impressora da loja: escolha **58 mm** nas impressoras pequenas de bolso ou **80 mm** nas de balcão. Se os recibos estiverem a sair cortados dos lados, quase de certeza a largura está errada para a impressora em uso.

9.3 Zona de Perigo (limpar dados)

ATENÇÃO — ACÇÃO IRREVERSÍVEL

A Zona de Perigo apaga **todos** os dados operacionais da base de dados actual: vendas, clientes, produtos, despesas, fechos e vales. Ficam apenas as contas de gerente e as definições da loja. Pede **dupla confirmação**: escrever a palavra APAGAR e confirmar com o PIN de gerente. Nunca use sem ter acabado de exportar um backup actualizado.

O cenário correcto de uso é único: começar de zero numa base de dados nova (por exemplo, depois dos testes iniciais, para entrar com os dados reais da loja). Para o dia-a-dia, o que limpa dados antigos sem risco é o backup semanal — a loja mantém história recente e cópia segura do resto.

CAPÍTULO 10

Backup e cópias de segurança

O backup é o seguro de vida da loja: um único ficheiro JSON que contém **tudo** — produtos, stock, clientes, dívidas, vendas, despesas, fechos, vales, funcionários e definições. A base de dados vive em servidores seguros (Supabase), mas cópia local¹² protege contra erros humanos (uma limpeza errada,

um produto eliminado à mesma) e permite levar os dados para outra base em minutos. Um backup de uma loja em actividade costuma ter menos de 1 MB — cabe em qualquer WhatsApp ou e-mail.

10.1 Exportar (fazer a cópia)

- 0 Em **Definições** → **Cópia de Segurança**, toque em **Exportar backup**.
- 0 O sistema descarrega o ficheiro com a data no nome (ex.: **cic-backup-2026-09-14.json**).
- 0 Guarde-o em dois sítios: uma pasta do telemóvel/PC e um canal externo (WhatsApp do proprietário, e-mail ou pen). Uma cópia que vive só no mesmo aparelho não é segurança.

10.2 Restaurar (usar a cópia)

No mesmo ecrã, **Importar backup** pede o ficheiro JSON e — depois de uma confirmação bem clara — **substitui tudo** o que existe na base de dados actual pelo conteúdo do ficheiro. Serve para migrar de aparelho, recuperar de um erro ou levar os dados do sistema provisório para a versão final na Vercel. Duas regras de ouro: restaurar apenas com a loja fechada (ninguém a vender durante o processo) e conferir no fim que os números do painel batem certo com a última actividade conhecida.

ROTINA QUE FUNCIONA

Backup todas as sextas-feiras ao fecho, sem exceção, e sempre antes de qualquer operação grande (limpeza de dados, mudança de aparelho, atualização importante). Guardar pelo menos as 4 últimas cópias — uma por semana do mês.

CAPÍTULO 11

Problemas e soluções

Os problemas do dia-a-dia têm quase sempre solução em menos de cinco minutos. Esta lista cobre os casos mais frequentes por ordem de ocorrência — se um problema não estiver aqui, tirar uma fotografia do ecrã e enviá-la ao proprietário acelera sempre o diagnóstico.

P • Esqueci o meu PIN. Como entro?

R • Outro gerente pode redefinir: em Recursos Humanos → Funcionários → Editar → campo «Novo PIN». Se não houver nenhum gerente disponível, o proprietário da loja dispõe de um acesso exclusivo de manutenção que redefine qualquer PIN sem precisar de saber o anterior — contacte-o e o acesso volta em minutos. É por isso que os PINs nunca trancam a loja para sempre.

P • A internet caiu. Posso continuar a vender?

R • Sim. As vendas entram numa fila no próprio aparelho e sincronizam sozinhas quando a rede volta; uma barra de aviso mostra quantas faltam sincronizar. Não tente «recarregar a página» repetidamente durante a queda — a fila trata de tudo. Criar produtos ou ver relatórios precisa de rede; vender, não.

P • Aparece um aviso de «vendas rejeitadas» na sincronização

R • Uma ou mais vendas offline foram recusadas pelo servidor ao sincronizar — em geral porque o stock já não chegava (alguém vendeu a última unidade noutro aparelho) ou porque o crédito passou o limite do cliente. O aviso mostra o motivo de cada uma. Leia o motivo, corrija a situação (ex.: repor stock ou escolher outro cliente) e volte a registar a venda; a lista é apenas informativa e pode ser limpa depois de tratada.

P • O site da loja não abre ou fica a «pensar»

R • Primeiro confirme que há internet no aparelho. Se houver, experimente abrir o endereço de diagnóstico **/api/health** no navegador: uma página com «ok: true» significa que o sistema está saudável e o problema é do aparelho — feche e reabra o navegador, ou limpe a cache. Se o diagnóstico também falhar, o problema está na hospedagem (Vercel/Supabase) e deve ser comunicado ao proprietário com uma captura do ecrã.

P • Os recibos saem cortados ou com letras enormes

R • A largura térmica está desalinhada com a impressora: em Definições, escolha **58 mm** para impressoras pequenas ou **80 mm** para as de balcão e imprima o recibo de teste. Se sair vazio, verifique papel e bateria da impressora; se sair com caracteres estranhos, desligue e ligue a impressora para reiniciar o modo de texto.

P • Um produto desapareceu da lista de venda

R • Na frente de caixa só aparecem variações com stock acima de zero e preço definido. Verifique em Produtos & Stock: provavelmente o stock chegou a zero (fazer Entrada de Mercadoria) ou a variação ficou sem preço retalho (Editar e preencher). O produto nunca é apagado sozinho — se existir na lista «Todos», basta repor stock para voltar a vender.

P • Como mudamos o PIN da gerente quando ela sair da loja?

R • Nunca partilhe o PIN dela. Arquive a conta da funcionária que saiu (Recursos Humanos → Funcionários → Arquivar) e crie uma conta nova para quem entra. Arquivar mantém o histórico de vendas dela — importante para comissões e conciliação — sem dar acesso ao sistema. Eliminar a conta só é possível quando nunca teve registos.



Uma loja organizada vende mais

Este manual acompanha o sistema CIC Fragrâncias & Glamour. Sempre que surja uma dúvida sobre uma função, procure o capítulo correspondente — e se algo não funcionar como descrito, fale com o proprietário ou recorra ao capítulo de problemas e soluções. Mantenha as cópias de segurança em dia e o seu negócio fica protegido.