搭建网络

```
net = nn.Sequential(nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=9)
nn.ReLU())
```

nn.Linear ()

全连接层

在二维图像处理的任务中输入与输出一般都设置为二维张量[batch_size, size],不同于卷积层要求输入输出是四维张量

输入为[batch size, in features]的张量变换成了[batch size, out features]的输出张量

nn.ReLU(inplace=True)

参数inplace=True:inplace为True,将会改变输入的数据,否则不会改变原输入,只会产生新的输出

会对原变量覆盖, 只要不带来错误就用

```
1 summary(net, (3, 128, 128))# 查看网络信息,给一个输入格式
```

with torch.no_grad的作用

当requires_grad设置为False时,反向传播时就不会自动求导了,因此大大节约了显存或者说内存若一个节点(叶子变量:自己创建的tensor)requires_grad被设置为True,那么所有依赖它的节点requires_grad都为True

在该模块下,所有计算得出的tensor的requires_grad都自动设置为False。

torch.nn.Module.parameters:

计算模型的参数,返回一个关于模型参数的迭代器

```
for param in model.parameters():

print("参数类型: ",type(param),"参数大小: ",param.size())

print("模型参数: ",list((model.parameters())))
```

BECLoss

如果我们有一个无穷的损失值,我们在计算梯度的时候也会是一个无穷.会导致BECLoss的反向传播方法非线性。

限制log函数的输出大于等于-100,这样的话就可以得到一个有限的损失值

loss.item () 取出张量具体位置的元素元素值

```
1 a.isinf().long().sum().item()#计算inf个数
```

nan&inf问题

1、先进行数据清洗,去除nan和inf

```
1 a = a[a.isnan()] = 0.
2 a = a[a.isinf()] = 1.
```

2、在计算向量a的式子前进行截断:

```
1 a = torch.clamp(a, min=1e-8, max=80)
```

其他办法: 更改激活函数

• 将softmax修改为:

$$egin{aligned} rac{e^{a_i-M}}{\sum e^{a_i-M}} \ M = max\{a_1,a_2,\ldots,a_N\} \end{aligned}$$

• 将sigmoid修改为:

```
def sigmoid(inx):
    if inx >= 0: # 对sigmoid函数的优化, 避免了出现极大的数据溢出
        return 1.0 / (1 + np.exp(-inx))
    else:
        return np.exp(inx) / (1 + np.exp(inx))
```

Log-Sum-Exp

• 绝对不会出现上溢(overflow),即使其余的下溢(underflow),也可以得到一个合理的值

采取的技巧是:

$$log\sum_{n=1}^{N}exp\{x_n\}=a+log\sum_{n=1}^{N}exp\{x_n-a\}$$

*a*为任意数.

上式意味着,我们可以任意的平移指数的中心值,放大或缩小.

一种典型的是使,

$$a = \{max\}_n x_n$$