- 用户态调用,内核态执行,注意区分,不是都在内核(比如访管指令不是特权指令)(谁都能打110)
- 用户转换到内核是硬件,不是OS
- 批处理的主要缺点是缺少交互性, 分时系统才有
- 多道程序设计技术主要提高了系统利用率和吞吐量
- 时钟管理需要硬件计数器,进程调度不需要硬件
- 只能在核心态运行: 广义指令(即系统调用指令), 置时钟指令

## 中断过程

- 中断程序保存但子程序调用不保存:程序状态字寄存器<del>(通用数据寄存器)</del>
- PC由中断隐指令保存,被中断程序的中断点:硬件
- OS保存通用寄存器、中断屏蔽字, 初始化中断向量表

## 中断&异常区分:

- 中断 (可屏蔽,不可屏蔽): CPU执行指令之外的事: IO,时钟,DMA传送结束
- 异常(故障,自陷,终止): CPU指令执行内部的事: 访存缺页,存储保护错,除0算术溢出,陷入访管trap指令,非法操作码,地址越界

## 进程

- 不是任何时刻都有运行态进程(死锁)
- 进程的封闭性指执行结果不受外部影响: 如速度不影响
- 并发不是同时执行
- 引入线程的系统中,进程不是资源调度和分派的基本单位,因为内核级线程调度分派处理器
- 进程永远是资源分配的基本单位,线程是调度的基本单位
- 父进程和子进程可并发运行,有不同PCB,不能同时使用同一临界资源,不共享虚拟地址空间

## 存储位置:

• 正文段: 二进制代码、常量(全局变量)

• 数据堆段: 动态分配存储区

• 数据栈段: 临时变量, 函数调用实参传递值

• PCB: 讲程优先级等