
### **Fichiers**

### Attributs fichiers

- Un fichier est une suite d'octets
- Attributs (dépendant de l'OS):
  - nom
  - taille
  - type
  - date de création, de modification, d'accès
  - droit, propriétaire
  - emplacement (disque ou autre)
  - •

### Arborescence structurée

Sur la partition principale :



Respecte la FSH Filesystem
 Hierarchy Standard) <a href="http://www.pathname.com/fhs/">http://www.pathname.com/fhs/</a>

# Répertoires d'administration

- Fichiers de configuration : /etc
- Commandes: /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, ...
- Périphériques : /dev (devices)
- Fichiers de log : /var
- Applications : /usr/local
- Librairies : /lib, /usr/lib, ...
- Fichiers temporaires : /tmp


# Quelques fichiers et rép. de /etc

- Démarrage : /etc/inittab, /etc/init.d, /etc/rcX.d
- Utilisateurs : /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/groups
- Système de fichiers : /etc/fstab, /etc/mtab
- Réseaux : /etc/network/interfaces, /etc/services, /etc/inetd.conf, /etc/resolv.conf
- Librairies dynamiques : /etc/ld.so.conf

## Autres répertoires


- /boot : fichiers de démarrage (noyau)
- /home : fichiers des utilisateurs
- /root : fichiers du super-administrateur
- /tmp : répertoire temporaire
- /proc : fichiers descriptifs du système

## Fichiers sur disques




5 partitions, 4 File System

## Montage des FS



#### Montage de /dev/hdb1 sur /home de /dev/hda1 :




### Montage des FS

- 2 façon de monter les FS :
  - à la main : commande mount
  - « automatiquement » : /etc/fstab
- Utilité des montages : transparence des disques pour l'utilisateur

## Exemple de FS : Superbloc + Inodes (1)

Organisation d'un FS sur un disque (ou une partition) :



I-noeud (inode): structure contenant les attributs d'un processus

## Appels système sur fichiers

Accès aux informations : stat, fstat, accès

 Opérations courantes : open, read, write, close, lseek

```
#include <fcntl.h>

int open(char *nom_f, int mode, .../*mode_t perm*/);

Descripteur de fichier O_RDONLY, O_RDWR,
-1 si erreur O_CREAT,...

Nom du fichier optionnel : S_IRWXU, S_IRUSR, ...
```

```
exemple :
int desc;
desc = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
int desc;
desc = open("index.html", O_RDWR|O_CREAT, S_IRWXU|S_IRGRP|S_IROTH);
ou
desc = open("index.html", O_RDWR|O_CREAT, 00744);
```

### Modes d'ouverture

```
Le mode d'ouverture est une conjonction () des masques suivants :
O RDONLY /* open for reading */
O_WRONLY /* open for writing */
O RDWR /* open for read & write */
O NDELAY /* non-blocking open */
O_APPEND /* append on each write */
O_CREAT /* open with file create */ (ignoré si fichier existant)
O_TRUNC /* open with truncation */
O EXCL /* error on create if file exists*/
dans fcntl.h:
                                                       O WRONLY|O APPEND
#define O_WRONLY
                           01
                        02000
#define O APPEND
                                                 O WRONLY: 000 000 000 001
                                                 O APPEND: 010 000 000 000
                       en octal
                                                               010 000 000 001
                                                  (2001 (base 8) ou 1025 (base 10)
```

### Permissions

Le paramètre *permission* n'a de sens qu'à la création du fichier (création ignorée si fichier déjà existant)


```
droits = S_IRUSR, ..., S_IWGRP, ..., S_IXOTH.
Autre écriture : pour rw pour tous : 00666
```

variable d'environnement umask

```
prompt> umask
0022
prompt> umask 0033
prompt> umask
0033
```

```
droits = perm & ~umask
umask = 0022
open("index.html", O_CREAT|O_RDONLY, 00777); => rwxr-xr-x
```

## Descripteurs de fichiers




(line par proc)

### Read/write/close

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
                                                                 nb octets à lire
                           adresse du 1er octet de la zone
nb octets réellement lus
                           réservée pour accueillir les octets lus
-1 si erreur (bad fd)
                            !: doit être suffisamment grand
0 si fin de fichier
                  descripteur
   ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);
                similaire
  int close(int fd);
   0 si ok, -1 sinon
```

## Déplacement




Tête de lecture

Open : tête de lecture sur l'octet 0

Read/write : avance la tête de lecture

Pour la positionner :



## Autre appels

• stat: informations (uid, gid, taille, droits)

unlink: suppression d'un fichier

## Appels bufferisés

- Descripteur → FILE \*
- intérêt : appels système (read/write) "groupés"
- open → fopen
- read/write → fread/fwrite

```
ou fprintf/fscanf (=> formatage)
```

- close → fclose
- Iseek → fseek (0 si ok -1 sinon, ftell pour connaître position)