

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ 12

CHƯƠNG I – VẬT LÝ NHIỆT		
Sự chuyển thể	Khí Lỏng Đông đặc Nóng chảy Rắn	Rắn → Lỏng → Khí: thu nhiệt lượng. Khí → Lỏng → Rắn: tỏa nhiệt lượng.
Nhiệt lượng cần cung cấp cho m (kg) chất nóng lên Δt độ. Điều kiện cân bằng nhiệt	$Q = mc\Delta t = mc(t_2 - t_1)$ $Q_{toa} = Q_{thu}$ $\Rightarrow m_1 c_1(t_t - t_{cb}) = m_2 c_2(t_{cb} - t_{th})$	Q là nhiệt lượng mà vật thu vào hoặc tỏa ra (J). m (kg) là khối lượng của vật. $\Delta t = t_2 - t_1$ là độ tăng nhiệt độ của vật $(t_2 > t_1)$ c : là nhiệt dung riêng của vật $(J/kg.K)$. t_t là nhiệt độ của vật tỏa ra (${}^{0}C$). t_{th} là nhiệt độ của vật khi cân bằng nhiệt
Định luật I của nhiệt động lực học Khi A=0→	Hệ tỏa nhiệt Hệ nhận công	 (°C). A > 0: Hệ nhận công. A < 0: Hệ thực hiện công. Q > 0: Hệ nhận nhiệt. Q < 0: Hệ truyền nhiệt. ΔU > 0: Nội năng vật tăng. ΔU < 0: Nội năng vật giảm.
	$\phi \Delta U = Q$ g chuyển thể: $Q = mc\Delta t$; $Q_{thu} = Q_{toa}$	

Có chuyển thể: $Q = mc\Delta t$; $Q = m\lambda$; Q = mL; $Q_{thu} = Q_{toa}$

 $Khi \ A \neq 0 \rightarrow \Delta U = A + Q; \ A = Fs\cos\alpha; \ A = W_{_{d2}} - W_{_{d1}}; \ A = mgh; \ A = Pt$

Động cơ nhiệt	Nguồn nóng T_1 Q_1 $B_0^{\circ} \text{ PHẨN} \\ \text{PHẨT ĐỘNG}$ Q_2 $Nguồn lạnh T_2 H = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$	Q_1 là nhiệt lượng tác nhân nhận được từ nguồn nóng (J). Q_2 là nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh (J). A là công cơ học do tác nhân thực hiện để đẩy pit-tông và công do pit-tông thực hiện để đưa tác nhân về trạng thái ban đầu (J).
	Q ₁ Q ₁	T 1\ 1 * \(\dagger \dagger \) \(\dagger \) \(\dagger \dagger \) \(\dagger
Hiệu suất động cơ	$H_{\text{max}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$	T ₁ là nhiệt độ của nguồn nóng (K)
nhiệt lí tưởng	T ₁	T ₂ là nhiệt độ của nguồn lạnh (K)
Hiệu suất máy lạnh	$H = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$	Máy lạnh là thiết bị lấy nhiệt từ một vật truyền sang một vật khác nóng hơn nhờ thực hiện công.
Chuyển đổi qua lại giữa K và độ C	$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$ $t(^{\circ}C) = T(K) - 273$	38 40 42
Chuyển đổi qua lại giữa độ F và độ C	$T({}^{0}F) = 32 + 1,8t({}^{0}C)$ $t({}^{0}C) = \frac{T({}^{0}F) - 32}{1,8}$	35
Nhiệt lượng cần truyền cho m (kg) chất rắn khi bắt đầu nóng chảy cho tới khi nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.	$Q = \lambda m$	Q: nhiệt lượng cần truyền cho vật (J) m là khối lượng của vật (kg) λ là nhiệt nóng chảy riêng (J/kg) λ là nhiệt lượng cần làm để cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
Nhiệt lượng cần cung cấp cho m (kg) chất lỏng hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định	Q = Lm	Q: nhiệt lượng cần truyền cho vật (J) m là khối lượng của vật (kg) L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg) L là nhiệt lượng cần làm để cho 1 kg chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

	CHƯƠNG II – KHÍ LÍ TƯỞNG		
Số mol	$n = \frac{m}{M} = \frac{V}{22,4} = \frac{N}{N_A}$	m là khối lượng của vật (g) M là khối lượng mol (g/mol)	
Số phân tử trong n mol (m gam) chất	$N = nN_A = \frac{m}{M} N_A$	V là thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn (lít) N là số phân tử (phân tử) N _A = 6,02.10 ²³ (mol ⁻¹) là số Avogadro	
Định luật Boyle	$p \sim \frac{1}{V}$; $pV = const$; $p_1V_1 = p_2V_2$	Khi nhiệt độ của một lượng khí xác định được giữ không đổi thì áp suất p gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích V của nó.	
	p $T_2 > T_1$	p p_2 p_1 p_1 p_2 p_3 p_4 p_4 p_4	
Đường đẳng nhiệt	T_2 T_1 V	$O \longrightarrow T(K)$ T (p, T) (V, T) $Trang hâ tag đâ pOT đường đẳng$	
9 /	Trong hệ tọa độ pOV đường đẳng nhiệt là đường hypebol	 Trong hệ tọa độ pOT đường đăng nhiệt là đường thẳng vuông góc OT. Trong hệ tọa độ VOT đường đẳng nhiệt là đường thẳng vuông góc OT. 	
Định luật Charles	$V \sim T; \frac{V}{T} = const; \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	Khi áp suất của một khối lượng khí xác định được giữ không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.	
Đường đẳng áp	$V \downarrow p_1 \qquad p_2 \qquad p_2 \qquad p_2 \qquad T(K)$	 - Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp. - Trong hệ tọa độ VOT đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ. 	
Định luật Gay – Lussac	$p \sim T; \frac{p}{T} = const; \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	Khi thể tích của một khối lượng khí xác định được giữ không đổi thì áp suất của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.	
Đường đẳng tích	$V_1 V_1 < V_2$ $V_2 T(K)$	Trong hệ tọa độ pOT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.	

MAP STUDY Học online tại Mapstudy

Phương trình trạng thái khí lí tưởng	$\frac{pV}{T} = \text{const}; \ \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Phương trình Claperon	$\frac{\frac{pV}{T} = nR}{\frac{pV}{T}} = \frac{m}{M}R$	R là hằng số khí lí tưởng Khi R = 0,082 [atm/mol.K] → p [atm], V (ℓ) Khi R = 8,31 [J/mol.K] → p [Pa], V (m³) μ là mật độ phân tử khí (phân tử/m³).
Áp suất khí tác dụng lên thành bình	$p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$	m là khối lượng (kg). $\overline{v^2}$ trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí.
Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí.	$W_{d} = \frac{3}{2}kT$	$k = \frac{R}{N_{\rm A}} \approx 1,38.10^{-23} \left(J/K\right) \ la hằng số$ Boltzmann. $k \ \text{đặc trưng cho mối liên hệ giữa nhiệt}$ độ và năng lượng.
Định luật I nhiệt động lực học áp dụng cho quá trình đẳng áp	$\Delta U = Q + A$ Biểu thức công đối với quá trình đẳng áp: $A = p\Delta V = p \left(V_2 - V_1 \right)$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Định luật I nhiệt động lực học áp dụng cho quá trình đẳng tích Định luật I nhiệt động lực học áp dụng cho quá	$\Delta U = Q$ $(A = p\Delta V = 0)$ $A = -Q$ Do trong quá trình đẳng nhiệt	$\begin{array}{c} p \\ & (2) \\ & (1) \\ V_1 - V_2 \end{array}$ Toàn bộ nhiệt lượng hệ nhận được dùng để làm biến đổi nội năng của hệ.
trình đẳng nhiệt	$T_1 = T_2 \Rightarrow \Delta T = 0$ nên $\Delta U = 0$	V_1 V_2
	CHƯƠNG III – TỪ TI	1 2
Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài ℓ và mang dòng điện với cường độ I ở trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{\mathrm{B}}$. Lực từ tác dụng lên ℓ (m) chiều dài của 2 dây dẫn	O_1 O_2 $F = BI\ell sin\alpha$	F: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn (N) B: Cảm ứng từ (T) I: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn (A) ℓ: Chiều dài đoạn dây dẫn (m) α: Góc hợp bởi B và ℓ F: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn (N) I: Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thứ nhất (A)
thẳng dài song song có dòng điện chạy qua cách nhau 1 khoảng r	$F = 2.10^{-7} \cdot \frac{I_1 I_2 \ell}{r}$	I ₂ : Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thứ hai (A) ℓ: Chiều dài đoạn dây dẫn (m) r: Khoảng cách giữa hai dây dẫn (m) Φ: Từ thông qua khung dây (Wb) N: Số vòng dây (vòng)
Từ thông qua khung dây	$\Phi = NBS\cos\alpha$	B: Cảm ứng từ (T) S: Diện tích khung dây (m²) $S_t = \pi R^2$; $S_v = a^2$; $S_{cn} = dài x rộng$ α : Góc hợp bởi \vec{n} và \vec{B}

PASTUDY Học online tại Mapstudy		
\vec{B} \vec{B}		
1	$\frac{1}{n}$	$\overrightarrow{n} \odot \overrightarrow{B}$
	a) b)	c)
	$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$	
	Khi cảm ứng từ thay đổi từ B ₁ đến	
	B ₂ :	
	$\Delta \Phi = N(B_2 - B_1)S\cos\alpha$	
. 0	Khi diện tích khung dây thay đổi	2 1
Độ biến thiên	từ S₁ đến S₂:	12. D
từ thông	$\Delta \Phi = NB(S_2 - S_1)\cos\alpha$	7,00
(1)	Khi góc α thay đổi từ α_1 đến α_2 :	
	$\Delta \Phi = NBS(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$	
	Khi số vòng dây thay đổi từ N ₁	
	$d\tilde{e}$ n N ₂ : $\Delta\Phi = (N_2 - N_1)BS\cos\alpha$	
	2 17	e: Suất điện động cảm ứng (V)
D^1/ % 4.^		$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$: Độ biến thiên từ thông
Độ lớn suất điện	المحالح حا	
động cảm ứng	$e_{c} = \frac{\left \Delta\Phi\right }{\Delta t} = \frac{\left \Phi_{2} - \Phi_{1}\right }{\Delta t}$	(Wb)
xuất hiện trong	Δt Δt	Δt: Thời gian xảy ra sự biến thiên (s)
khung dây	4 2 3	$\frac{ \Delta\Phi }{\Delta t}$: Tốc độ biến thiên từ thông (Wb/s)
		Δt
(),(5)	<u>Ω</u> ώ (Ο'	(5)
		Φ là từ thông ở thời điểm t (Wb)
Từ thông	M	Φ_0 là từ thông cực đại (Wb)
biến thiên theo	, J	
thời gian	ON	$\Phi_0 = \text{NBS (Wb)}$
		$\phi_{\scriptscriptstyle \Phi}$ là pha ban đầu (rad)
	$\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi_{\Phi}) (Wb)$	
0 % 110 10		e là suất điện động ở thời điểm t (V)
Suất điện động	E and other (M)	Eo là suất điện động cực đại (V)
biến thiên theo	$e = E_0 \cos(\omega t + \varphi_e) (V)$	$E_0 = \omega \Phi_0 = \omega NBS (V)$
thời gian	AN OF	φ _e là pha ban đầu (rad)
Độ lệch pha giữa	(1)	Suất điện động sớm pha hơn từ thông 1
suất điện động và	$\varphi_{\rm e} - \varphi_{\Phi} = \frac{\pi}{2}$	
từ thông	2	$g\'{o}c\frac{\pi}{2}$ (rad)
		T là chu kì (s)
Chu kì, tần số,	$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{c}$	f là tần số (Hz)
tần số góc	f ω	ω là tần số góc (rad/s)
		0 - (/ - /

Biểu thức dòng điện xoay chiều	$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)(A)$	i là cường độ dòng điện tức thời (A) I₀ là cường độ dòng điện cực đại (A) φ₁ là pha ban đầu (rad)
Biểu thức điện áp xoay chiều	$\mathbf{u} = \mathbf{U}_0 \cos\left(\omega \mathbf{t} + \mathbf{\phi}_{\mathbf{u}}\right) \left(\mathbf{V}\right)$	u là điện áp tức thời (V) U₀ là điện áp cực đại (V) φ₀ là pha ban đầu (rad)
Độ lệch pha của điện áp u so với cường độ dòng điện i	$\phi = \phi_{\rm u} - \phi_{\rm i}$	φ > 0: u sớm pha hơn i $φ < 0$: u trễ pha hơn i $φ = 0$: u cùng pha với i
Giá trị hiệu dụng	$U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}; I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}; E = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$	U là điện áp hiệu dụng (V) E là suất điện động hiệu dụng (V) I là cường độ dòng điện hiệu dụng (A)
Công suất tiêu thụ của dòng điện xoay chiều	$P = UI\cos\phi\left(W\right)$	P: Công suất tiêu thụ (W) cosφ: hệ số công suất
Biểu thức liên hệ giữa điện áp, số vòng dây, cường độ dòng điện của máy biến áp	Cuộn sơ cấp $\begin{array}{c} \text{Lỗi thép} \\ N_1 \text{ (vòng)} \\ \hline N_2 \text{ (vòng)} \\ \hline Diện áp \\ \text{sơ cấp} \\ \hline \\ \hline U_1 \\ \hline \\ \hline U_1 \\ \hline \end{array} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$	U: Điện áp hiệu dụng (V) N: số vòng dây (vòng) I: Cường độ dòng điện (A) U ₁ , N ₁ , I ₁ : Cuộn sơ cấp U ₂ , N ₂ , I ₂ : Cuộn thứ cấp Nếu $\frac{N_2}{N_1} > 1 \rightarrow U_2 > U_1 \rightarrow$ máy tăng áp. Nếu $\frac{N_2}{N_1} < 1 \rightarrow U_2 < U_1 \rightarrow$ máy hạ áp.
Hiệu suất của máy biến áp	$H = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 I_2 \cos \phi_2}{U_1 I_1 \cos \phi_1}$	P_1 là công suất cuộn sơ cấp (W) P_2 là công suất cuộn thứ cấp (W) Máy biến áp lí tưởng: $P_1 = P_2 \Rightarrow H = 1$
Bước sóng của sóng điện từ	$\lambda = cT = \frac{c}{f}$	
	CHƯƠNG IV – VẬT LÝ HẠT NI	HÂN NGUYÊN TỬ
Kí hiệu hạt nhân	^A ZX	A là số khối hay số nucleon. A = Z + N Z là số Proton – số hiệu nguyên tử N là số Neutron
Bán kính hạt nhân nguyên tử	$R = 1, 2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}}$	Hạt nhân nguyên tử xem như hình cầu có bán kính phụ thuộc vào số khối A. R là bán kính hạt nhân (m)
Đồng vị	${}_{1}^{1}H, {}_{1}^{2}H({}_{1}^{2}D), {}_{1}^{3}H({}_{1}^{3}T)$	là những nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số proton Z, nhưng số khối A khác nhau.

Đơn vị khối lượng nguyên tử	1 amu = 1,66054.10 ⁻²⁷ kg	$1 \text{ amu} = 931,5 \left(\frac{\text{MeV}}{\text{c}^2}\right),$ $1 \text{ amu.c}^2 = 931,5 \text{ (MeV)}$
Phản ứng hạt nhân	${}^{A_{1}}_{Z_{1}}X_{1} + {}^{A_{2}}_{Z_{2}}X_{2} \rightarrow {}^{A_{3}}_{Z_{3}}X_{3} + {}^{A_{4}}_{Z_{4}}X_{4}$	Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân.
Định luật bảo toàn điện tích (nguyên tử số Z)	$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$	
Định luật bảo toàn số nucleon (số khối A)	$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$	23
Độ hụt khối Δm của hạt nhân ^A _z X	$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_X$	$m_p = 1,00728$ amu, $m_n = 1,00866$ amu Δm là độ hụt khối (amu) $m \times l$ à khối lượng hạt nhân (amu)
Năng lượng liên kết E _{lk} của hạt nhân ^A X	$E_{lk} = \left[Zm_{p} + (A - Z)m_{n} - m_{X}\right]c^{2}$	Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng tỏa ra khi tổng hợp các nucleon riêng lẻ thành một hạt nhân (hay năng lượng thu vào để phá võ hạt nhân thành các nucleon riêng rẽ) Elk là năng lượng liên kết (MeV)
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân	$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$ $= \frac{\left[Zm_{p} + (A - Z)m_{n} - m_{x}\right]c^{2}}{A}$	Năng lượng liên kết riêng Elkr (MeV/nucleon) là năng lượng liên kết tính bình quân cho 1 nucleon có trong hạt nhân. ⇒Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững và ngược lại
Hệ thức Einstein liên hệ giữa khối lượng và năng lượng	$E = mc^2$	m: khối lượng; E: năng lượng c = 3.10 ⁸ m/s
Năng lượng nghỉ	$E_0 = m_0 c^2$	
Liên hệ giữa động lượng và động năng	$p^2 = 2mK$	p: Động lượng (kg.m/s)
Phản ứng phân hạch	${}_{0}^{1}n + {}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z}^{A+1}X$	$\stackrel{*}{\longrightarrow} \stackrel{A_1}{Z_1} X_1 + \stackrel{A_2}{Z_2} X_2 + k_0^1 n$

MAP Học online tại Mapstudy

Điều kiện phản ứng phân hạch dây chuyền	235 _U 235 _U 235 _U 235 _U 235 _U	 Nếu k < 1: thì phản ứng dây chuyền không thể xảy ra. Nếu k = 1: thì phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra và điều khiển được. Nếu k > 1: thì phản ứng dây chuyền xảy ra không điều khiển được.
Phản ứng tổng hợp hạt nhân – Phản ứng nhiệt hạch	${}_{1}^{2}H + {}_{1}^{2}H \rightarrow {}_{2}^{4}He$ ${}_{1}^{1}H + {}_{1}^{3}H \rightarrow {}_{2}^{4}He$ ${}_{1}^{2}H + {}_{1}^{3}H \rightarrow {}_{2}^{4}He + n + 17,6 \text{ MeV}$	Điều kiện thực hiện: phản ứng nhiệt hạch xảy ra: - Nhiệt độ cao khoảng 50 triệu độ đến 100 triệu độ. - Mật độ hạt nhân (n) trong plasma phải đủ lớn - Thời gian τ duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ $\left\{n.\tau = \left(10^{14} \div 10^{15}\right) \frac{s}{cm^3}\right\}$
Năng lượng trong phản ứng hạt nhân	$\begin{array}{c} {}^{A_{1}}X_{1} + {}^{A_{2}}Z_{2} \longrightarrow {}^{A_{3}}Z_{3} + {}^{A_{4}}X_{4} \\ \text{Trong trường hợp m (kg); E (J)} \\ E = \left(m_{0} - m\right)c^{2} = \left(\Delta m - \Delta m_{0}\right)c^{2} \\ \text{Trong trường hợp m (u); E (MeV)} \\ E = \left(m_{0} - m\right).931,5 \\ = \left(\Delta m - \Delta m_{0}\right).931,5 \end{array}$	+ Khối lượng trước và sau phản ứng: m ₀ = m ₁ + m ₂ và m = m ₃ + m ₄ - Nếu m ₀ > m: E > 0: phản ứng tỏa năng lượng - Nếu m ₀ < m : E < 0: phản ứng thu năng lượng
Các phương trình phóng xạ	- Phóng xạ $\alpha \binom{4}{2}$ He $\binom{1}{2}$: $\binom{A}{Z} \xrightarrow{4}^{4} He + \binom{A-4}{Z-2} Y$ - Phóng xạ $\beta^{-} \binom{0}{-1} e$: $\binom{A}{Z} \xrightarrow{-1}^{0} e + \binom{A}{Z+1} Y$ - Phóng xạ $\beta^{+} \binom{0}{+1} e$): $\binom{A}{Z} \xrightarrow{0}^{+1} e + \binom{A}{Z-1} Y$ - Phóng xạ γ : $\binom{A}{Z} \xrightarrow{0}^{0} \gamma + \binom{A}{Z} X$	+ B Y B

MAP STUDY Học online tại Mapstudy

Chu kì bán rã của chất phóng xạ (T)	$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$	$\frac{N_0}{2}$ $\frac{N_0}{2}$ $\frac{N_0}{4}$ $\frac{N_0}{8}$ $\frac{N_0}{16}$ O T 2T 3T 4T t
Hằng số phóng xạ	$\lambda = \frac{\ln 2}{T}$	
Định luật phóng xạ	- Theo số hạt (N): $N = N_0.2^{-\frac{t}{T}} = N_0.e^{-\lambda t}$ - Theo khối lượng (m): $m = m_0.2^{-\frac{t}{T}} = m_0.e^{-\lambda t}$ - Độ phóng xạ (H): $H = H_0.2^{-\frac{t}{T}} = H_0.e^{-\lambda t}$	 No: số hạt nhân phóng xạ ở thời điểm ban đầu. N: số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian t. mo: khối lượng phóng xạ ở thời điểm ban đầu. m: khối lượng phóng xạ còn lại sau thời gian t. Ho: Độ phóng xạ ban đầu (Bq) H: Độ phóng xạ ở thời điểm t (Bq)

------ HẾT ------