
# Algorismica Avançada Algorismes sobre grafs III

Sergio Escalera

#### Cicles negatius



$$A \to E \to B \to A$$

Els podem trobar amb l'algorisme Bellman-Ford

El camí mínim té com a màxim longitud |V|-1

Podem detectar cicles si fem una iteració extra |V|


→ Hi ha cicle negatiu si a la iteració |V| alguna aresta és actualitzada

- Cicles negatius
- Hi ha dos tipus de grafs que no tenen cicles negatius: sense pesos negatius i sense cicles
- El primer és directe. Per resoldre el camí mínim en acíclic grafs dirigits negatius:
  - Linealitzar usant DFS
  - Temps lineal!
- Si posem els negatius dels pesos podem trobar els camins de longitud màxima


#### **Linealitzar usant DFS**

```
procedure dag-shortest-paths (G, l, s)
           Dag G = (V, E);
Input:
           edge lengths \{l_e: e \in E\}; vertex s \in V
Output:
          For all vertices u reachable from s, dist(u) is set
           to the distance from s to u.
for all u \in V:
   dist(u) = \infty
   prev(u) = nil
dist(s) = 0
Linearize G
for each u \in V, in linearized order:
   for all edges (u,v) \in E:
      update (u, v)
```

- Exercicis
- Començant a A: dibuixa la taula de distàncies immediates a tots els nodes a cada iteració.
- Mostra l'arbre de camins mínims



• Exercicis: el mateix amb Bellman-Ford



## Flujo Máximo

- Imaginemos algún flujo que va desde un sitio **s**, donde es producido, hasta un sitio **t** donde es consumido a la misma tasa de producción.
- Intuitivamente, el flujo en cualquier punto de la red es la tasa a la que se mueve el material.
- Usos: modelado de flujo en tuberías, líneas de ensamblado, corrientes eléctricas, información en redes de comunicación (enroutamientos), optimización sobre datos matriciales, etc.
- Intuitivamente modelable con grafos.

## Flujo Máximo

- Cada arco dirigido puede ser visto como un conducto por donde pasa el material, según las siguientes restricciones:
  - Cada conducto tiene una capacidad máxima finita
     (>=o).
  - $^{\circ}$  Se cumple la conservación de flujo.  $\Sigma f_{input} = \Sigma f_{output}$  (por nodo).


#### Problema del Flujo Máximo:

¿Cuál es la mayor tasa a la que se puede llevar material sin violar ninguna restricción?


### Redes de Flujo

- Una red de flujo G=(V,E) es un grafo dirigido tal que cada arco  $(u,v) \in E$  posee una capacidad  $c(u,v) \ge 0$ . Si  $(u,v) \notin E$ , c(u,v)=0.
  - Se distinguen 2 vértices, el fuente "s" y el destino "t". Cada vértice v ∈ V está en algún s~>v~>t.
  - El grafo es conexo  $\Rightarrow |E| \ge |V|$ -1
    - → Sino algunos elementos no participarán en el transporte del flujo de **s** a **t**
- El flujo está dado por una función con imagen en los reales. *f*:*VxV*→*R* que satisface:
  - Restricción de capacidad: ∀u,v ∈ V, f(u,v)≤c(u,v).
     → El flujo máximo que puede pasar por una conexión está limitado por la capacidad de la conexión
  - □ Simetría distorsionada:  $\forall u,v \in V, f(u,v)=-f(v,u)$ .  $\rightarrow El flujo es direccional$

### Relación entre 2 nodos



Redes de múltiples entradas y múltiples salidas



### Método Ford-Fulkerson

- El método iterativo depende de tres ideas importantes:
  - Red residual
  - Aumento de camino
  - Cortes

Para ello usaremos el teorema:

max-flow/min-cut que caracteriza el flujo máximo en términos de cortes de la red de flujo.

#### Teorema max-flow min-cut

**Teorema**: El máximo valor de entre todos los flujos que llegan a *t* en una red es igual a la *capacidad mínima* de entre todos los cortes que dividen la red.

**Prueba**: Es suficiente con mostrar un flujo y un corte tal que sean iguales en valor. Luego, el flujo ha de ser máximo pues no puede rebasar la capacidad del corte y el corte ha de ser mínimo porque ninguna otra capacidad puede ser menor que el valor actual del flujo.

Objetivo: Saturar la red para satisfacer el teorema!!!

### Iteración

• En cada iteración se va consiguiendo un valor de flujo que aumenta el camino, es decir, podemos aumentar el flujo en un camino de s a t. Este proceso se repite hasta que no haya más posibilidad de aumentar.

#### FORD-FULKERSON-METHOD(G,s,t)

- 1 Inicializar el flujo de toda conexión a o
- 2 Mientras exista un camino de acceso por flujo  $\boldsymbol{p}$  de  $\boldsymbol{s}$  a  $\boldsymbol{t}$  (path)
- 3 Aumentar el flujo f encontrado a través de todo el camino **p** 4 return f.

### Red Residual

La red residual consiste en arcos que admiten más flujo. Dada una red de flujo G=(V,E) con fuente  $\mathbf{s}$  y destino  $\mathbf{t}$ . Sea f el flujo en G, y considere un par de vértices  $u,v \in V$ , la cantidad de flujo adicional que se puede verter sobre u,v es la **capacidad residual**.

$$c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$$
  
Ejemplo:  
 $c(u,v)=16$ ,  $f(u,v)=10 \Rightarrow c_f(u,v)=6$ 

Capacidad residual conexión (u,v) en paso 1 Capacidad residual conexión (u,v) en paso 2

#### Aumento de Caminos

- Dada una red de flujo G=(V,E), un camino aumentado p es un camino simple de s a t en la red residual  $G_f$ . Este camino sólo admite flujo positivo.
- La cantidad máxima de flujo que puede llevarse por los arcos en un aumento de *p* se denomina **capacidad residual** de *p*, y está dado por:
  - $c_f(p) = \min \{c_f(u,v): (u,v) \in p\}$
- ¿Cómo creéis que lo podemos hacer?


### Corte de la red de flujo

- El método aumenta repetidamente el flujo a través de los caminos de aumento *p* hasta alcanzar el máximo.
- Un corte (S,T) de la red de flujo G=(V,E) es una partición de V en S y T=V-S tal que  $s \in S$  y  $t \in T$ . Si f es el flujo, entonces **el flujo de red a través del corte** (S,T) **se define** f(S,T). La **capacidad del corte** (S,T) **es** C(S,T).

### Algoritmo de Ford-Fulkerson


```
FORD-FULKERSON(G,s,t)
1 for cada arista (u,v) \in E[G]
2 do f[u,v]\leftarrow0, c_f(u,v)=c(u,v)
         f[v,u] \leftarrow 0, c_f(v,u) = c(v,u)
  while existe camino p de s a t en la red residual G_f
  do c_f(p) = \min \{c_f(u,v) : (u,v) \in p\}
      for cada arista (u,v) en p
      \mathbf{do} f[\mathbf{u},\mathbf{v}] \leftarrow f[\mathbf{u},\mathbf{v}] + c_f(\mathbf{p})
          f[v,u] \leftarrow -f[u,v]
          c_f(u,v)=c_f(u,v)-c_f(p)
          c_f(v,u)=c_f(v,u)+c_f(p)
```

## Ejemplo




Path p: p.e. usando BFS (sin criterio de ordenación de vértices)

# Ejemplo



Maxflow es 2+2=4


#### Flujo Máximo




1

### **Aplicaciones**

Segmentación de imágenes – Ford-Fullkerson



- "Graph Cut"
- -Imagen como un grafo
- -Los costes son probabilidades de pertenecer a uno de dos posibles grupos
- -La saturación define la segmentación aplicando Ford-Fulkerson



- Exercici
- Aplica Ford-Fullkerson: identifica min-cut y max-flow

