10.63.2.177 nfs Server 10.63.3.160 nfs client 正式環境 10.63.3.150 nfs client 測試環境 172.19.88.111 nfs client 測試環境

新增一份 maps_nfs(這裡取名為 test_maps_nfs):

ssh foxconn@10.63.2.177 //連到進入到 177 sudo cp -r maps_nfs test_maps_nfs //將 maps_nfs 內的資料 copy 到 test_maps_nfs 裡 sudo chmod 777 -R test_maps_nfs // 將 test_maps_nfs 的權限設為 777 sudo vim /etc/exports //把下面這句加進去

/home/foxconn/test_maps_nfs *(rw,sync,no_root_squash) sudo exportfs -arv


nfs Server (進到 nfs Server 下執行)

sudo apt-get install nfs-kernel-server

#測試時 ip 全開

sudo vim /etc/exports //將下面指令加入指令是指開權限

/home/foxconn/test_maps_nfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) home/foxconn/maps_nfs *(rw,sync,no_root_squash) maps_jobmanager(rw,sync,no_roo



sudo exportfs -arv

sudo vi /etc/default/nfs-kernel-server

RPCNFSDARGS="-N 4"

Builder (請到 builder 裡面去更動 這裡 builder 是指 156 &158)

vim /etc/hosts

#去更改裡面的 ip 列表 (改得跟測試環境或正式環境一樣) sudo reboot

//check nfs (nfs client) Is ~/maps nfs

開機執行 mount

Linux(156): sudo vim /etc/rc.local

//注意前面是來源後面是目的(來源:test_maps_nfs 目的:maps_nfs) sudo mount -t nfs maps_nfs:/home/foxconn/test_maps_nfs /home/foxconn/maps_nfs

osx(158): sudo vim /etc/automounts/nfs

//注意前面是來源後面是目的(來源:test_maps_nfs 目的:maps_nfs) /Users/foxconn/maps_nfs -fstype=nfs,rw,bg,hard,intr,tcp maps nfs:/home/foxconn/test maps nfs

ssh-copy-id foxconn@maps_jobmanager

//如果遇到 ERROR 的情形的話請確認是否是 know_hosts 有記錄到別的 IP 和 key 資料 有的話請刪除掉

sudo vim /User/foxconn/.ssh/know_hosts //資料顯示方式為 名稱, ip, key sudo reboot

JobManager

ssh-keygen -t rsa

//會出現很多指令要你按 enter enter

//清除原本舊資料 (清除 provision)
sh /home/foxconn/maps_nfs/job_manager/shell_script/Clean.sh

//這是 jobmanager call update server 的 shellScript 用的 ssh-copy-id maps_internal_update_server

ssh-copy maps_internal_update_serv ssh-copy-id foxconn@10.63.3.156 ssh-copy-id foxconn@10.63.3.158

ssh-copy-id foxconn@maps_update_server

//如果之後有要更新 test_maps_nfs 的 資料夾的話 請到 10.63.2.177 裡更新 cp -r maps_nfs/* test_maps_nfs

```
foxconn@localhost:-
                                                                      ogin as: foxconn
foxconn@10.63.2.177's password:
Last login: Mon Dec 28 14:12:30 2015 from 172.19.224.102
[foxconn@localhost ~]$ 1s
foxconn@localhost ~]$ cp -r maps_nfs/* test_maps_nfs
cp: cannot open `maps nfs/frontend/application/logs/log-2015-12-24.php' for read
ing: Permission denied
cp: cannot open `maps nfs/frontend/application/logs/log-2015-12-28.php' for read
ing: Permission denied
cp: cannot open `maps_nfs/frontend/application/logs/log-2015-12-25.php' for read
ing: Permission denied
op: cannot open `maps_nfs/frontend/application/logs/log-2015-12-23.php' for read
ing: Permission denied
[foxconn@localhost ~]$ [
```

//更新資料夾完後 也要記得更新 DB 177 的 DB 是連到 10.63.3.152 裡 所以 1.去 152 裡 export DB 出來 mysqldump -u root -p "Notification Pusher" > schema.sql

2.再 import 到 150 的 DB 裡去 scp -r schema.sql foxconn@10.63.3.150:/home/foxconn/

3.clean script 指令 (清除所有的資料和狀態並回復到初始值) sh /home/foxconn/maps_nfs/job_manager/shell_script/Clean.sh