以下步骤均为 root 登录状态下进行执行。

一、卸载 JDK

Linux 会自带 JDK,如果不使用自带版本的话需要卸载。

1、卸载系统自带的 jdk 版本

查看自带的 jdk

#rpm -qa | grep gcj

看到如下信息:

libgcj-4. 1. 2-44. e15

java-1. 4. 2-gcj-compat-1. 4. 2. 0-40jpp. 115

使用 rpm -e --nodeps 命令删除上面查找的内容: #rpm -e --nodeps java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115

2、卸载 rpm 安装的 jkd 版本 查看安装的 jdk:

#rpm -qa|grep jdk

看到如下信息:

jdk-1.6.0_07-fcs 卸载: #rpm -e --nodeps jdk-1.6.0_07-fcs

二、安装 jdk

首先到 sun 官网下载安装包,下面是最新的,已经更新到 6u17 了 http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

如果希望找以前的版本, 到下面的地址可以找到

http://java.sun.com/products/archive/

有 jdk-6u7-linux-i586-rpm. bin 和 jdk-6u7-linux-i586. bin 两种版本

这两种版本有什么区别? 其中的 rpm 代表什么意思?

bin 是二进制包,而 rpm 是 redhat package 就是红帽的标准安装包区别就是 rpm 安装的时候给你自动配置,一般都是 lib 安装到/usr/lib bin 安装

到/usr/bin下边,就算不是,在/usr/bin下也要建立一个软连接。 而二进制包你可以手动配置,像我这样的初学者就不要用 bin 包了

建议下载: jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin

然后将安装文件放到:/usr/java 目录下,修改权限,命令如下(需先用 cd 命令切换到相应目录下):

chmod u+x ./jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin

执行文件的安装:

./jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin

这时会有一段 Sun 的协议,敲几次空格键,当询问是否同意的时候,敲 yes 就可以了。 三、配置环境变量

将 tomcat 免安装版复制到 usr/local 下

修改/etc/profile 文件,在该文件最后加上

#set java environment

export JAVA HOME=/usr/java/jdk1.6.0 7

export CATALINA_BASE=/usr/local/tomcat

export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat

export PATH=\$PATH:\$JAVA HOME/bin:\$PATH:\$CATALINA HOME/bin

export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\$JAVA_HOME/lib:\$JAVA_HOME/bin

保存

四、测试 JDK 是否安装成功

输入如下命令

java -version

出现版本号即为安装成功

java version "1.6.0_07"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing)

五、启动 tomcat

为. sh 文件赋执行权限

chmod 755 *.sh

然后输入# catalina. sh run 启动即可。