TEORIA DA COMPUTAÇÃO E COMPILADORES

Autômato Finito

Prof. Dr. Fernando Kakugawa

fernando.kakugawa@animaeducacao.com.br



Autômato Finito

- Modelo matemático de um sistema com entradas e saídas discretas
- Possui um conjunto finito de configurações ou estados, sendo que o sistema pode estar em qualquer um destes estados
- O propósito de um estado é memorizar a porção relevante da história de um sistema
 - Devido ao número finito de estados que limita as informações que podem ser "lembradas"

Autômato Finito

- Estados são utilizados para memorizar o que é importante e esquecer o que não é
- Possui uma quantidade fixa de estados possibilita que um autômato seja implementado com um número limitado de recursos (Ex: memória)
- São úteis para modelar sistemas para dispositivos com uma quantidade limitada de memória
 - Mecanismos de controle de dispositivos eletrônicos;
 - Dispositivos de Hardware;
 - Computador móvel;

Autômato Finito

- Também são aplicáveis na modelagem de aplicações mais complexas:
 - Protocolos
 - Compiladores
- Baseado em uma determinada entrada o autômato pode trocar de estado para "lembrar" uma determinada informação
- A seguir veremos exemplos de modelagem de sistemas através de autômatos


- Interruptor de Luz
 - Memoriza se o interruptor está no estado ligado ou desligado.
 - O pressionamento do interruptor funciona como entrada deste sistema.
 - O sistema tem um efeito diferente dependendo do estado do interruptor
 - ➤ Estado ligado → pressiona interruptor → Estado desligado
 - ➤ Estado desligado → pressiona interruptor → Estado ligado

Exemploiding did did to the transport of the transport of

- Estados
 - Ligado
 - Desligado
- Entrada
 - Pressionamento do botão
- Transição de estados (Efeito)
 - estado desligado e pressionando o botão (entrada) vá para o estado ligado;
 - estado ligado e pressionando o botão (entrada) vá para o estado desligado;


Exemple in the interest of the

Diagrama de Funcionamento



Exemple 2 Complete Co

Elevador de um prédio de 2 andares



Exemplo 2 Indidition of the Property of the Pr

Funcionamento:

- Ele se encontra inicialmente no térreo;
- Quando uma pessoa faz uma chamada do elevador em um andar, este se desloca para o andar em que foi feita a chamada;
- Todas as chamadas realizadas na parte interna ou externa do elevador são tratadas como requisições, sendo que o elevador atende uma requisição por vez.

Exemple 2 Complete Co

- O elevador permanece em um determinado andar:
 - > Até que uma nova chamada ocorra;
 - Ou até que um pessoa no interior do elevador aperte um botão indicando qual andar o elevador deverá se deslocar.

Exemple 2 Complete Co

Estados


- T: indica que o elevador esta no andar térreo
- A1: indica que o elevador esta no 1º andar
- A2: indica que o elevador esta no 2º andar


Entradas

- t: chamado do elevador para o andar térreo;
- 1: chamado do elevador para o 1º andar;
- 2: chamado do elevador para o 2º andar.

Ехетр16/2/// Видинавания вы выправния вытранния выправния выправния высти выправния выправния выправния выправния выправния выправния

 O elevador vai do andar a para o andar b devido a uma chamada c através da seguinte notação gráfica:






Exemplo 3

Porta automática

- Possui um conjunto de dois sensores inseridos na parte da frente e de trás da porta
- Esta porta só irá permitir que uma pessoa a atravesse em um único sentido, ou seja, para a porta abrir a pessoa deverá se posicionar inicialmente em frente ao sensor frontal da porta




Exemploid Complete Co

- Estados
 - Aberta
 - Fechada
- Entradas
 - Depende do posicionamento da pessoa em relação aos sensores
 - Possibilidades:

Exemplo 3 DILIBIDIDIDIDI

 A pessoa se encontra em frente a porta e é detectada pelo sensor frontal (entrada f)



Exemple 3 THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY O

 pessoa se encontra em atravessando a porta e é detectada pelos dois sensores (entrada e)

Sensor **Frontal** Traseiro Porta


Exemploid 3 The Branche Branch

 pessoa já atravessou completamente a porta e se encontra do outro lado desta

(entrada a). Sensor Sensor Traseiro **Frontal Porta**


Exemple 3 The British British

 último caso seria quando não existe nenhuma pessoa sendo captada pelos sensores (entrada n).



Exemple 3 India in the interest of the interes

Modelagem



- Modelar um autômato que reconheça a palavra reservada then do Pascal
- Os estados serão utilizados para lembrar os caracteres lidos que formam a palavra then

Exemple 4 Horas Complete Compl

Estados

- Estado t : lembra que já foi lido o caractere t
- Estado th : lembra que já foram lidos os caracteres t, h;
- Estado the : lembra que já foram lidos os caracteres t, h, e;
- Estado then : lembra que já foram lidos os caracteres t, h, e, n;

Exemplo 4 THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY O


 Além destes estados tem-se que considerar o fato de não forem lidos nenhum caractere da palavra then. Este será representado por um estado sem rótulo

Entradas

- t
- h
- e
- n
- o (representa qualquer outra letra diferente de t,h,e,n)

Exemple in the interest of the

Modelagem



Modelos de Autômatos

- Os autômatos finitos podem ser divididos em 3 modelos:
 - Autômato Finito determinístico;
 - Autômato Finito não determinístico;
 - Autômato Finito não determinístico com movimentos espontâneos

Autômato Finito Determinístico - AFD

CONTRACTOR IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF


Autômato Finito Determinístico

 Aquele que se encontra em um único estado após ler uma sequência qualquer de entradas

Determinístico

 refere-se ao fato de que, para uma dada entrada, existe somente um estado para o qual o autômato pode transitar a partir de seu estado atual

Autômato Finito Determinístico



Autômato Finito Determinístico

 Exemplo 2 e n Início Fechada **Aberta** a,n

- Um AFD consiste de:
 - Conjunto finito de estados, denotado por Q;
 - Conjunto de símbolos de entrada, denotado por Σ;
 - Função de transição que toma como argumentos um estado e um símbolo de entrada e retorna um estado;

 \triangleright Esta função é denotada pelo símbolo δ .

$$-\delta: \mathbf{Q} \times \Sigma \to \mathbf{Q}$$

- \triangleright Nos exemplos anteriores a função δ foi representada pelos arcos, e seus rótulos, que ligavam os círculos (estados).
- Se q é um estado e a um símbolo de entrada, então $\delta(q, a)$ é um estado p tal que existe um arco rotulado por a que liga q a p.

$$\delta(q, a) = p$$
Estado Entrada Estado

- Estado inicial que será um dos elementos do conjunto Q;
 - Só existem um em qualquer autômato
- Conjunto de estados finais, também chamados de estados de aceitação denotado por F, sendo F um subconjunto de Q.

 Um Autômato Finito Determinístico (AFD) qualquer, chamado de M, é representado pela tupla de 5 elementos (quíntupla):

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Exemplo 1: mecanismo de uma porta automática
 - M1 = (Q, Σ , δ , q₀, F) onde:
 - ➤ Q = {Fechada, Aberta}
 - $\triangleright \Sigma = \{a, e, f, n\}$
 - $> q_0 = Fechada$
 - ➤ F = {Fechada}

δ é dado por:

- $\triangleright \delta$ (Fechada, a)= Fechada
- $\triangleright \delta(\text{Fechada, e}) = \text{Fechada}$
- $\geq \delta$ (Fechada, f) = Aberta
- $\geq \delta$ (Fechada, n) = Fechada
- $\triangleright \delta(Aberta, a) = Aberta$
- $\geq \delta(Aberta, e) = Aberta$
- $\geq \delta(Aberta, f) = Aberta$
- $\geq \delta(Aberta, n) = Fechada$

- Exemplo 2: Mecanismo de controle do elevador
 - M2 = $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ onde:

$$>$$
 Q = {T, A1, A2}

$$> \Sigma = \{t, 1, 2\}$$

$$> q_0 = T$$

$$F = \{A1\}$$

δ é dado por:

$$>\delta(T, t) = T$$

$$\geq \delta(T, 1) = A1$$

$$> \delta(T, 2) = A2$$

$$\geq \delta(A1, t) = T$$

$$> \delta(A1, 1) = A1$$


$$> \delta(A1, 2) = A2$$

$$\geq \delta(A2, t) = T$$

$$> \delta(A2, 1) = A1$$

$$> \delta(A2, 2) = A2$$

 Exemplo 3: Um AFD que reconhece strings terminadas em 1



■ M3 = (Q, Σ , δ , q₀, F) onde:

$$>Q = \{q_0, q_1\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{q_1\}$$

 $\triangleright \delta$ é dado por:

$$\delta(q_0, 0) = q_0$$

$$\delta(q_0, 1) = q_1$$

$$\delta(q_1, 0) = q_0$$

$$\delta(q_1, 1) = q_1$$

Material elaborado por:

Prof. Dr. Augusto Mendes Gomes Jr.

augusto.gomes@animaeducacao.com.br

Prof. Dr. Fernando Kakugawa

fernando.kakugawa@animaeducacao.com.br

