







Aula - AWS - RDS (SQL)

O AWS RDS é um serviço para bancos de dados relacionais como o PostgreSQL, MySQL e o MariaDB.

Esse serviço possuí um nível gratuíto para até 20GB de armazenamento e funcionamento de 750 horas por mês durante um ano.


Criando uma instância do Amazon RDS

- 1. Pesquise por RDS na barra de pesquisa da AWS
- 2. Clique em **Banco de Dados**
- 3. Selecione a região que deseja criar o banco de dados
- 4. Clique em Criar banco de dados
- 5. Selecione Criar padrão

- 6. Selecione o **PostgreSQL**
- 7. Em Modelos, selecione Nível gratuito
- 8. Na parte do **Identificador da instância de banco de dados** você pode escolher um nome para esta instância ou deixar o padrão
- 9. Na parte do **Nome do usuário principal** deve ser colocado o nome de usuário administrador do banco, pode ser deixado o nome padrão
- 10. Se quiser que seja gerado uma senha automaticamente para esse usuário deixe marcado o **Gerar uma senha automaticamente**, caso deseje informar uma senha é só desmarcar
- 11. Em **Conectividade** defina o **Acesso Público** para **Sim**, pois iremos acessar o banco de dados através da nossa máquina local e porque este é um banco de dados de teste.
- 12. Ainda em **Conectividade** em **Grupos de segurança da VPC** selecione **Criar novo** e insira um nome para o grupo, isso é importante pois as regras do grupo de segurança para conexão de entrada devem permitir a conexão PostgreSQL do seu endereço IP.
- 13. Clique em **Criar banco de dados**.

Se escolheu para para gerar uma senha automaticamente será exibido um botão com o View credential details na página do banco. Clique nesse botão para visualizar sua senha e a anote essa senha, pois não poderá visualizar ela novamente. Caso perca a senha será preciso modificar a instância para gerar uma nova

Tenha certeza que selecionou o **Nível gratuito** para que não sejam realizadas cobranças no cartão que foi utilizado



Criando o banco de dados

Em sua máquina local, abra seu terminal. Execute este comando para se conectar ao seu RDS. Observe que esse método não é criptografado, portanto, não use esse comando em produção.

Copiar para àrea de transferência

psqt --nost-po_mstance_enupomit --port-port --

- **host**: é o endpoint da sua instância RDS, essa informação está disponível ao acessar seu banco de dados, em **Segurança e Conexão**
- port: porta de conexão, essa informação também está disponível ao acessar seu banco de dados, em Segurança e Conexão
- **username:** o username utilizado no momento da criação, se você não definiu, o padrão é **postgres**
- **password**: password criada no momento da criação da instância RDS.
- **dbname**: nome do banco que deseja se conectar.

Depois de fazer login com sucesso, execute este comando:


Copiar para àrea de transferência

CKEATE DATADASE \YUUT_UALADASE_HAIIE/,

Aviso

Não de esqueça do ponto e vírgula (;) no final

Após você poderá sair com o comando exit.



Configurando o Django

Em settings.py da sua aplicação faça as seguintes alterações em **DATABASES**

```
Copiar para àrea de transferência
      / seccings.py
                   se_endpoint>', # endpoin
'PORT': '5432',
```

```
| SETECUTURA DO CÓDIGO | SETECUTURA DO CÓDIGO
```

Execute as migrações no banco de dados e faça seus testes, as tabelas serão criadas dentro da instância RDS pelo Django.


```
Copiar para àrea de transferência

./ Illatrage.py Illakelli Igracionis

Copiar para àrea de transferência

./ Illatrage.py Illigrace
```

Faça a conexão do banco de dados com o **DBeaver** e veja as tabelas



Referências!

Amazon RDS | AWS

Recursos do Amazon RDS

Configurando PostgreSQL | AWS