


STEMwerk trennt Vocals, Drums, Bass, Other und optional Guitar/Piano direkt in REAPER.

Die Verarbeitung laeuft lokal. Der erste Lauf kann Setup, Backend-Pakete und Model-Downloads benoetigen.



Globaler Ablauf

1. Installieren oder aktualisieren

Unter Windows den Installer verwenden, unter macOS/Linux ReaPack. STEMwerk-SETUP.lua fuer Setup, Reparatur oder Dependency-Checks starten.

2. Quelle waehlen

Media-Items, Tracks oder eine Zeitauswahl waehlen. Die aktive REAPER-Auswahl bestimmt, was STEMwerk verarbeitet.

3. Modell, Stems und Device waehlen

Fast, Quality oder 6-Stem waehlen; vocals/drums/bass/other auswaehlen; Auto nutzen, ausser wenn CPU/GPU bewusst erzwungen werden soll.

4. Ausgabe waehlen

Neue Stem-Tracks erstellen, in Ordner gruppieren oder Stems in-place als Takes auf dem Quell-Item schreiben.

5. Starten und pruefen

STEMwerk klicken, das Fortschrittsfenster beobachten und danach Tracks, Items oder Takes in REAPER pruefen.

Nutze den Quelltyp, der zu deinem Edit in REAPER passt:

Zeitauswahl

Eine Loop-/Zeitauswahl nutzen, wenn nur ein Bereich verarbeitet werden soll. Sind keine Items oder Tracks ausgewaehlt, kann STEMwerk diesen Bereich verwenden.

Media-Items

Ein oder mehrere Media-Items auswaehlen, um komplette Items zu verarbeiten. Items koennen auf einem Track oder auf mehreren Tracks liegen.

Tracks

Tracks auswaehlen, wenn STEMwerk das Material auf diesen Tracks verarbeiten und Stems als neue Tracks oder Ordner zurueckgeben soll.

Takes / in-place

In-place Ausgabe nutzen, um Stems als Takes hinzuzufuegen. Danach Explode Takes nutzen, um Multi-Take Items in Tracks, einzelne Items oder geordnete Items aufzuteilen.

Toolbar / Actions



Icons oben rechts

Sprache: STEMwerk UI-Sprache wechseln.
 Tooltips: Hover-Erklarungen ein- oder ausblenden.
 Tag/Nacht: zwischen hellem und dunklem Modus wechseln.
 FX: visuelle Effekte/Art-Animation ein- oder ausschalten.



Windows

Fuer normales Setup den Installer verwenden. ReaPack installiert nur Scripts und ist nicht der empfohlene erste Windows-Setup-Weg.

macOS / Linux

Mit ReaPack installieren und danach STEMwerk-SETUP.lua fuer Erst-Setup oder Reparatur starten. Eine funktionierende venv muss meist nicht nach jedem Update neu eingerichtet werden.

CPU/GPU

Auto waehlt das beste erkannte Backend. CPU ist der sicherste Fallback. CUDA, DirectML, ROCm und MPS haengen von Hardware, Treibern und Python-Paketen ab.

Erster Lauf

venv erstellen, Pakete installieren und das gewaehlte Modell laden kann mehrere Minuten dauern. Spaetere Laeufer sind normalerweise schneller.

Fehlersuche

Wenn Python, FFmpeg, Backend-Pakete oder eine defekte venv gemeldet werden, STEMwerk-SETUP.lua erneut starten und die angezeigten Logs pruefen.

Tastaturkuerzel

Hauptfenster

Enter/Leertaste	Trennung starten
ESC	Schliessen oder abbrechen
F1	Hilfe & Art Gallery oeffnen
1-6	Stems umschalten: Vocals, Drums, Bass, Other, Guitar, Piano
K/I/A	Karaoke/Instrumental, alle Stems
V/D/B/O/P/G	Preset: Vocals, Drums, Bass, Other, Piano, Guitar
F/Q/S	Modell: Fast, Quality, 6-Stem
+/-	Hauptfenster vergroessern/verkleinern

Hilfe / Gallery

Enter	Aus Hilfe starten oder Abschlussfenster schliessen
Leertaste	Neue Kunst erzeugen
Links/Rechts	Tabs wechseln
Mausrad	Zoomen; ziehen zum Schwenken, Rotieren oder Bewegen
Doppelklick	Ansicht zuruecksetzen

Install location

Windows: %APPDATA%\REAPER\Scripts\STEMwerk-reaper\

Linux: ~/.config/REAPER/Scripts/STEMwerk-reaper/

macOS: ~/Library/Application Support/REAPER/Scripts/STEMwerk-reaper/