# Haxetelier Cordova: Installations

## **NodeJs**

aller sur <a href="http://nodejs.org/">http://nodejs.org/</a> > install > "enreg sous"

lancer le "node-v?.??.?-x86.msi" téléchargé installer Nodejs (sous windows) dans le dossier "Program Files/nodejs/" par ex.)

## Cordova:

(sous windows) lancer "menu démarrer>Programmes>Node.js command prompt". Sous l'interpréteur de commande (shell linux, terminal mac, cmd windows) :

npm install -g cordova

(Info windows) cordova sera installé dans

"Documents and Settings/<utilisateur>/Application Data/npm/node\_modules/cordova/"

#### Java:

aller sur <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html</a>

#### Détail:

ex v8:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Si bogue car pc un peu vieux => anciennes versions :

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/archive-139210.html

ex v6 qui est OK pour mon PC sous xp:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html

- choisir une release parmi les : Java SE Development Kit
- choisir le fichier correspondant à sa machine. Ex : jdk-6u45-windows-i586.exe
- créer un login oracle (grrrr !) si besoin.
- télécharger et exécuter.

(Info windows) java sera installé dans C:/Program Files/Java/jre?/ et jdk?.?.? ?? selon n° version et de release

### Haxe:

```
aller sur <a href="http://haxe.org/download/">http://haxe.org/download/</a>
utiliser les "installeurs" windows ou mac ; ou bien l'un des tar.gz linux.
Installer
(sous windows) par exemple dans "Program Files/haxe/"
```

# Apache ant:

aller sur <a href="http://ant.apache.org/bindownload.cg">http://ant.apache.org/bindownload.cg</a> et télécharger <a href="https://apache-ant-1.9.4-bin.zip">apache-ant-1.9.4-bin.zip</a> dé-ziper

renommer en "ant" et mettre ant/ dans "Program Files/wamp/bin/apache/" ou ailleurs.

### Android Sdk:

aller sur <a href="http://developer.android.com/sdk/installing/index.html?pkg=tools">http://developer.android.com/sdk/installing/index.html?pkg=tools</a> ou directement sur <a href="http://developer.android.com/sdk/index.html#Other">http://developer.android.com/sdk/index.html#Other</a> télécharger et lancer <a href="installer\_r??.?-windows.exe">installer\_r??.?-windows.exe</a>

(Info windows) android sera installé dans C:/Program Files/Android/android-sdk.

(Info) il est aussi possible d'installer via eclipse : http://developer.android.com/sdk/index.html#download

à la fin de l'install. ou en relançant le sdk-manager (Android/android-sdk/SDK Manager.exe) : sélectionner les mises à jour suivantes :

- 1. Tools > tout
- 2. Android 4.4.2 (API 19) > tout (Hélas les versions plus anciennes et compatibles boguaient !!??)
- 3. Extras > tout

valider puis <u>cliquer sur les radio-button "Accept"</u> de sorte que toutes les lignes soient cochées en vert.

Cliquer "Install" et... patienter!

## Haxetelier sur github:

aller sur <a href="https://github.com/flashline/Haxetelier\_cordova">https://github.com/flashline/Haxetelier\_cordova</a> et cliquer sur "Download ZIP"

installer à la racine du dossier de développement (ex www/)

(Info) II y a entre autres un dossier ./Haxetelier\_cordova/haxeCordova/todo/

## Les paths:

(sous windows) Pour utiliser Cordova, la var PATH de windows doit contenir :

2 pathnames java ./Java/jre?/bin &

1 pathame ant ./ant/bin

2 pathnames android ./Android/android-sdk/tools & ./Android/android-sdk/platform-tools dépendants des dossiers d'installation et n° version Java.

Je propose donc de modifier le code suivant et de le copier-coller dans le fichier "start.bat", à sauver dans ./Haxetelier\_cordova/haxeCordova/todo/

:: change with your < java , apache ant , android sdk > install paths

**SET PATH=%PATH** 

%;C:/progra~1/Java/jdk1.6.0\_24/bin;C:/progra~1/Java/jre6/bin;C:/Progra~1/wamp/bin/apache/ant/bin;C:/progra~1/Android/android-sdk/tools;C:/progra~1/Android/android-sdk/platform-tools

:: change with your android sdk install path

SET emulPath=C:/progra~1/Android/android-sdk/platform-tools/adb.exe

::start cmd mode with nodeJs setup

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k "C:\Progra~1\nodejs\nodevars.bat"

#### (Notes):

Enlever les paths qui existeraient déjà dans les "variables d'environnement". La variable système JAVA HOME peut aussi être créée avec le path du jdk (C:/progra~1/Java/jdk1.6.0 24 par ex.)

# Vérification basiques :

(sous windows) lancer "start bat" depuis le dossier racine de dév

Sous l'interpréteur de commande taper successivement :

cordova help

ant -help

java -help

android help

si autre chose que les aides respectives s'affiche, c'est... mauvais signe!

#### (sous windows)

## Installation du driver ADB sur le mobile :

Même si votre ordinateur accède déjà à la mémoire du mobile, vérifier que c'est bien le driver ADB (Android Debug Bridge) qui est installé. Sinon :

le télécharger et remplacer le pilote existant avec :

Acer : <a href="http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers">http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers</a>

Samsung: <a href="http://developer.samsung.com/technical-doc/view.do?v=T000000117">http://developer.samsung.com/technical-doc/view.do?v=T000000117</a>

HTC: http://www.mediafire.com/download/egrgb44r3ot18g1/HTCDriver 4.2.0.001.exe

autres:

http://techbeasts.com/2013/08/07/android-usb-drivers-for-windows-download-google-nexsus-samsung-htc-

hauwei-motorola-lq-usb-drivers-adb-fastboot/

ou

http://developer.android.com/tools/extras/oem-usb.html#Drivers

ou installer "à la main" le driver générique android dans .../android-sdk/extras/google/usb\_driver/android\_winusb.inf :

 Aller dans le gestionnaire de périphériques>détails>numéros identification du matériel, et noter les 2 nombres hexadécimaux après VID\_ et PID\_

ex pour une tab iconia a500 : VID\_0502&PID\_3325

2. Ouvrir android\_winusb.inf.

Si votre mobile n'est pas défini, c'est à dire s'il n'existe aucune ligne de commentaire commençant par ";" avec son nom, il faut ajouter après la ligne [Google.NTx86] ou [Google.NTamd64] si vous avez un système 64 bits, les 3 lignes suivantes :

; <Nom de votre mobile>

%SingleAdbInterface% = USB\_Install, USB\VID\_<num\_vid>&PID\_<num\_pid> %CompositeAdbInterface% = USB\_Install, USB\VID\_<num\_vid>&PID\_<num\_pid>&MI\_01 en remplaçant <num\_vid> et <num\_pid> par les nombres notés précédemment. Puis sauvegarder.

3. Sous Windows 7 ou inférieure passer au 4.

sous Windows 8, il faudra (temporairement) déactiver le contrôle de la signature des pilotes :

- a. Lancer "l'invite de commandes"
- b. taper:

shutdown -o -r -t 0

(le o pour accéder aux options de démarrage)

- c. Au re-démarrage cliquer sur Dépannage>Options avancées>Paramètres>Redémarrer
- d. Au re-re-démarage, quand une liste s'affiche avec entre autres :
  - "7) Disable driver signature enforcement"

taper "7" ou F7

- 4. Retourner dans le gestionnaire de périphériques et mettre à jour le pilote modifié.
- 5. Sous Windows 8, redémarrer normalement si vous le voulez.

Pour tester la bonne installation : connecter le mobile au pc et lancer "start.bat", puis taper : adb devices

il doit s'afficher:

"List of devices attached" avec en dessous une ligne d'ID pour chaque mobile connecté.