Para criar um botão fixo (estático na tela) que leva o usuário de volta ao topo da página usando apenas HTML e CSS, utilize um link âncora apontando para # (ou para o id do topo da página) combinado com a propriedade position: fixed.

1. Código HTML (index.html)

Coloque o link no final do seu <body>. Se preferir um alvo explícito, adicione id="topo" na tag <body> ou no cabeçalho e use href="#topo".

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Site Longo</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body id="topo">

  <div class="conteudo">
    <h1>Role a página para baixo</h1>
    <p>Conteúdo longo do site...</p>
  </div>

  <!-- Botão fixo para voltar ao topo -->
  <a href="#topo" class="btn-topo" title="Voltar ao topo">↑</a>

</body>
</html>
```

2. Código CSS (style.css)

A propriedade scroll-behavior: smooth na tag html garante que a subida seja suave em vez de um salto seco. O position: fixed mantém o botão parado no canto inferior direito mesmo durante a rolagem.

```
/* Ativa a rolagem suave ao clicar no botão */
html {
  scroll-behavior: smooth;
}

/* Apenas para simular uma página longa (opcional) */
.conteudo {
  height: 2500px;
  padding: 20px;
  font-family: sans-serif;
}

/* Estilo do botão fixo */
.btn-topo {
```

```
  position: fixed;
  bottom: 25px;          /* Distância da borda inferior */
  right: 25px;           /* Distância da borda direita */
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: #007bff;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  border-radius: 50%;    /* Deixa o botão redondo */
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;

  /* Centraliza a seta dentro do botão */
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  /* Sombra e transição suave */
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  transition: background-color 0.3s, transform 0.2s;
  z-index: 1000;         /* Garante que fique acima de outros
elementos */
}

/* Efeito ao passar o mouse */
.btn-topo:hover {
  background-color: #0056b3;
  transform: translateY(-3px);
}
```

Dica: Caso queira que o botão só apareça depois que o usuário rolar a página para baixo, é necessário adicionar uma pequena função em JavaScript para monitorar o window.scrollY. Se quiser incluir esse comportamento, me avise que adiciono o script separado.