Flaviano Williams Fernandes

Instituto Federal do Paraná Campus Irati

31 de Maio de 2021

Prof. Flaviano W. Fernandes

IFPR-Irati

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Hidrostática
- 3 Hidrodinâmica
- Equação de Bernoulli
- **5** Apêndice

Prof. Flaviano W. Fernandes

Fluido

Introdução

Líquido incompressível que assume a forma do recipiente que o contém.

- ✓ Os sólidos são objetos que possuem forma definida, portanto não são fluidos;
- ✓ O Volume de um fluido não se altera independente da temperatura que se encontra e do recipiente que o contém.
- ✓ Conceitos como densidade e pressão são usados ao invés de massa e forca.



Formato de um fluido em diversos recipientes.

Fluido versus corpo rígido

Corpo rígido

Introdução

- ✓ Formato rígido e imutável;
- ✓ Corpos homogêneos ou heterogêneos (a densidade pode variar ao longo da estrutura);
- ✓ Usamos conceitos de massa e força.



Exemplo de um corpo rígido.

Fluido

- ✓ Formato flexível e se adapta ao recipiente;
- ✓ Corpos homogêneos (Densidade é a mesma ao longo do fluido);
- ✓ Usamos conceitos de densidade (massa específica) e pressão.



Exemplo de um fluido.

Prof. Flaviano W. Fernandes IFPR-Irati


Densidade

Introdução

Definimos densidade ρ de um objeto como a taxa da quantidade infinitesimal de massa dm por elemento dV de seu volume,

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}.$$

Assim, a densidade fornece informações de como a massa está sendo distribuída ao longo do volume.




Corollary

Para objetos homogêneos ρ é chamada de massa específica, onde $\rho = \frac{m}{V}$.

Força atuando em cada elemento de um fluido

Considere uma força ΔF atuando em um pequena área ΔA no fundo de um recipiente. Chamaremos de ΔF a força resultante atuando nessa área, onde podemos decompô-la em suas componentes tangencial $\Delta \vec{F}_t$ e perpendicular $\Delta \vec{F}_p$. No entanto, em um fluido em equilíbrio a força resultante deve ser zero, portanto obrigatoriamente deveremos ter $\Delta F_t = 0$, restando apenas $\Delta \vec{F}_D$, que no caso deve ser equivalente ao peso da parte do fluido justamente acima, onde

$$\Delta F_p = \Delta F \cos \theta$$
.



Força por unidade de área.

Pressão


Introdução ○○○○

> Definimos pressão p como a força distribuída por unidade de área perpendicular a superfície, ou seja,

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F_p}{\Delta A} = \frac{dF_p}{dA}.$$

No caso de uma força atuando obliquamente a área A temos que a pressão é definida como o produto escalar da força \vec{F} pelo versor \hat{n} perpendicular a área A,

$$p = \frac{d}{dA}(F\cos\theta) = \left(\frac{dF}{dA}\right)\cos\theta = \frac{d\vec{F}}{dA}\cdot\hat{n}.$$




Força por unidade de área.

Cálculo da pressão no interior de um fluido

Supondo um cilindro totalmente imerso e imóvel no interior de um fluido como mostra a figura ao lado, verificamos que

- ✓ O peso do cilindro aplica uma força puxandoo para baixo;
- ✓ O fluido pressiona as paredes do cilindro no intuito de espremê-lo de fora para dentro;
- ✓ A somatória da pressão na base produz uma força que empurra o cilindro para cima;
- ✓ A somatória da pressão no topo produz uma força que empurra o cilindro para baixo;



Forças atuando acima e abaixo do objeto submerso num fluido em repouso.

Sabemos que a força atuando em cima e embaixo do cilindro é dado por F =pA, onde A é a área do cilindro, portanto a força em cima e embaixo são

$$F_1 = p_1 A,$$

 $F_2 = p_2 A.$

Se o cilindro está em repouso, pela segunda Lei de Newton a força resultante

deve ser zero, ou seia.

$$F_2 - F_1 = P = (\Delta m)g$$
.

Pela definição de densidade, $\Delta m =$ $\rho \Delta V$, e sabendo que o volume do cilindro é a base A vezes a altura h temos

$$p_2 \lambda = p_1 \lambda + \rho g h \lambda,$$

$$p_2 = p_1 + \rho g h.$$

Variação da pressão com a profundidade


Lei de Stevin

Se a superfície de um fluido, cuja densidade é ρ , está submetida a uma pressão p_{atm} , a pressão p, no interior desse líquido, a uma profundidade h, é dada por

$$p = p_{atm} + \rho gh$$

Corollary

A força da gravidade puxa o fluido para baixo causando uma pressão na base e nas paredes do recipiente.




Pressão em função da profundidade h.

Experiência de Torricelli

Coloca-se mercúrio cuja densidade é conhecida num tubo fino e vira-o de cabeça para baixo. O líquido irá descer e irá preencher o recipiente da parte de baixo. A parte de cima como estava fechada não entrou ar e com a descida do líquido criou-se um vácuo, portanto a pressão da parte de cima será zero. Pela Lei de Stevin temos que a pressão da parte de baixo é dado por

$$p_{atm} = \rho g h$$

onde h é a coluna de mercúrio (se for medido ao nível do mar h=760mm).



Representação da experiência de Torricelli.

Corollary


Pela Lei de Stevin a variação da pressão em um fluido homogêneo (ρ = constante) somente depende da profundidade do fluido e independe da posição do líquido ao longo da horizontal, portanto é esperado que a pressão seja a mesma para cada altura independente do recipiente que está contido o fluido.




Pressão do fluido em diferentes recipientes (O líquido atinge a mesma altura independente do recipiente).

Prof. Flaviano W. Fernandes IFPR-Irati

Variação da pressão na superfície do recipiente





Pela Lei de Stevin a pressão nos pontos 1 e 2 equivale a


$$p = p_0 + \rho gh$$
.

Pela Lei de Stevin a pressão nos pontos 1 e 2 equivale a

$$p'=p_0'+\rho gh.$$

Caculando o quanto a pressão na posição 1 aumenta temos

$$egin{align} \Delta p &= p' - p, \ \Delta p &= (p'_0 +
ho g h) - (p_0 +
ho g h), \ \Delta p &= p'_0 +
ho g h' - p_0 -
ho g h', \ \hline \Delta p &= \Delta p_0. \ \end{bmatrix}$$



Corollary

O acréscimo de pressão, em um ponto de um líquido em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido.

Pela definição de pressão podemos dizer que o aumento de pressão no pistão 1 é dado por

$$\Delta p_1 = \frac{F_1}{A_1}.$$


Pelo princípio de Pascal esse aumento será o mesmo no pistao 2, pois $\Delta p_1 = \Delta p_2$.

Princípio de Pascal

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Corollary

O volume deslocado em um pistão é o mesmo deslocado em outro pistão.




Prensa hidráulica

Corollary

A somatória de todas as forças que o fluido atua nas paredes de um objeto imerso em um fluido é igual a força resultante que atua para cima no intuito de subir o objeto;

Se a força resultante \vec{E} for de mesma intensidade da força peso \vec{P} do volume do fluido deslocado, essa força é chamada de empuxo;

Se o empuxo for maior que a força peso o objeto flutua, e se for menor o objeto afunda.



Representação de empuxo como o peso da água deslocada.

Relação entre a densidade do fluido, do objeto e o princípio de Arquimedes

Pela definição de empuxo E podemos dizer aue

$$E=m_{fluido}g,$$

mas pela definição de densidade $m_{fluido} = \rho_{fluido} V$, portanto

$$E = \rho_{fluido} Vg$$

O peso P do objeto mergulhado no fluido é dado por $P = m_{obi}g$, portanto se o empuxo for iqual ao peso do objeto temos

$$m_{obj}g = \rho_{fluido}Vg,$$

 $\rho_{obi}Vg = \rho_{fluido}Vg.$

Corollary

Se $\rho_{fluido} < \rho_{obi}$, o corpo afundará; Se $\rho_{fluido} = \rho_{obi}$, o corpo ficará em eauilíbrio:

Se $\rho_{fluido} > \rho_{obi}$, o corpo irá flutuar na superfície:

Fluidos ideias em movimento

Um fluido ideal em movimento satisfaz as seguintes condições:

- ✓ Escoamento laminar: a velocidade do fluido em ponto qualquer não varia com o tempo;
- ✓ Escoamento incompressível: a massa específica tem o mesmo valor em todos os pontos do fluido e em qualquer instante de tempo.
- ✓ Escoamento não viscoso: o fluido é não viscoso, ou seja, não apresenta resistência ao escoamento.
- ✓ Escoamento irrotacional: o movimento do fluido é apenas linear.

Prof. Flaviano W. Fernandes IFPR-Irati

IFPR-Irati

Definição de vazão ou fluxo

Fluxo

Volume de fluido que atravessa uma secão transversal do tubo de corrente por unidade de tempo.

$$Z = rac{Volume}{\Delta t}$$

Corollary

Pela definição de fluxo, percebe-se que a sua unidade no SI é metro cúbico por segundo (m³/s).



Vazão de um fluido que sai da abertura de um cano e enche uma piscina.

Prof. Flaviano W. Fernandes

Equação da continuidade baseada na Lei da conservação da matéria


Hidrodinâmica

Supondo uma quantidade de fluido que percorre uma distância S_1 de área A_1 no intervalo de tempo Δt , o volume ocupado por esse fluido é

$$V = \Delta S_1 A_1$$
.

Mas sabendo que $\Delta S_1 = v_1 \Delta t$, onde v_1 é a velocidade das moléculas do fluido que percorre esse espaço, temos

$$V = v_1 A_1 \Delta t$$
.



$$V = A_1 v_1 \Delta t = A_2 v_2 \Delta t$$

Fluxo que atravessa duas seções transversais.


O mesmo raciocínio vale se ele atravessar a área A₂ no mesmo intervalo de tempo Δt ,

$$V = v_2 A_2 \Delta t$$
.

Supondo um fluido incompressível a massa é conservada e o volume se mantém. Sabendo que $V = Z\Delta t$ temos

$$Z\Delta t = v_1 A_1 \Delta t = v_2 A_2 \Delta t,$$

 $Z = v_1 A_1 = v_2 A_2.$



$$V = A_1 v_1 \Delta t = A_2 v_2 \Delta t$$


Fluido que atravessa um volume V no tempo Δt .

Supondo um fluido de volume V e massa m que atravessa a região 1 no intervalo de tempo Δt . O trabalho necessário para deslocá-lo a uma distância s_1 é dado por

$$W_1 = F_1 \underbrace{v_1 \Delta t}_{V_1 \Delta t},$$

$$W_1 = p_1 \underbrace{A_1 s_1}_{V}.$$


$$W_1 = p_1 V.$$



Fluxo que atravessa a região 1.

O fluido a direita empurra o restante no sentido contrário impedindo o seu deslocamento, isso produz um trabalho negativo, ou seja,

$$W_2 = -\frac{p_2A_2}{F_2}\frac{s_2}{v_2\Delta t}$$
 $W_2 = -p_2A_2s_2$.
 $W_2 = -p_2V$.



Fluxo que atravessa as regiões 1 e 2.

Corollary

A mesma quantidade de fluido irá atravessar as regiões 1 e 2 nos intervalos Δt .

A força da gravidade é conservativa, de modo que as energias potenciais do fluido nas regiões 1 e 2,


$$U_1 = mgh_1$$

 $U_2 = mgh_2$.

As energias cinéticas que estão associadas ao movimento nas regiões 1 e 2 são

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2,$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2.$$



0000000

Fluxo que atravessa as regiões 1 e 2.

Se não houver perdas de energia, a energia mecânica do fluido permanece inalterada, de modo que o trabalho total realizado deve ser igual a variação das energias cinéticas e potenciais,

$$W_1 + W_2 = \Delta E_m = \Delta K + \Delta U$$

mas

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2,$$

$$\Delta U = mgh_2 - mgh_1,$$

portanto

$$W_{1} + W_{2} = \left(\frac{1}{2}mv_{2}^{2} - \frac{1}{2}mv_{1}^{2}\right) + \frac{\Delta E_{p}}{+(mgh_{2} - mgh_{1})},$$

$$W_{1} + W_{2} = \frac{1}{2}mv_{2}^{2} + mgh_{2} - \frac{1}{2}mv_{1}^{2} - mgh_{1},$$

$$W_{1} + W_{2} = \frac{1}{2}mv_{2}^{2} + mgh_{2} - \left(\frac{1}{2}mv_{1}^{2} + mgh_{1}\right).$$

Separando os termos da região 1 da região 2 temos a equação

$$W_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = -W_2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \\ + mgh_2.$$

Mas mostramos que

$$W_1 = p_1 V,$$

 $W_2 = -p_2 V.$

Substituindo na equação acima temos

$$otag egin{aligned}
otag _1 V + rac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 &= - \left(- rac{p_2 V}{2} V
ight) + \\
otag + rac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2,
otag \end{aligned}$$

mas sabemos que $V = \frac{m}{\rho}$,

$$ho_1 rac{m}{
ho} + rac{1}{2} m v_1^2 + m g h_1 = p_2 rac{m}{
ho} + rac{1}{2} m v_2^2 + m g h_2, \ rac{p_1}{
ho} + rac{v_1^2}{2} + g h_1 = rac{p_2}{
ho} + rac{v_2^2}{2} + g h_2.$$

Equação de Bernoulli

Para um fluido não viscoso com escoamento laminar a soma das parcelas hidrostáticas e hidrodinâmicas é a mesma em cada ponto do fluido, no qual vale a equação

$$\frac{p_1}{\rho} + gh_1 + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + gh_2 + \frac{v_2^2}{2} = \cdots,$$
 $\frac{p}{\rho} + gh + \frac{v^2}{2} = \text{constante}.$

Corollary

A equação de Bernoulli se baseia na lei de conservação da energia na mecânica.

Analisando os termos da equação de Bernoulli

Supondo a densidade constante ao longo de todo o fluido, podemos multiplicar todos os termos da equação por ρ e obter a relação

$$\frac{p}{p} + \rho g h + \rho \frac{v^2}{2} = \text{constante}.$$
 Lei de Stevin

Corollary

Parcela hidrostática ($p + \rho gh$): Corresponde a pressão hidrostática no fluido; Parcela fluidodinâmica ($\rho \frac{v^2}{2}$): Corresponde a pressão hidrodinâmica;

Se o fluido está em repouso $\frac{\rho v^2}{2} = 0$ temos a Lei de Stevin.

Sabemos que a diferenca das forcas atuando em cima e embaixo do cilindro é dado por F = pA, onde A é a área do cilindro, portanto a força resultante será

$$\Delta F = F_2 - F_1,$$

 $\Delta F = \rho g \Delta V = \rho \Delta A,$

onde para o cilindro de altura dz teremos $\Delta V = A\Delta z$. Substituindo

$$pA = -\rho gAdz$$

ou seia.

$$\frac{dp}{dz} = -
ho(z)g$$

Integrando teremos

$$\Delta p = -\int\limits_{z_0}^h g
ho(z) dz.$$

Variação da pressão com a altitude

No caso anterior, se $\rho=cte$ chegamos na Lei de Stevin como caso especial. Entretanto, se tivermos $\rho(z)=\frac{\rho_{atm}}{\rho_{atm}}p(z)$, teremos

$$egin{aligned} rac{dp}{dz} &= -g \left[rac{
ho_{atm}}{p_{atm}} p(z)
ight], \ dp &= -\left[g rac{
ho_{atm}}{p_{atm}} p(z)
ight] dz, \ rac{dp}{p} &= -\left(g rac{
ho_{atm}}{p_{atm}}
ight) dz. \end{aligned}$$

Consideran g = cte, integrando teremos

$$\int\limits_{
ho_{atm}}^{
ho} rac{d
ho}{
ho} = -\int\limits_{0}^{z} g rac{
ho_{atm}}{
ho_{atm}} dz,$$
 $\ln
ho(z) - \ln
ho_{atm} = -g rac{
ho_{atm}}{
ho_{atm}} z,$
 $\ln \left[rac{
ho(z)}{
ho_{atm}}
ight] = -g rac{
ho_{atm}}{
ho_{atm}} z,$
 $ho(z) =
ho_{atm} e^{-\left(grac{
ho_{atm}}{
ho_{atm}}
ight)z}.$

IFPR-Irati

Observações¹

Esta apresentação está disponível para download no endereço https://flavianowilliams.github.io/education

Mecânica dos fluidos-FLD

¹Este material está sujeito a modificações. Recomenda-se acompanhamento permanente.

Referências e observações²



A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física. Contexto e aplicações, v.1, 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)

Prof. Flaviano W. Fernandes

²Este material está sujeito a modificações. Recomenda-se acompanhamento permanente.