Potencial elétrico

Flaviano Williams Fernandes

Instituto Federal do Paran Campus Irati

15 de Agosto de 2022

- 1 Trabalho, energia e potencial elétrico
- 2 Potencial e campo elétrico
- 3 Potencial de uma distribuição de cargas
- 4 Apêndice

Energia potencial elétrica


Trabalho, energia e potencial elétrico

•000000

Considere uma partícula carregada eletricamente no espaco que sofre a ação de uma força coulombiana devido a outro objeto carregado. Sabendo que a forca é conservativa, temos que o trabalho W realizado por essa força para deslocar a partícula de um ponto i a outro ponto f é dado por

$$W = -\Delta U,$$

$$W = U_i - U_f.$$



Posições inicial (i) e final (f) de uma carga no plano xy.

Relação entre potencial elétrico e trabalho

Definimos potencial elétrico V como o trabalho necessário para deslocar cada unidade de carga do infinito até o ponto P qualquer.

$$V=rac{W_{\infty}}{q}=rac{U_P-U_{\infty}}{q}, \ V=rac{U_P}{q},$$


onde consideramos que $U_{\infty}=0$.

Potencial elétrico

Trabalho, energia e potencial elétrico

0000000

Energia potencial por unidade de carga.



Trajetória de q do ponto i ao f.

Relação entre energia potencial e potencial elétrico

Quando colocamos uma partícula de carga q em um ponto onde já existe um potencial elétrico V, a energia potencial da configuração é dada pela seguinte equação:

$$U = qV$$
,

(Energia potencial elétrica) = (carga elétrica) \times (potencial elétrico).

Considerações importantes

Trabalho, energia e potencial elétrico

0000000

- ✓ A energia potencial elétrica e potencial elétrico estão diretamente relacionados, mas são muito diferentes, e uma não pode ser usada no lugar da outra:
- ✓ O potencial elétrico não é um vetor, como o campo elétrico, e sim um escalar.

Sabemos que U = qV e $W = U_i - U_f$, podemos dizer que

$$U_i - U_f = qV_i - qV_f,$$

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = \frac{-W}{q}.$$

Corollary

- ✓ A diferença de potencial (ddp) entre dois pontos no espaco é igual à diferença entre os potenciais elétricos dos dois pontos;
- ✓ A unidade de medida do potencial e da ddp no SI é o Volt (V), ou $N \cdot m/C$.

Elétron-volt

Trabalho, energia e potencial elétrico

0000000

Muito utilizado em sistemas subatômicos, é a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma carga elementar e, através de uma ddp de um volt.


Superfície equipotencial

Trabalho, energia e potencial elétrico

0000000

Pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico formam o que chamamos de superfície equipotencial.

- ✓ O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial é nulo (1);
- ✓ O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que começa e termina na mesma superfície equipotencial é nulo (II);
- ✓ Os trabalhos realizados ao longo de trajetórias que comecam e terminam nas mesmas superfícies equipotenciais são iguais (III e IV).




Família de superfícies equipotenciais


Trabalho, energia e potencial elétrico

0000000


Família de superfícies equipotenciais de partículas puntiformes



Prof. Flaviano W. Fernandes IFPR-Irati
Eletricidade-PEL



Dipolo elétrico.



Cargas de sinais iguais.

Prof. Flaviano W. Fernandes IFPR-Irati

Trabalho, energia e potencial elétrico

000000

Potencial a partir do campo elétrico

O trabalho dW realizado por uma força \vec{F} temos o trabalho total realizado pela força afim de efetuar um deslocamento \vec{ds} em \vec{F} , uma partícula é dado por

$$dW = \vec{F} \cdot \vec{ds}$$
.

Pela Lei de Coulomb temos $\vec{F} = q\vec{E}$. Substituindo temos

$$dW = q\vec{E} \cdot \vec{ds}$$
.

Integrando ao longo de toda a trajetória

$$W=q\int_{i}^{f}ec{E}\cdotec{ds}.$$

Foi mostrado anteriormente que ${\it W}$ $-q\Delta V$, substituindo temos

$$oxed{V_f - V_i = -\int_i^f ec{E} \cdot ec{ds}}.$$

Potencial Produzido por uma Partícula Carregada

Sabemos que uma carga puntiforme Q produz linhas de campo elétrico radiais, ou seja, $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \hat{r}$. Substituindo na expressão de ΔV obtida anteriormente encontramos

$$\Delta V = -\int_{i}^{f} K \frac{Q}{r^{2}} \hat{r} \cdot d\vec{r} = -\int_{i}^{f} K \frac{Q}{r^{2}} dr,$$

$$V_f - V_i = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{r}\right]_{R_i}^{R_f}.$$

Supondo que a partícula partiu do infinito podemos considerar $R_i = \infty$ e $V_i = 0$.


$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}.$$

Corollary

Trabalho, energia e potencial elétrico

O valor relativo do potencial elétrico depende do sinal da carga elétrica.

Potencial de uma distribuição discreta de cargas



Distância relativa entre cargas q e o ponto P.

Podemos calcular o potencial no ponto P produzido por uma distribuição de cargas usando o princípio da superposição,

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_N$$


Potencial elétrico de uma distribuição puntiforme de cargas elétricas

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i}$$

Potencial produzido por um dipolo elétrico

Na figura ao lado, o potencial elétrico em um ponto P é dado pela soma dos potenciais produzidos pelas duas cargas,

$$\begin{split} V &= V_+ + V_-, \\ V &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{+q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right), \\ V &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- r_+}. \end{split}$$



Potencial no ponto O devido a um dipolo elétrico. [1]

Potencial Produzido por um dipolo elétrico (continuação)


Se considerarmos pontos relativamente distantes do dipolo, onde r >> d, podemos dizer que $r_- \approx r_+ \approx$ r e

$$r_- - r_+ \approx d\cos\theta$$
, $r_- r_+ \approx r^2$.

Substituindo na expressão do potencial e definindo o momento de dipolo p = ad, temos

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{d\cos\theta}{r^2},$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2}.$$



 r_{+} e r_{-} são praticamente paralelos se r >> d [1].

Potencial de uma distribuição contínua de cargas

guinte expressão para expressar o potencial dV no ponto P produzido por dq,

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r},$$

Tratando o elemento de carga do como onde r é a distância entre P e a carga do. uma carga pontual, podemos usar a se- | Para calcular o potencial total V no ponto P. integramos cada contribuição de dq.

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

Corollary

Trabalho, energia e potencial elétrico

- ✓ A integral deve ser calculada para toda a distribuição de carga.
- ✓ O potencial é um escalar, portanto não existem componentes vetoriais a serem considerados.


Potencial elétrico de um fio retilíneo finito

Considere um fio retilíneo contendo uma distribuição uniforme de carga λ . Cada pedaco infinitesimal dz do fio terá uma quantidade de carga dq, onde o potencial no ponto P é dado por

$$dq = \lambda dz$$
.

Cada elemento de carga da irá produzir um potencial dV idêntico a de uma partícula puntiforme

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r}.$$



Fio retilineo com distribuição uniforme de carga λ .

Potencial elétrico de um fio retilíneo finito (continuação)

Substituindo r na equação temos

$$dV = rac{1}{4\piarepsilon_0} rac{\lambda dz}{(z^2 + d^2)^{1/2}}.$$

Para obter o potencial no ponto P integramos a contribuição de cada pedaço dz do fio,

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^L \frac{\lambda dz}{(z^2 + d^2)^{1/2}}.$$

Para resolver a integral usamos a técnica do teorema de Cauchy, o que resulta em

$$V = rac{\lambda}{4\piarepsilon_0} \ln\left[z + (z^2 + d^2)^{1/2}
ight]\Big|_0^L.$$

Usando a identidade $\ln A - \ln B = \ln (A/B)$ chegamos ao resultado final,

$$V = rac{\lambda}{4\piarepsilon_0} \ln\left[rac{L + (L^2 + d^2)^{1/2}}{d}
ight].$$

Trabalho, energia e potencial elétrico

000000000

Potencial elétrico de um disco carregado


Considere um disco carregado eletricamente com uma densidade superficial de carga σ . Podemos considerar que o disco é formado por vários anéis de espessura dR1e raio R contendo cargas da, onde

$$dq = \sigma dA,$$

$$dq = \sigma 2\pi R' dR'.$$

sendo dA a área do anel. A carga total do disco é obtida integrando da de cada anel, ou seia.

$$q = \int dq = \int_0^R \sigma dA = \sigma \pi R^2.$$



Disco circular com distribuição uniforme de carga.

Potencial elétrico de um disco circular (continuação)

Cada anel de largura dR' irá produzir um potencial dV no ponto P, onde

$$dV = rac{1}{4\pi\varepsilon_0} rac{dq}{r},$$
 $dV = rac{1}{4\pi\varepsilon_0} rac{\sigma 2\pi R'}{\left(z^2 + R'^2\right)^{1/2}} dR'.$

Integrando temos

$$V=rac{1}{4\piarepsilon_0}\intrac{\sigma 2\pi R'}{\left(\mathbf{z}^2+R'^2
ight)^{1/2}}\mathsf{d}R'$$

Para resolver a integral fazemos a substituicão $X = z^2 + R'^2$ e dX = 2R'dR'.

Potencial de uma distribuição de cargas

0000000000

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\pi\sigma \int X^{-1/2}dX,$$


$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\pi\sigma \left[\frac{\left(z^2 + R'^2\right)^{1/2}}{1/2}\right]_0^R.$$

Chegamos assim na solução final.

$$V(z) = rac{q}{2\piarepsilon_0 R^2} \left(\sqrt{z^2 + R^2} - z
ight).$$

Potencial elétrico de um condutor carregado

- ✓ Uma carga em excesso colocada em um condutor se distribui na superfície do condutor de tal forma que o potencial é o mesmo em todos os pontos (tanto na superfície quanto no interior), mesmo que o condutor tenha uma cavidade interna:
- ✓ As linhas de campo elétrico cruzam perpendicularmente as superfícies equipotenciais.



Condutor descarregado inserido em um campo elétrico externo [1].


Potencial elétrico em uma esfera condutora

Como foi visto anteriormente, o campo elétrico de uma esfera condutora é dado por

$$E(r) = \begin{cases} 0, & (r < R), \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}, & (r \ge R). \end{cases}$$

No caso da esfera condutora temos que o potencial é o mesmo no interior e na superfície.

$$V(r) = egin{cases} rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{q}{R}, & (r \leq R), \ rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{q}{r}, & (r > R). \end{cases}$$



Campo elétrico (a) e potencial (b) de uma esfera condutora eletricamente carregada [1].

Trabalho, energia e potencial elétrico

O trabalho necessário para mover uma carga q em um deslocamento $d\vec{s}$ de uma superfície equipotencial a outra é dado por -adV, ou na forma $a\vec{E} \cdot d\vec{s}$, portanto

$$-qdV=q\vec{E}\cdot d\vec{s}.$$

Usando a regra diferencial temos

$$Ecos\theta = -\frac{dV}{ds}.$$

Se considerarmos o vetor posição como $\vec{s} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ e $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

podemos determinar as componentes de \vec{E} na direção x usando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{dV}{ds} \frac{\partial s}{\partial x} = (-E\cos\theta) \left(\frac{x}{s}\right),$$
$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\vec{E} \cdot \hat{i} = -E_x.$$

Usando o mesmo raciocínio nas direções y e z temos

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Transformar um número em notação científica

Corollary


Trabalho, energia e potencial elétrico

- Passo 1: Escrever o número incluindo a vírgula.
- Passo 2: Andar com a vírgula até que reste somente um número diferente de zero no lado esquerdo.
- Passo 3: Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que "andar" com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo, se aumentou o expoente ficará negativo.

Exemplo

 $6\,590\,000\,000\,000\,000, 0 = 6.59 \times 10^{15}$

Conversão de unidades em uma dimensão




$$1~\mathrm{mm} = 1 \times 10^{(-1) \times \textcolor{red}{2}}~\mathrm{dm} \rightarrow 1 \times 10^{-2}~\mathrm{dm}$$

$$2.5 \text{ g} = 2.5 \times 10^{(1) \times 3} \text{ mg} \rightarrow 2.5 \times 10^3 \text{ mg}$$

$$10~\mu\text{C} = 10 \times 10^{[(-3) \times 1 + (-1) \times 3]}~\text{C} \rightarrow 10 \times 10^{-6}~\text{C}$$

Conversão de unidades em duas dimensões




$$1~\mathrm{mm}^2 = 1\times 10^{(-2)\times 2}~\mathrm{dm}^2 \rightarrow 1\times 10^{-4}~\mathrm{dm}^2$$

$$2.5~{\rm m}^2=2.5\times 10^{(2) imes 3}~{\rm mm}^2
ightarrow 2.5\times 10^6~{\rm mm}^2$$

$$10~\mu\mathrm{m}^2 = 10 \times 10^{[(-6) \times 1 + (-2) \times 3]}~\mathrm{m}^2 \to 10 \times 10^{-12}~\mathrm{m}^2$$

Conversão de unidades em três dimensões



$$1 \text{ mm}^3 = 1 \times 10^{(-3) \times 2} \text{ dm}^3 \rightarrow 1 \times 10^{-6} \text{ dm}^3$$

$$2.5~{\rm m}^3=2.5\times 10^{(3)\times 3}~{\rm mm}^3 \rightarrow 2.5\times 10^9~{\rm mm}^3$$

$$10~\mu\mathrm{m}^3 = 10 \times 10^{[(-9) \times 1 + (-3) \times 3]}~\mathrm{m}^3 \to 10 \times 10^{-18}~\mathrm{m}^3$$

Alfabeto grego

$$\begin{array}{ccccc} \text{Ni} & N & \nu \\ \text{Csi} & \Xi & \xi \\ \text{micron} & O & o \\ \text{Pi} & \Pi & \pi \\ \text{R} & P & \rho \\ \text{Sigma} & \Sigma & \sigma \\ \text{Tau} & T & \tau \\ \text{ípsilon} & \Upsilon & v \\ \text{Fi} & \Phi & \phi, \varphi \\ \text{Qui} & X & \chi \\ \text{Psi} & \Psi & \psi \\ \text{mega} & \Omega & \omega \\ \end{array}$$



- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentos de física. Eletromagnetismo, v.3, 10. ed., Rio de Janeiro, LTC (2016)
- R. D. Knight, Física: Uma abordagem estratégica, v.3, 2nd ed., Porto Alegre, Bookman (2009)
- H. M. Nussenzveig, Curso de física básica. Eletromagnetismo, v.1, 5. ed., São Paulo, Blucher (2014)

Esta apresentação está disponível para download no endereo https://flavianowilliams.github.io/education

¹Este material está sujeito a modificações. Recomenda-se acompanhamento permanente.