

# Cream Ale 10L ESTILO BJCP: Cream Ale

Cream Ale é um estilo americano de cerveja que surgiu no final do século 19, como uma variação das populares Pilsners. São cervejas claras, de boa carbonatação e seu amargor é sutil, mas bastante equilibrada com o sabor maltado. Uma ótima opção para um dia de calor.

Densidade Original (OG): 1.043 SG

**Apronte** 10.00 L

Abv **Estimado** 4.5 %



Densidade final (FG): 1.009 SG Relação BU/SG: 0.362 Indice de **Amargor** 15.4 IBUs



Classificação De cor 4.1 SRM

# #1 - ETAPA DE MOSTURA

|         |                          | Ingredientes da Mostura |      |   |        |        |
|---------|--------------------------|-------------------------|------|---|--------|--------|
| Qtd     | Nome                     |                         | Tipo | # | %/IBU  | Volume |
| 2.00 kg | Agrária Pilsen (1.8 SRM) |                         | Grão | 1 | 96.8 % | 1.30 L |
| 0.07 kg | Blumenauer I (30.0 SRM)  |                         | Grão | 2 | 3.2 %  | 0.04 L |

Peso total dos grãos: 2.07 kg

Etapas da Mostura

Descrição Temperatura Duração Nome Saccharification Adicionar 8.23 L de água a 68.5 C 64.4 C 60 min Mash Out Aquecer até 75.6 C no decurso de 10 min 75.6 C 10 min

OBS: Na primeira rampa, aquecer o volume de água até a temperatura da descrição. Ao colocar os grãos na água a temperatura chegará a temperatura alvo da rampa.

#### Lavagem dos grãos

# Densidade pré-fervura estimada: 1.035 SG

# #2 - ETAPA DE FERVURA - TEMPO: 60 minutos

|         | Ingredientes da Fervura             |        |   |          |        |
|---------|-------------------------------------|--------|---|----------|--------|
| Qtd     | Nome                                | Tipo   | # | %/IBU    | Volume |
| 5.00 g  | Cascade [5.50 %] - Fervura 60.0 min | Lúpulo | 3 | 7.7 IBUs | -      |
| 25.00 g | Cascade [5.50 %] - Fervura 0.0 min  | Lúpulo | 4 | 7.7 IBUs | -      |

<sup>\*</sup>Obs: a contagem deve ser feita regressivamente.

# AO FINAL DOS 60 MINUTOS DE FERVURA, RESFRIAR O MOSTO ATÉ 20° C.

# #3 - FTAPA DE FERMENTAÇÃO

| ,                   | ·   | Ingredientes da Ferment                        | ação                | • | •          |        |
|---------------------|---|--|---------------------|---|------------|--------|
| Qtd                 | Nome  | •  | Tipo                | # | %/IBU      | Volume |
| 1.0 pl              | kg S-04 English Ale (                                 | Levedura                                       | 5                   |   |            |        |
|                     |   | ETAPAS DA FERMENTA                             | .CÃO                |   |            |        |
| DENS                | SIDADAE INICIAL ESTIMADA: 1                           | .043 SG DENSIDA                                | ADE INICIAL MEDIDA: |   | SG         |        |
| DENS                | SIDADAE FINAL ESTIMADA: 1.0                           | 009 SG DENSIDA                                 | ADE FINAL MEDIDA:   |   | SG         |        |
|                     |   |  |                     |   |            |        |
|                     |   |  |                     |   |            |        |
| Nº                  | Descrição   | TEMPERATURA                                    |                     |   | TEM        | IPO    |
| <b>N°</b> 1         | •   | TEMPERATURA  20.0 C – DEVER SER COM TEMPERATUR | A CONTROLADA        |   | <b>TEM</b> |        |
| N° 1 2              | <b>Descrição</b><br>FERMENTAÇÃO PRIMÁRIA<br>MATURAÇÃO |  |                     |   |            | AS     |
| <b>N°</b><br>1<br>2 | FERMENTAÇÃO PRIMÁRIA                                  | 20.0 C – DEVER SER COM TEMPERATUR              |                     |   | 7 DI       | AS     |
| <b>N°</b><br>1<br>2 | FERMENTAÇÃO PRIMÁRIA                                  | 20.0 C – DEVER SER COM TEMPERATUR              | CONTROLADA          |   | 7 DI       | AS     |

Lúpulo

0.0 IBUs

OBS: AO ENCERRAR A FERMENTAÇÃO PRIMÁRIA, MEDIR A FG PARA VERIFICAR SE ELA CHEGOU AO ESPERADO. OBS 2: SE NÃO CONSEGUIR FAZER A MATURAÇÃO A 0°, FAZER ABAIXO DE 5° C.

CÁLCUDO DO ABV ATINGIDO (GRADUAÇÃO ÁLCOOLICA REAL DA CERVEJA) ABV = (OG - FG) \* 0,134 - EXEMPLO: (1049-1011)\*0,134 = 5,092% DE ÁLCOOL ABV RÈAL:\_ \_% ABV ESPERADO: 4.5 %

Cascade (opicional) [5.50 %] - Dry Hop 5.0 Dias

## #4 - ETAPA DE ENVASE

- LAVAR COM DETERGENTE NEUTRO E SANITIZAR AS GARRAFAS COM ÁLCOOL 70 OU ÁCIDO PERACÉTICO.
- 2 ENVASAR A CERVEJA EM GARRAFAS ÂMBAR FAZENDO O PRIMMING EM CADA GARRAFA INDIVIDUALMENTE COM O AUXILIO DE UMA SERINGA DE 10ml

<sup>1</sup>º Após o Mash Out, esgotar todo a mistura e reservar o líquido, que será nosso 1º mosto.

<sup>2</sup>º Para a lavagem dos grãos, adicionar 7.68 L de água e aquecer a mistura até 75,6º C. Deixar descansando por mais 30 minutos e fazer a 2º recirculação. Ao finalizar, teremos nosso 2º mosto.

<sup>3</sup>º Após encerrar a etapa de lavagem dos grõas, juntar o 1º mosto com o 2º na panela de fervura.

Obs: esse procedimento de lavagem ajuda no aumento de eficiência da receita.

<sup>\*\*</sup>Obs2: se tiver adição de mel, açucar ou rapadura, o mesmo deve ser adicionar quando faltar 15 minutos para encerrar a fervura.

# Receita de primming

- PESAR 200G DE ACÚCAR CRISTAL.
- PESAR 200G DE ÁGUA 2
- 3 MISTURAR A ÁGUA E O ACÚCAR EM UMA PANELA, LEVAR AO FOGO E MISTURAR ATÉ FERVER, FERVER POR 1 MINUTO.
- 4 RESFRIAR A CALDA ATÉ 20° C
- 5 ADICIONAR 1 ML DESTA CALDA A CADA 100ML DE CERVEJA, COM UM AUXILIO DE 1 SERINGA DE 10ML

# #5 - DICAS

#### ANTES DE COMECAR

- · Faça uma verificação de inventário pessoal de todos os seus equipamentos e
- ingredientes e que grãos são moídos antes de fazer cerveja!

   Certifique-se de que seu equipamento de preparação esteja limpo e pronto para fabricação de cerveja

#### MOSTURA - SACARIFICAÇÃO

- · Adicione o volume de água especificado na receita em sua panela e comece a aquecer acima da sua temperatura da rampa. Isso fará com que tu ganhes tempo e é conhecido como temperatura de ataque.
- Uma vez atingida a temperatura de ataque, comece a misturar os grãos moído. Este processo transforma os amidos dos grãos em açúcares fermentáveis e não fermentáveis e agora é chamado de mosto
- Se estiver usando o método Brew-in-a-Bag (BIAB), basta colocar seus grãos no saco e adicione sua água, mexendo o mosto para quebrar as bolas de massa. Igual fazer
- polenta.

   Uma vez que o processo de sacarificação é finalizado, o líquido é agora chamado de uma vez que o processo de sacarificação é finalizado, o líquido é agora chamado de será equa acucarada não fermentada que será mosto, que é o termo cervejeiro para água açucarada não fermentada que será transformada em cerveja. (Pensar chá doce).

#### MOSTURA - MASH OUT

- Com a finalização da sacarificação, , é recomendável que se faça a inativação das enzimas por meio de um processo chamado mash out, que consiste em subir a temperatura do "mash ou mosto" para 75° C, e mantê-la por um período de 10 minutos. Esse processo também ajudará a facilitar a lavagem dos grãos.

  • Atenção, nunca passar de 77° C a fim de evitar a liberação de taninos.

#### LAVAGEM DOS GRÃOS

- Na recirculação uma boa dica é sempre abrir apenas metade do registro, isso ajuda a não compactar os grãos. Faça isso quantas vezes for necessário para alcançar clareza desejada. Existe 3 tipos de lavagem
- · BATCH SPARGING Mais eficiente

Escorra o 1º mosto atualmente no seu purê em sua fervura. Adicionar a quantidade de água solicitado na receita. Depois de adicionar, aquecer água até 75° C, misture bem e deixe descansar por 10-20 minutos, em seguida, faça uma nova recirculação e drene a panela de mostura

· FLY SPARGING - Tem quem prefira.

Com o auxilio de uma terceira panela aqueça água de lavagem. Abra sua válvula para deixar um pequeno fluxo de água passar pelo seu mosto. Usando um bocal de pulverização ou outro coletor de dispersão, despeje sua água quente sobre os grãos. Mantenha a taxa de fluxo lenta e encontre um bom equilíbrio para que você tenha 5 cm ou mais de água acima do leito de grãos

• BIAB (SEM ASPERSÃO) - Mais prática

Levante o saco de grãos para fora da panela e mantenha acima da panela (não aperte o saco). Aguarde até o saco pare de pingar, já falei para não apertar o saco?

## **EBULICÃO**

- Ligue o seu fogareiro e comece a aquecer o mosto para ferver. Uma vez atingida a fervura, defina um temporizador por 60 minutos (a menos que especificado de outra forma). A contagem é feita sempre de forma regressiva.

  • Adicione o primeiro lúpulo de acordo com o cronograma acima. Tenha cuidado
- durante esta etapa, pois o transbordamento é extremamente comum! Usando o temporizador, complete o restante da programação de lúpulo aditivos.

  • Se você estiver usando um chiller de imersão para o resfriamento, esterilize-o
- colocando-o no mosto fervente quando cerca de 10-15 minutos permanecem no temporizador.
- Quando o timer desligar, desligue o fogo e inicia o resfriamento imediatamente.
- Agite de forma circular por alguns minutos e deixe descansar por cerca de 15 a 20 minutos para fazer o whirpool (Opcional)

#### RESFRIAMENTO E TRASFEGA

ATENÇÃO: TUDO QUE TOCAR O MOSTO AGORA PRECISA SER LIMPO E SANITIZADO III

Você vai querer esfriar seu mosto o mais rápido possível para evitar a infecção de levedura selvagens e/ou bactérias. A melhor maneira de fazer isso é com um chiller ou trocador de placas.

Certifique-se de que seu termômetro esteja higienizado a cada uso!

Depois de ter esfriado seu mosto até pelo menos 26°C, transfira-o para o set ermentador primário.

Balance vigorosamente o recipiente para frente e para trás por vários minutos para criar bolhas e introduzir oxigênio. Isso adiciona oxigênio para promover a saúde do fermento.

Usando o refratômetro ou o densímetro faca a afericão da densidade do seu mosto será importante para calcular o ABV (graduação alcoólica). Essa medição deve sei feita próximo a 20° C.

## ERMENTAÇÃO

- Fermento seco Embora esteja pronto para lançar diretamente da embalagem, alguns cerveieiros artesanais preferem reidratar o fermento antes de adicioná-lo
- Para reidratar: basta adicionar o fermento seco a um pequeno jarro de água fervida e higienizado que foi resfriado a pelo menos a 32°C. Permita que o fermento se reidrate e escanse por menos 5 minutos antes de misturar ao mosto.

 Levedura líquida - Agite bem o frasco ou pacote para que o fermento líquido se misture completamente. Após é só adicionar diretamente no mosto resfriado. Fermento líquido é preferido por muitos fabricantes de cerveja para estilos de cerveja que não são possíveis usando uma levedura seca.

Dar ao airlock um banho de desinfetante rápido e retornar a bombona ou balde de ermentação para selar completamente o fermentador.

### DICAS DE FERMENTAÇÃO

Mantenha sua cerveja em fermentação em um ambiente escuro e fresco entre 18 e 21º C, sempre com a ajuda de um controlador de temperatura. Luz solar pode causar sabores indesejáveis em sua cerveja.

Mantenha sempre alguns pacotes de fermento seco à mão para o caso de ficar preso fermentação ou levedura que não funciona. Recomendamos Safale US-05 para American Estilo Ales e S-04 para English Style Ales. Também substituímos quaisquer pacotes de fermento inviáveis como parte de nossa dedicação ao atendimento ao

## COLD CRASHING - OPTIONAL

 Se você quiser limpar a sua cerveja para fins estéticos ou de estilo, um ótimo maneira de fazer isso é o COLD CRASHING em sua cerveja. 7 dias antes do engarrafamento, simplesmente coloque o fermentador em uma geladeira, freezer com emperatura controlada em torno de 1º C para esfriar rapidamente. Esta diminuição súbita de temperatura provoca a decantação de leveduras, proteínas, ou material de lúpulo, deixando uma cerveja final mais clara.

## FNGARRAFAMENTO

· Antes de engarrafar, certifique-se de que todo o equipamento (sifão, tubos, garrafas, tampas, etc.) esteja higienizado e sanitizado. Certifique-se também que tenha tampinhas suficientes.

• Siga a receita de primming descrita acima.

Armazene suas garrafas de cerveja em um ambiente escuro em torno da temperatura ambiente por 1 semana (Verão) ou 2 (Inverno). Leve à geladeira e sirva, ou envelheça as garrafas por mais tempo, dependendo do estilo da cerveja.

## INDA TEM DÚVIDAS?

Contato@piquiribrewhsop.com.br Whats: (45) 9 9155-0650

tendemos em horário comercial