飞浪脚本零起点入门系列(四)

MAXScript 对物体的初步控制

作者:飞浪

声明:本教程为 CG++原创,转载请注明出处,谢谢合作:)

本节关键词:


Macro Recorder show(showproperties) move rotate scale point3 angleaxis eulerangles . \$

上面几节我们学习了一些程序方面的基础知识,这节开始我们学习 MAXScript 的实际操作, MAXScript 并没有大家想像的那么神秘 ,如果你不打算深入学习,

那么掌握一些基本的 MAXScript 操作,对你的工作和学习肯定很有帮助,而 MAXScript 有时候就像说话一样简单,而且 MAX 还告诉 了你该怎样通过脚本控制一些节点,这就是下面要讲的 Macro Recorder。

Macro Recorder 宏记录器

现在打开 MAX,找到 MAXScript--Macro Recorder 勾上,这样就打开了宏记录器。现在用鼠标拉一个 BOX,打开 MAXScript Listener 看到有什么变化没?上面紫色区域出再了一行代码:



Box lengthsegs:1 widthsegs:1 heightsegs:1 length:45.7164 width:51.0396 height:28.8314 mapcoords:on pos:[-2.12866,-1.29646,0] isSelected:on 这个代码就是创建一个 BOX 的代码,在 MAXScript Listener 工具栏上也有个 Macro Recorder,勾选里面的 Enabled 就打开 Macro Recorder,不勾选就关掉 Macro Recorder。

这个代码很长很长,是不是看的头晕呢? Macro Recorder 的功能是把我们的鼠标和键盘操作转化为脚本形式记录下来,但是有些操作是 Macro Recorder 无法


记录的,还有的时候它会给你一些错误的信息,并且像上面的例子一样,它生成的代码总是包含大量不必要的默认参数。因此就不要依赖它。所以我们要学会合理的利用这个工具。

那么简单的创建一个 BOX 该怎么写呢?下面删除刚才那个 BOX 我们来执行这个代码:box()

这样,在世界坐标正中心就创建了一个 BOX,段数都为 1,长宽高都相同。那么,我要想控制它的参数怎么办呢?下面 就要讲到点语法"."。

. 点语法 我们都知道小数里面要用到".",而 MAXScript 里面它还有个作用就是属性控制。 点右边的参数是 点左边的一个属性,这样可以很方便的调用一

个节点的属性,可以多次使用"."调用里层的属性。现在,确保你的 Macro Recorder 已打开,鼠标调一下刚才那个 BOX 属性看看 ,Macro Recorder 有如下记录:



Box02.length = 31.05

\$.height = 21.25

s.widthsegs = 2

.lengthsegs = 2

这就是对应的属性用脚本控制的参数。上面的代码里面,都出现了一个符号**美元符号"\$",**这是 MAXScript 里面的明星符 号,单独出现就表示当前选择的物

体,这句\$.height 就表示当前选择的物体 BOX 的 height 值,\$.height 也是一个数值,你可以调用它,也可以给它赋值,比如如果 执行:

.width = .height

就是把选择物体的高 height 赋给宽 width,就使得 BOX 的高和宽一致了,如果执行

.width = .height = .length = 100

那么这个 BOX 就成正方体了,长宽高都是 100。

这样,可以通过鼠标调节BOX的参数,然后在Macro Recorder看到相应的属性,这样就可以用脚本控制物体参数了。那么有没有办法查看BOX在MAXScript的所有属性呢?


show (showproperties)

在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/classand object inspector functions.htm

MAXScript 给我们提供了 查看节点属性的方法,语法:showproperties <maxwrapper_object>,show 是 showproperties 的缩写,一样用。下面我们执行代码: b = box() --box()只是个函数没有属性,赋值之后就产生了一个 Node (节点) show b

得 到的结果如下:



刚才 b = box()语句产生了一个 BOX,并且把这个 BOX 赋给了 b,所以可以用 b 来控制这个 BOX 的所有属性。如:

b.width = 120

b.mapcoords = on

b.name = "mybox"

上面最后一句是将物体 b 的名称改为"mybox", b.name 可以获取 b 的名称, 也可以设置 b 的名称。关于节点更多控制暂时不讲太多。

下面再回来看看"\$"符号。在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/pat hname literals.htm

当"\$"单独出现的时候,它只表示当前选择的物体,在我们只选择一个物体的时候,这个非常好用,你可以用"\$.属性"来控制选择的物体,例如现在创

建一个 sphere 并单独选中,用 show \$命令就是显示这个 sphere 的控制参数,马上可以通过\$.radius 控制它的半径。如果没选中物体能不能控制物体呢? 能。

用"\$+物体名称"即是对此名称物体的调用,如我刚才创建一个 sphere,名字叫 Sphere01,那么\$Sphere01 就是指的这个物体,不管你有没有选中。


\$Sphere01.radius = 20 就是将此物体半径调为 20。

move rotate scale...

在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/nodecommon properties operators and methods.htm

对物体的移动,旋转,缩放操作,宏记录如下:



移动和缩放都用到了一个数值类型 point3,

在线手册:


http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/point3 values.htm

point3 3 维向量,它定义了 3D 空间中的一个点。表示形式是[数值,数值,数值],如 [0,0,0] 就表示坐标中心,[0,10,10]就表示 x 轴为 0,y 轴为 10,z 轴为 10 的一个点,这跟以前学过的几何是一样的。

move 上面的移动和缩放都是相对操作,移动是相对以前坐标移动多少,后面的三维数 值就是说在 x,y,z 轴上各移动多少。相当于按下 MAX 底下那栏坐标框旁边那个按钮

--Absolute Mode Transform Type-In。如果想调绝对坐标值怎么办呢?找到 MAXScript

Listener 以下选项然后勾上。



再记录操作看看。现在变成了\$.pos = [-361.233,11.6649,0],如果你选择很多物体,然后执行\$.pos = [0,0,0]那么所有选择的物体都回到坐标中心了。

那么单独控制 x,y,z 轴怎么办呢? 也很简单,\$.pos.x = 100 就是把选择物体 X 轴移到 100,同理\$.pos.y,\$.pos.z 分别控制选择物体的 y 和 z 轴位置。

scale 试下执行这一句: \$.scale = [0.5,0.5,0.5], scale 后面的数值意思是分别在 x,y,z 缩放多少倍,上面就是在各轴向缩放 0.5 倍,如果\$.scale =

[1,1,1]则缩放 1 倍,也就是不缩放了。同时你也可以用 scale \$ [1.5,1.5,1]就是把选择物体 x,y 轴放大到 1.5 倍,z 轴不变。

rotate 旋转语法 1: rotate <node> <angle> <axis_point3> 具体实例: rotate \$ (angleaxis 30 [0,0,1]) --将选择物体在 z 轴旋转 30 度

旋转语法 2: rotate <node> <eulerangles> 实例:rotate \$ (eulerangles 0 0 30)也是将选择物体在 Z 轴转 30 度,这两个有什么不同呢?主要是两个数值类型的不同,我大概讲一下,能懂就懂,暂时不需要深入。

MAXScript 提供 3 种旋转算法,上面讲了两种,还有一种是 rotate <node> <quat>,这里的不同之处就是旋转的角度表示方法不同,这 3 个表示方法分别是:

angleaxis

在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/angleaxis values 1.htm

语法: angleaxis <degrees_float> <axis_point3>

<degrees_float>是角 度, <axis_point3>是方向向量。

例如: angleaxis 30 [0,0,1]就表示 z 轴相对 30 度,用到旋转上就是 z 轴正向转 30 度,

同理, rotate \$ (angleaxis 30 [0,0,-1])就是 z 轴负向转 30 度。

eulerangles

在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/eule rangles values.htm

语法: eulerAngles <x_degrees> <y_degrees> <z_degrees> 这个好理解,分别定义 x,y,z 的角度。

例如: eulerAngles 30 30 0 就表示 x 轴 30 度, y 轴 30 度, z 轴 0 度

quat 比较复杂,简单的 MAXScript 操作用上面两个够了,如果大家有兴趣可看看手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/quativalues.htm

讲了这么多,其实都只是在说原理,真正操作起来可以更简单,例如:

\$.rotation.z_rotation = -30 就是把选择物体 z 轴转到 30 度,注意这是绝对值。手册里有很多参考例子,也把变形操作都列出来 了,查阅很方便,节点变形属性在线手册:

http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/Node_Transform_Properties.htm

大家也许看到了,今天本人引用了很多手册,实际上我讲的东西在手册里都能找到,

MAXScript Reference 更像是一本字典,当你需要什么语句的时候,去查一下,总会有收获。另外大家如果利用 Macro Recorder 也可以学到很多,包括修改器的操作它也会记录,但是有些操作是不记录的,不能过分依赖于它。

好了,到这里吧,就到这里!

下节讲 for, while...do 循环语句, 请继续关注!

本节原帖地址: http://www.cgplusplus.com/bbs/viewthread.php?tid=67

本节结束。