РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная 34 с., 15 рис., 4 ист.

Ключевые слова: драйвер, USB-мышь, яркость, цветовая температура.

В рамках данной курсовой работы был разработан драйвер для изменения яркости и цветовой температуры дисплея с использованием USB-мыши.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитический раздел	6
1.1 Постановка задачи	6
1.2 Особенности шины USB	6
1.3 USB драйвер	11
1.4 Особенности USB-мыши и разрабатываемого ПО	13
2 Конструкторский раздел	15
3 Технологический раздел	20
3.1 Выбор языка и среды программирования	20
3.2 Реализация драйвера	20
3.3 Реализация демона	25
4 Исследовательский раздел	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач операционной системы является организация работы с устройствами ввода-вывода. Наиболее распространенными представителями таких устройств являются стандартные компьютерные мыши, клавиатуры, джойстики, мониторы; они позволяют пользователю интерактивно взаимодействовать с компьютерной системой.

Управление внешними устройствами драйверами, изменение их поведения осуществляется написанием драйверов. Ключевыми характеристиками дисплея компьютера являются яркость и цветовая температура (теплота). Чтобы задать необходимые пользователю (в частности, безопасные для его зрения) значения яркости и теплоты, целесообразно использовать устройство, позволяющее одновременно нажимать на клавиши и осуществлять скроллинг. Одним из таких устройств является USB-мышь.

1 Аналитический раздел

1.1 Постановка задачи

В соответствии с заданием на курсовую работу необходимо разработать драйвер для изменения яркости и цветовой температуры дисплея с использованием USB-мыши.

Для достижения поставленной задачи необходимо:

- 1) провести анализ USB-подсистемы Linux;
- 2) провести анализ особенностей USB-устройства и формата передаваемых данных;
- 3) разработать алгоритм работы драйвера;
- 4) реализовать программный код драйвера;
- 5) провести исследование результатов работы реализованного драйвера.

1.2 Особенности шины USB

Устройства USB могут являться хабами, функциями или их комбинацией.

Хаб (hub) — сетевой концентратор; обеспечивает дополнительные точки подключения устройств к шине.

Функции — устройства, способные передавать или принимать данные или управляющую информацию по шине. Функции USB предоставляют системе дополнительные возможности, например подключение акустической системы, мыши и т. п.

С точки зрения топологии, USB подсистема является не шиной, а деревом с одним корнем — хостом (компьютером) с хост-контроллером, в который встроен корневой хаб (root hub) [1]. Хост-контроллер формирует запросы, а устройства посылают ответы. Устройства никогда не отправляют информацию самостоятельно. Запросы хост-контроллера имеют направление: IN — хост отправляет запрос на прием данных, OUT — хост отсылает данные устройству. Схема USB топологии представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 — USB топология

Конечные точки (endpoints) — базовые объекты связи интерфейсов USB. Устройство может иметь до 16 конечных точек, нумерация начинается с 0 и заканчивается 15. Каждая конечная точка может включать в себя два буфера (адреса): входной и выходной, то есть устройство может обладать 32 адресами конечных точек. Каждая USB-функция должна содержать как минимум одну (нулевую) конечную точку с входным и выходным буфером.

Каналы (pipes) определяются хостом, они связаны с конечными точками функции. В отличие от конечной точки, которая имеет физическую сущность, канал является всего лишь логической концепцией, правилом. После установки канала, становится определенным и тип передачи данных, который он поддерживает.

Схема связи хоста и USB-интерфейсов представлена на рисунке 2. Архитектура (структура) USB-драйвера хоста представлена на рисунке 3.




Рисунок 2 — Связь хоста и USB-интерфейсов (конечные точки, каналы)




Рисунок 3 — Архитектура (структура) USB-драйвера хоста

Задачей хоста является контроль данных, передающихся от устройства или на него.

Физическая шина — «USB кабель», который соединяет контроллер и периферию; состоит из четырех медных проводников (два отвечают за питание, другие два — витая пара), то есть передача данных выполняется последовательно, а не параллельно.

В процессе передачи данных выполняются следующие действия:

- 1) USB-устройство инициализирует передачу, используя функции интерфейса USB-драйвера, выдавая запросы драйверу;
- 2) USB-драйвер отсылает запросы к модулю драйвера контроллера хоста (HCDM);
- 3) НСDM делит запросы на отдельные транзакции, учитывая особенности шины и USB-устройства, и планирует транзакции по шине;
- 4) хост-контроллер выполняет или завершает транзакцию (транзакция определяется шиной, устройство полностью зависимо).

Передача осуществляется между буфером хоста и конечной точкой на USBустройстве. Шина является хост-ориентированной. Хост-контроллер — активная сторона шины.

Существует 4 типа передач:

- 1) control передача является двунаправленной, предназначена для обмена с устройством короткими пакетами типа «вопрос-ответ», используется для отправки определенных общих команд на USB-устройство и позволяет программному обеспечению операционной системы прочитать информацию об устройстве (например, коды производителя и модели) (обычно осуществляется конечной точкой 0);
- 2) isochronous изохронный канал имеет гарантированную пропускную способность (N пакетов за один период шины) и обеспечивает непрерывную передачу данных, подтверждение приема не требуется, для приложений реального времени;
- 3) interrupt канал прерывания позволяет доставлять короткие пакеты без гарантии доставки и без подтверждений приема, но с гарантией времени доставки пакет будет доставлен не позже, чем через N миллисекунд (до 64 байт на полной скорости, до 8 байт на низкой скорости);

4) bulk — поточная или сплошная передача, используется устройствами, отправляющими и принимающими большое количество данных, но не имеющих определенную пропускную способность, имеется гарантия доставки каждого пакета; bulk пакеты имеют самый низкий приоритет, заполняют всю полосу пропускания шины.

Для взаимодействия с USB-устройствами в ОС Linux предусмотрена структура URB. Эта структура содержит необходимые для описания USB-запроса параметры, включая тип передачи данных, адрес назначения, буфер для данных, размер передачи и обратный вызов для обработки завершения запроса. URB используется для всех типов USB-передач: control, bulk, interrupt и isochronous, что делает URB универсальным инструментом для взаимодействия с различными USB-устройствами. Эта структура представлена на листинге 1.

Листинг 1 — Структура urb

```
struct urb {
     /* private: usb core and host controller only fields in the urb */
2
     struct kref kref; /* reference count of the URB */
3
     int unlinked;  /* unlink error code */
void *hcpriv;  /* private data for host controller */
4
5
     atomic_t use_count;
                            /* concurrent submissions counter */
6
     atomic_t reject; /* submissions will fail */
7
8
     /* public: documented fields in the urb that can be used by drivers */
9
     struct list_head urb_list; /* list head for use by the urb's
10
      * current owner */
11
     struct list_head anchor_list; /* the URB may be anchored */
12
     struct usb_anchor *anchor;
13
     struct usb_device *dev;
                                 /* (in) pointer to associated device */
14
     struct usb_host_endpoint *ep; /* (internal) pointer to endpoint */
15
     unsigned int pipe; /* (in) pipe information */
16
     unsigned int stream_id;
                                 /* (in) stream ID */
17
                      /* (return) non-ISO status */
18
     unsigned int transfer_flags; /* (in) URB_SHORT_NOT_OK / ...*/
19
     void *transfer_buffer; /* (in) associated data buffer */
20
     dma_addr_t transfer_dma; /* (in) dma addr for transfer_buffer */
21
     struct scatterlist *sg;
                                /* (in) scatter gather buffer list */
22
     int num_mapped_sgs; /* (internal) mapped sq entries */
23
     int num_sgs; /* (in) number of entries in the sq list */
24
     u32 transfer_buffer_length; /* (in) data buffer length */
25
     u32 actual_length;
                           /* (return) actual transfer length */
26
     unsigned char *setup_packet; /* (in) setup packet (control only) */
     dma_addr_t setup_dma;
                              /* (in) dma addr for setup_packet */
28
     int start_frame; /* (modify) start frame (ISO) */
29
     int number_of_packets; /* (in) number of ISO packets */
30
```

```
int interval;
                         /* (modify) transfer interval
31
      * (INT/ISO) */
32
     int error_count;
                         /* (return) number of ISO errors */
33
     void *context;
                         /* (in) context for completion */
34
     usb_complete_t complete; /* (in) completion routine */
35
     struct usb_iso_packet_descriptor iso_frame_desc[];
36
      /* (in) ISO ONLY */
37
   };
38
```

1.3 USB драйвер

В Linux имеются драйверы трех типов:

- 1) низкого уровня пишутся разработчиками устройств;
- 2) верхнего уровня реализованы как загружаемые модули ядра;
- 3) смешанного уровня код поделен между ядром и специальной утилитой, управляющей устройством.

Схема взаимодействия прикладных программ с аппаратной частью компьютера: устройство \Leftrightarrow ядро \Leftrightarrow специальный файл устройства \Leftrightarrow программа пользователя.

Драйвер ОС Linux представляет собой загружаемый модуль ядра, который определяет точки входа для работы с устройством. Инициализируются и заполняются следующие структуры:

- структура usb_driver, представленная на листинге 2 и описывающая тип устройства, имя, точки входа, коды производителя и модели;
- структура usb_class_driver, представленная на листинге 3 и описывающая создаваемый специальный файл (блочный) в директории /dev/;
- структура, содержащая данные для работы драйвера с конкретным USBустройством.

Листинг 2 — Структура usb_driver

```
int (*reset_resume)(struct usb_interface *intf);
10
     int (*pre_reset)(struct usb_interface *intf);
11
     int (*post_reset)(struct usb_interface *intf);
12
     void (*shutdown)(struct usb_interface *intf);
13
     const struct usb_device_id *id_table;
14
     const struct attribute_group **dev_groups;
15
     struct usb_dynids dynids;
16
     struct device_driver driver;
17
     unsigned int no_dynamic_id:1;
18
     unsigned int supports_autosuspend:1;
19
     unsigned int disable_hub_initiated_lpm:1;
20
     unsigned int soft_unbind:1;
21
22
```

Функции, являющиеся основными точками входа драйвера, описаны далее.

- probe() функция, вызываемая при подключении устройства; заполняет те поля структуры, описывающей конкретное USB-устройство, которые можно получить непосредственно при его подключении (USB-интерфейс устройства, адрес его конечной точки, размер буфера для передачи данных); далее создается URB с соответствующими параметрами и файл в директории /dev/; URB подтверждается, после чего хост начинает отправлять периодические запросы на получение данных с устройства (тип передачи interrupt transfer).
- disconnect() функция, вызываемая при отключении устройства; удаляет соответствующий файл из директории /dev/.
- read() переопределенная функция чтения из файла устройства; упаковывает данные ввода из 64-байтового пакета данных в 4-байтовый массив и копирует его в пространство пользователя.
- init() функция инициализации модуля; регистрирует данный тип устройства в системе.
- exit() функция выгрузки модуля; выгружает данный тип устройства из системы.

Листинг 3 — Структура usb_class_driver

```
struct usb_class_driver {
   char *name;
   char *(*devnode)(const struct device *dev, umode_t *mode);
   const struct file_operations *fops;
   int minor_base;
};
```

1.4 Особенности USB-мыши и разрабатываемого ПО

Для определения формата передаваемых устройством данных, а также некоторых его параметров была использована программа Wireshark. Данное ПО позволяет перехватить трафик между уже существующим HID-драйвером и устройством.

В результате анализа результатов работы программы Wireshark выяснено, что

- необработанные данные устройства представляют из себя пакет размером 64 байта, из них 4 байта используются для передачи пользовательского ввода;
- 0-й байт направление движения колесика (0 не двигается, 1 вниз,
 255 вверх);
- 1-й байт смещение мыши по координатам оси X;
- 2-й байт смещение мыши по координатам оси Y;
- 3-й байт состояние клавиш мыши (левой нулевой бит, правой первый бит, средней второй бит);
- USB-мышь имеет одну конечную точку с номером 0 по адресу 80h.

Схема поля data пакета, передаваемого с устройства, представлена на рисунке 4.

	3							2	1	0
0	0	0	0	0	М	R	L	Смещение по Ү	Смещение по X	Скроллинг

Рисунок 4 — Схема поля data пакета, передаваемого с устройства

Изменение яркости дисплея осуществляется двумя способами:

- 1) с использованием функции ядра intel_backlight_set_acpi;
- 2) с использованием файловой системы sysfs, осуществляя чтение из и запись в файл /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness.

Изменение цветовой температуры дисплея осуществляется в пространстве пользователя посредством изменения значения переменной в файле, содержащем настройки GNOME. Это выполняется при помощи утилиты gsettings, пример использования представлен на листинге 4.

Листинг 4 — Использование утилиты gsettings

gsettings get org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-temperature

Поскольку был найден только такой способ изменения цветовой температуры дисплея, было принято решение изменять яркость дисплея с использованием файловой системы sysfs.

Таким образом, в качестве типа разрабатываемого программного обеспечения выбраны драйвер, реализованный в виде загружаемого модуля ядра, и демон, который осуществляет чтение данных из специального файла устройства и изменение яркости, теплоты дисплея.

Выводы

В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы:

- для изменения поведения USB-мыши необходимо разработать USBдрайвер, осуществляющий запись данных устройства в специальный файл устройства, и демон, который считывает эти данные и выполняет дальнейшие изменения в системе;
- для изменения яркости необходимо взаимодействовать с файловой системой sysfs;
- для изменения цветовой температуры необходимо использовать утилиту gsettings;
- для определения вида взаимодействия устройства и системы будет использована структура URB.

2 Конструкторский раздел

На рисунках 5, 6 представлены диаграммы IDEF0 нулевого и первого уровней соответственно.




Рисунок 5 — Диаграмма IDEF0 нулевого уровня




Рисунок 6 — Диаграмма IDEF0 первого уровня

Структура, содержащая данные для работы драйвера с конкретным USBустройством, представлена на листинге 5.

Листинг 5 — Структура usb_aceline

```
struct usb_aceline {
     struct usb_device *udev;
2
     struct usb_interface *interface;
3
     struct urb *intf_in_urb;
4
     unsigned char *intf_in_buffer;
     unsigned char *file_buffer;
6
     size_t intf_in_size;
     size_t time;
8
     __u8 intf_in_endpoint_addr;
9
     short connected;
10
   };
11
```

На рисунке 7 представлена диаграмма компонентов.




Рисунок 7 — Диаграмма компонентов

На рисунке 8 представлена схема алгоритма изменения яркости дисплея.

На рисунке 9 представлена схема алгоритма изменения цветовой температуры дисплея.

На рисунке 10 представлена схема алгоритма работы демона.




Рисунок 8 — Алгоритм изменения яркости дисплея




Рисунок 9 — Алгоритм изменения цветовой температуры дисплея




Рисунок 10 — Диаграмма IDEF0 нулевого уровня

3 Технологический раздел

3.1 Выбор языка и среды программирования

В качестве языка программирования выбран язык С [2] стандарта С99, так как на этом языке написан код ядра операционной системы Linux.

Для компиляции модуля был использован GNU Compiler Collection (GCC) [3] — стандартный компилятор UNIX-подобных операционных систем.

Сборка модуля драйвера производится автоматически с помощью утилиты make [4].

3.2 Реализация драйвера

На листинге 6 представлен файл сборки модуля драйвера Makefile, используемый утилитой make.

Листинг 6 — Файл сборки модуля драйвера Makefile

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
      obj-m := aceline.o
2
   else
3
      CURRENT = \$(shell uname -r)
4
      KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
5
     PWD = $(shell pwd)
6
   default:
      echo $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
9
      $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
10
      make clean
11
12
   clean:
13
      0rm -f *.o .*.cmd .*.flags *.mod.c *.order
14
      @rm -f .*.*.cmd *~ *.*~ TODO.*
15
      @rm -fR .tmp*
16
      @rm -rf .tmp_versions
17
18
19
   disclean: clean
      @rm *.ko *.symvers
20
21
   endif
```

Реализация драйвера представлена на листинге 7.

Листинг 7 — Реализация драйвера

```
#include linux/kernel.h>
    #include linux/module.h>
    #include linux/input.h>
3
    #include linux/usb.h>
    #include linux/slab.h>
    #include linux/fs.h>
    #include linux/buffer_head.h>
    #include <asm/segment.h>
    #include <asm/uaccess.h>
    #include linux/hid.h>
10
11
    #define MIN(a,b) (((a) <= (b)) ? (a) : (b))
12
13
    #define DRIVER_NAME "aceline_mouse"
14
    #define MINOR_BASE 111
15
    #define VENDOR_ID
                         0x1a2c
16
    #define PRODUCT_ID 0x0044
17
    #define INT_MS
                         10
18
    #define DATA_SIZE_BYTES 4
19
20
    struct usb_aceline {
21
        struct usb_device *udev;
22
        struct usb_interface *interface;
23
        struct urb *intf_in_urb;
24
        unsigned char *intf_in_buffer;
25
        unsigned char *file_buffer;
26
        size_t intf_in_size;
27
        size_t time;
28
        __u8 intf_in_endpoint_addr;
29
        short connected;
30
    };
31
32
    static struct usb_aceline device;
33
34
    static void save_data(unsigned char *buffer)
35
36
        device.file_buffer[0] = buffer[0];
37
        device.file_buffer[1] = buffer[1];
38
        device.file_buffer[2] = buffer[2];
39
        device.file_buffer[3] = buffer[3];
40
    }
41
42
    static void aread_intf_callback(struct urb *urb)
43
44
        int res;
45
46
        if (!device.connected)
47
            return;
48
49
```

```
res = usb_submit_urb(device.intf_in_urb, GFP_KERNEL);
50
51
        if (res < 0) {
52
            printk(KERN_INFO "@ ERROR: usb_submit_urb error\n");
53
            return;
54
        }
55
56
        save_data(device.intf_in_buffer);
57
   }
58
59
   static ssize_t aread(struct file *file, char *buffer, size_t count,
60
        loff_t *ppos)
   {
61
        printk(KERN_INFO "@ INFO : device call aread\n");
62
        int ret;
63
        unsigned char *devbuf;
        devbuf = device.file_buffer;
65
        ret = copy_to_user(buffer, devbuf, DATA_SIZE_BYTES);
66
        printk(KERN_INFO "@ INFO : device aread success\n");
67
        return DATA_SIZE_BYTES;
68
   }
69
70
   static int aopen(struct inode *inode, struct file *file)
71
72
        printk(KERN_INFO "@ INFO : device open\n");
73
        return 0;
74
   }
75
76
   static struct file_operations afops = {
77
        .read = aread,
78
        .open = aopen,
79
   };
80
81
   static struct usb_class_driver adriver_class = {
82
        .name = DRIVER_NAME,
83
        .fops = \&afops,
84
        .minor_base = MINOR_BASE,
85
   };
86
87
   static int mouse_probe(struct usb_interface *interface, const struct
88
        usb_device_id *id)
    {
89
        printk(KERN_INFO "@ INFO : mouse_probe\n");
90
        int res, ret;
91
92
        if (!device.connected) {
93
            struct usb_endpoint_descriptor *intf_in;
94
            device.udev = usb_get_dev(interface_to_usbdev(interface));
95
            device.interface = usb_get_intf(interface);
96
97
            res = usb_find_common_endpoints(interface->cur_altsetting, NULL,
98
                 NULL, &intf_in, NULL);
```

```
if (res < 0) {
99
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: no endpoints\n");
100
                 return -1;
101
102
             device.intf_in_size = usb_endpoint_maxp(intf_in);
103
             device.intf_in_endpoint_addr = intf_in->bEndpointAddress;
104
105
             device.intf_in_buffer = kmalloc(device.intf_in_size, GFP_KERNEL);
106
107
             if (device.intf_in_buffer == NULL) {
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: kmalloc intf_in_buffer\n");
108
                 return -1;
109
             }
110
             device.file_buffer = kmalloc(DATA_SIZE_BYTES, GFP_KERNEL);
112
             if (device.file_buffer == NULL) {
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: kmalloc file_buffer\n");
                 return -1;
115
116
             }
117
118
             device.intf_in_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
119
             if (device.intf_in_urb == NULL) {
120
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: usb_alloc_urb\n");
121
                 return -1;
122
             }
123
124
             device.time = INT_MS;
125
126
             ret = 0;
127
             printk(KERN_INFO "@ INFO : device connect success\n");
128
             printk(KERN_INFO "@ INFO : intf_in_endpoint_addr = %d\n",
129
                 device.intf_in_endpoint_addr);
130
             ret = usb_register_dev(interface, &adriver_class);
131
             if (ret != 0) {
132
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: usb_register_dev error\n");
133
                 return -1;
134
             }
135
136
             printk(KERN_INFO "@ INFO : device driver register success\n");
137
138
             usb_fill_int_urb(
139
                 device.intf_in_urb,
140
                 device.udev,
                 usb_rcvintpipe(device.udev, device.intf_in_endpoint_addr),
142
                 device.intf_in_buffer,
143
                 device.intf_in_size,
144
                 aread_intf_callback,
145
                 NULL,
146
                 device.time
147
             );
148
149
```

```
printk(KERN_INFO "@ INFO : usb_fill_int_urb success\n");
150
151
             res = usb_submit_urb(device.intf_in_urb, GFP_KERNEL);
152
             if (res < 0) {
153
                 printk(KERN_INFO "@ ERROR: usb_submit_urb error\n");
154
                 return -1;
155
             }
156
157
158
             device.connected = 1;
             printk(KERN_INFO "@ INFO : device connection success\n");
159
160
             return 0;
161
        }
162
163
        printk(KERN_INFO "@ ERROR: device in use\n");
164
        return -1;
165
    }
166
167
    static void mouse_disconnect(struct usb_interface *interface)
168
169
        printk(KERN_INFO "@ INFO : call mouse_disconnect\n");
170
        usb_set_intfdata(device.interface, NULL);
171
        device.connected = 0;
172
        usb_deregister_dev(interface, &adriver_class);
173
        usb_kill_urb(device.intf_in_urb);
174
        printk(KERN_INFO "@ INFO : mouse disconnect\n");
175
    }
176
177
    static struct usb_device_id mouse_usb_id_table[] = {
178
         {USB_DEVICE(VENDOR_ID, PRODUCT_ID)},
179
         {}
180
    };
181
    MODULE_DEVICE_TABLE(usb, mouse_usb_id_table);
182
183
    static struct usb_driver adriver = {
184
                      = DRIVER_NAME,
         .name
185
         .probe
                      = mouse_probe,
186
         .disconnect = mouse_disconnect,
187
         .id_table
                     = mouse_usb_id_table,
188
    };
189
190
    static int __init my_driver_init(void)
191
    {
192
        printk(KERN_INFO "@ INFO : call my_driver_init\n");
194
        int r;
        device.connected = 0;
195
        r = usb_register(&adriver);
196
        if (r < 0) {
198
             printk(KERN_ERR "@ ERROR: usb_register error, return code %d\n",
199
                 r);
             return -1;
200
```

```
}
201
202
         printk(KERN_INFO "@ INFO : driver load\n");
203
         return 0;
204
    }
205
206
    static void __exit my_driver_exit(void)
207
208
         printk(KERN_INFO "@ INFO : call my_driver_exit\n");
209
         usb_deregister(&adriver);
210
    }
212
    module_init(my_driver_init);
213
    module_exit(my_driver_exit);
214
215
    MODULE_LICENSE("GPL");
216
    MODULE_AUTHOR("Valeria Avdeykina");
217
```

3.3 Реализация демона

Реализация демона представлена на листинге 8.

Листинг 8 — Реализация демона

```
#include <syslog.h>
1
   #include <fcntl.h>
2
   #include <sys/resource.h>
3
   #include <sys/stat.h>
   #include <sys/time.h>
5
   #include <unistd.h>
6
   #include <stdio.h>
   #include <stdint.h>
   #include <signal.h>
   #include <string.h>
10
   #include linux/input.h>
11
   #include <errno.h>
12
   #include <stdlib.h>
13
   #include <math.h>
14
15
   #include <gio/gio.h>
16
   #define LOCKFILE "/var/run/daemon.pid"
17
   #define LOCKMODE (S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH)
18
19
   #define DATA_SIZE_BYTES 4
20
21
   #define MIN_BRIGHTNESS
22
                             193
   #define MAX_BRIGHTNESS
                            19393
```

```
#define STP_BRIGHTNESS
24
25
    #define MIN_TEMPERATURE 1700
26
    #define MAX_TEMPERATURE 4700
27
    #define STP_TEMPERATURE 20
28
29
    #define ACELINE_BUTTON_LEFT 0b00000001
30
    #define ACELINE_BUTTON_RGHT 0b00000010
31
32
    #define ACELINE_BUTTON_MDDL 0b00000100
    #define ACELINE_SCROLL_UP
                                  0b00000001
33
    #define ACELINE_SCROLL_DOWN '\xff'
34
35
    #define GET_NLTEMP_COMMAND
                                  "sudo -H -u sheglar DISPLAY=:0
36
        DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus qsettings get
        org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-temperature >
        /home/sheglar/.aceline.tmp"
    #define GET_NLTEMP_VALUE
                                  "sudo tail -c 5 /home/sheqlar/.aceline.tmp >
37
        /home/sheqlar/.aceline.tmp1"
    #define SET_NLTEMP_COMMAND
                                 "sudo -H -u sheglar DISPLAY=:0
38
        DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus gsettings set
        org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-temperature %d"
    #define ACELINE_FILENAME
                                  "/dev/aceline_mouse"
39
    #define NLTEMP_FILENAME
                                  "/home/sheglar/.aceline.tmp1"
40
    #define BRIGHTNESS_FILENAME
41
        "/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness"
42
    int lockfile(int fd)
43
    {
44
        struct flock fl;
45
        fl.l_type = F_WRLCK;
46
        fl.l_start = 0;
47
        fl.l_whence = SEEK_SET;
48
        fl.l_len = 0;
49
        return(fcntl(fd, F_SETLK, &fl));
50
    }
51
52
    int already_running(void)
53
    {
54
        int fd;
55
        char buf[16];
56
57
        fd = open(LOCKFILE, O_RDWR|O_CREAT, LOCKMODE);
58
        if (fd < 0)
59
60
61
            syslog(LOG_ERR, "невозможно открыть %s: %s", LOCKFILE,
                strerror(errno));
            exit(1);
62
        }
63
        if (lockfile(fd) < 0)</pre>
65
            if (errno == EACCES || errno == EAGAIN)
66
            {
67
```

```
close(fd);
68
                  return(1);
69
70
              syslog(LOG_ERR, "невозможно установить блокировку на %s: %s",
71
                  LOCKFILE, strerror(errno));
              exit(1);
72
73
         ftruncate(fd, 0);
74
75
         return 0;
76
    }
77
78
    void daemonize(const char *cmd)
79
    {
80
         int i, fd0, fd1, fd2;
81
82
         pid_t pid;
         struct rlimit r1;
83
         struct sigaction sa;
84
85
         umask(0);
86
87
         if (getrlimit(RLIMIT_NOFILE, &r1) < 0)</pre>
88
89
              perror("Невозможно получить макс номер дескриптора");
90
              exit(1);
91
         }
92
93
         if ((pid = fork()) < 0)
94
         {
95
              perror("Fork error");
96
              exit(1);
97
98
         else if (pid != 0)
99
              exit(0);
100
         setsid();
101
102
         sa.sa_handler = SIG_IGN;
103
         sigemptyset(&sa.sa_mask);
104
         sa.sa_flags = 0;
105
         if (sigaction(SIGHUP, &sa, NULL) < 0)
106
         {
107
              perror("Cant ignore sighup");
108
              exit(1);
109
         }
110
111
         if ((pid = fork()) < 0)
113
              perror("Fork error");
              exit(1);
115
         }
116
         else if (pid != 0)
117
              exit(0);
118
```

```
119
         if (chdir("/") < 0)
120
         {
121
             perror("Error");
122
             exit(1);
123
         }
124
125
         if (r1.rlim_max == RLIM_INFINITY)
126
127
             r1.rlim_max = 1024;
         for (i=0; i<r1.rlim_max; i++)
128
             close(i);
129
130
         fd0 = open("/dev/null", O_RDWR);
131
         fd1 = dup(0);
132
         fd2 = dup(0);
133
134
         openlog(cmd, LOG_CONS, LOG_DAEMON);
135
         if (fd0 != 0 || fd1 != 1 || fd2 != 2)
136
         {
137
             syslog(LOG_ERR, "ошибочные файловые дескрипторы %d %d %d", fd0,
138
                  fd1, fd2);
             exit(1);
139
         }
140
    }
141
142
    void change_brightness(int direction)
143
    {
144
         if (!direction)
145
             return:
146
147
         FILE *brightness_fd = fopen(BRIGHTNESS_FILENAME, "r");
148
149
         int cur_value = MIN_BRIGHTNESS;
150
         fscanf(brightness_fd, "%d", &cur_value);
151
         int new_value = cur_value + STP_BRIGHTNESS * direction;
152
153
         if (new_value < MIN_BRIGHTNESS)</pre>
154
             new_value = MIN_BRIGHTNESS;
155
         else if (new_value > MAX_BRIGHTNESS)
156
             new_value = MAX_BRIGHTNESS;
157
158
159
         brightness_fd = fopen(BRIGHTNESS_FILENAME, "w");
160
         fseek(brightness_fd, 0, SEEK_SET);
161
         fprintf(brightness_fd, "%d\n", new_value);
162
         fclose(brightness_fd);
163
164
165
    void change_nltemp(int direction)
166
         if (!direction)
168
             return;
169
```

```
170
         system(GET_NLTEMP_COMMAND);
171
         system(GET_NLTEMP_VALUE);
172
173
         FILE *fd = fopen(NLTEMP_FILENAME, "r");
174
         int cur_value = MIN_TEMPERATURE;
175
         fscanf(fd, "%d", &cur_value);
176
         fclose(fd);
177
178
         int new_value = cur_value + STP_TEMPERATURE * direction;
179
180
         if (new_value < MIN_TEMPERATURE)</pre>
181
             new_value = MIN_TEMPERATURE;
         else if (new_value > MAX_TEMPERATURE)
183
             new_value = MAX_TEMPERATURE;
185
         char command[200];
186
         snprintf(command, 200, SET_NLTEMP_COMMAND, new_value);
187
         system(command);
188
189
190
    int get_brightness_direction(char *buffer)
191
192
         if (!(buffer[0] ^ ACELINE_BUTTON_LEFT))
193
             return 1;
194
195
         if (!(buffer[0] ^ ACELINE_BUTTON_RGHT))
196
             return -1;
197
198
         return 0;
199
    }
200
201
    int get_nltemp_direction(char *buffer)
202
203
         if (!(buffer[3] ^ ACELINE_SCROLL_UP))
204
             return -1;
205
206
         if (buffer[3] == ACELINE_SCROLL_DOWN)
207
             return 1;
208
209
         return 0;
210
    }
211
212
    int main()
213
    {
214
         daemonize("ddaceline");
         syslog(LOG_WARNING, "@ DAEMON daemonize success\n");
216
         if (already_running() != 0) {
218
             syslog(LOG_ERR, "@ DAEMON already_running\n");
219
             exit(1);
220
         }
221
```

```
222
         syslog(LOG_WARNING, "@ DAEMON already_running success\n");
223
         syslog(LOG_WARNING, "@ DAEMON start process\n");
224
         syslog(LOG_WARNING, "@ DAEMON pid=%d\n", getpid());
225
226
         int aceline_fd = open(ACELINE_FILENAME, O_RDONLY);
227
228
         if (aceline_fd < 0) {</pre>
229
             syslog(LOG_ERR, "@ DAEMON open /dev/aceline_mouse error: %s\n",
230
                 strerror(errno));
             return -1;
231
         }
232
233
         syslog(LOG_WARNING, "@ DAEMON open aceline_mouse success\n");
234
235
         while (1) {
236
             unsigned char buffer[DATA_SIZE_BYTES];
237
             ssize_t ret = read(aceline_fd, buffer, DATA_SIZE_BYTES);
238
             int d_brightness = get_brightness_direction(buffer);
239
240
             if (d_brightness != 0) {
241
                 change_brightness(d_brightness);
242
             }
243
244
             int d_nltemp = get_nltemp_direction(buffer);
245
246
             if (d_nltemp != 0) {
247
                 change_nltemp(d_nltemp);
248
             }
249
         }
250
    }
251
```

4 Исследовательский раздел

Программное обеспечение реализовано на дистрибутиве Ubuntu 24.04 LTS Linux, версия ядра 6.8.0-52-generic.

На рисунке 11 представлены записи из системного журнала в результате инициализации разработанного драйвера.

```
[ +0,993817] + INFO : call my_driver_init
[ +0,000086] usbcore: registered new interface driver aceline_mouse
[ +0,000002] + INFO : driver load
[ +27,230262] + INFO : mouse_probe
[ +0,000011] + INFO : Interrupt In Endpoint:
[ +0,000001] + INFO : Endpoint Address: 81
[ +0,000003] + INFO : Max Packet Size: 4
[ +0,000001] + INFO : Endpoint Type: 3
[ +0,000001] + INFO : Interval: 10
[ +0,000004] + INFO : device connect success
[ +0,000005] + INFO : intf_in_endpoint_addr = 129
[ +0,000155] + INFO : device driver register success
[ +0,000002] + INFO : usb_fill_int_urb success
[ +0,000043] + INFO : device connection success
```

Рисунок 11 — Инициализация разработанного драйвера

На рисунке 12 представлены записи из системного журнала в результате запуска разработанного демона.

```
:ac:1e:4f:08:00 SRC=192.168.1.56 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=47458 PROTO=2 2025-02-04T22:06:34.255140+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON daemonize success 2025-02-04T22:06:34.255368+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON already_running success 2025-02-04T22:06:34.255430+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON start process 2025-02-04T22:06:34.255466+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON pid=129252 2025-02-04T22:06:34.255502+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON open aceline_mouse success 2025-02-04T22:06:34.255543+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON open brightness success 2025-02-04T22:06:34.255586+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 000000000 2025-02-04T22:06:34.255754+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 kernel: @ INFO : device open
```

Рисунок 12 — Запуск разработанного демона

На рисунках 13, 14 представлены записи из системного журнала в результате прокрутки колесика мыши и нажатия кнопок соответственно.

```
2025-02-04T22:07:10.075651+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3455, cur_value=3435 2025-02-04T22:07:10.152028+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.152051+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3475, cur_value=3455 2025-02-04T22:07:10.152051+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.221638+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3495, cur_value=3475 2025-02-04T22:07:10.221638+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.286759+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.354099+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.354099+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3515, cur_value=3515 2025-02-04T22:07:10.354090+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3555, cur_value=3515 2025-02-04T22:07:10.354090+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3555, cur_value=3535 2025-02-04T22:07:10.426680+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3555, cur_value=3535 2025-02-04T22:07:10.426680+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3575, cur_value=3555 2025-02-04T22:07:10.4980734-03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111 2025-02-04T22:07:10.4980734-03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON nltemp direction=1, new_value=3575, cur_value=3555 2025-02-04T22:07:10.4980734-03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 1111111
```

Рисунок 13 — Прокрутка колесика мыши

```
2025-02-04T22:07:35.294144+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:35.294172+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=1, new_value=15459, cur_value=15458 2025-02-04T22:07:35.294188+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:35.294273+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:35.29431+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:35.29435+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=1, new_value=15461, cur_value=15460 2025-02-04T22:07:35.29435+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:37.367145+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 00000000 2025-02-04T22:07:37.367155+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=1, new_value=15460, cur_value=15461 2025-02-04T22:07:37.367155+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=-1, new_value=15460, cur_value=15461 2025-02-04T22:07:37.367155+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=-1, new_value=15460, cur_value=15460 2025-02-04T22:07:37.367165+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=-1, new_value=15459, cur_value=15460 2025-02-04T22:07:37.367165+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=-1, new_value=15459, cur_value=15460 2025-02-04T22:07:37.367312+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON brightness direction=-1, new_value=15459, cur_value=15450 2025-02-04T22:07:37.367312+03:00 sheglar-ThinkPad-X13-Gen-4 ddaceline: @ DAEMON scroll: 000000000 sheglar-
```

Рисунок 14 — Нажатие кнопок мыши

На рисунке 15 представлены записи из системного журнала в результате завершения разработанного драйвера.

```
[24467.779321] + INFO: call my_driver_exit
[24467.779328] usbcore: deregistering interface driver aceline_mouse
[24467.779549] + ERROR: usb_submit_urb error
[24467.779560] + INFO: call mouse_disconnect
[24467.779977] + INFO: mouse disconnect
```

Рисунок 15 — Завершение разработанного драйвера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были проанализированы особенности USB-подсистемы Linux, типы драйверов в ОС Linux, описаны структуры и функции ядра, используемые для реализации USB-драйвера.

Выполнен анализ способов изменения яркости и цветовой температуры дисплея.

Спроектированы и реализованы драйвер (как загружаемый модуль ядра) и демон, анализирующий данные, передаваемые драйвером, и меняющий яркость и цветовую температуру дисплея при нажатии кнопок и прокрутке колесика.

Проведено исследование результатов работы реализованного драйвера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. <u>Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G.</u> Linux device drivers. O'Reilly Media, Inc., 2005.
- The GNU C Reference Manual [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gnu.org/software/gnu-c-manual/gnu-c-manual.html (дата обращения: 04.02.2025).
- 3. GCC, the GNU Compiler Collection [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://gcc.gnu.org (дата обращения: 04.02.2025).
- 4. GNU Make [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gnu.org/software/make/ (дата обращения: 04.02.2025).