# PRUEBAS DE SANITIZANTES

A LO LARGO DEL DÍA



## MATERIALES:



Sanitizante KAY® SolidSense™ y tiras reactivas Quat (para pruebas de sanitizantes en fregaderos de tres compartimentos)



Sanitizante KAY-5® y tiras reactivas de cloro (para pruebas de sanitizante en cubos de toallas limpias y pruebas de sanitizante en lavavajillas de baja temperatura)



Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY® y tiras reactivas limpiadoras MSD Rapid KAY®


**Otros suministros necesarios:**
Toalla de papel
Recipiente para solución sanitizante



Etiquetas de temperatura para lavavajillas ECOLAB® (disponibles a través de Ecolab Food Safety Solutions)


**IMPORTANTE:** Las soluciones sanitizantes deben tener la concentración adecuada para que sean eficaces. Los niveles de concentración deben comprobarse cada vez que se prepare una solución nueva. La concentración de la solución sanitizante SolidSense debe ser de 200 ppm, y la de la solución sanitizante KAY-5® debe ser de 100 ppm cuando se prepara recién. La solución limpiador y desinfectante multisuperficies debe ser de 6 oz/galón y el desinfectante para lavavajillas debe ser de 100 ppm.

## PRUEBA DE LA SOLUCIÓN SANITIZANTE SOLIDSENSE (QUAT) EN EL FREGADERO DE TRES COMPARTIMENTOS




1. Tome una pequeña muestra de la solución sanitizante SolidSense del tercer compartimento del fregadero; deje que se enfríe a **temperatura ambiente** (65-75°F / 18-24 °C); deje que la espuma se disipe.
   **NOTA:** Las tiras reactivas requieren una temperatura aproximada de 75 °F (24 °C); las soluciones **calientes** darán lecturas falsas.
2. Mantenga la tira reactiva Quat en la solución sanitizante durante 10 segundos; no la agite.
3. Comparar con la tabla de colores inmediatamente después de 10 segundos.
   - Elegir el color de la tabla que más se acerque al color de la tira reactiva Quat.
   **NOTA:** Si la lectura es inferior a 200 ppm, vacíe y vuelva a llenar el fregadero con solución nueva; vuelva a realizar la prueba.
4. Compruebe la concentración de la solución sanitizante cada vez que se prepare un nuevo fregadero desinfectante.

## PRUEBA DE LA SOLUCIÓN SANITIZANTE KAY-5® (CLORO) EN CUBROS DE TOALLAS LIMPIOS




1. La solución sanitizante debe estar **tibia** (85-105 °F / 29-40 °C).
   - Sumergir la tira reactiva de cloro en la solución sanitizante y retirarla rápidamente.
2. Seque inmediatamente la tira reactiva de cloro con una toalla de papel.
3. Compare la tira inmediatamente con la tabla de colores.
   - Elija en la tabla el color que más se acerque al color de la tira reactiva de cloro.
   **NOTA:** Si la lectura es inferior a 50 ppm, prepare una solución nueva y vuelva a realizar la prueba; la solución del cubo con toallas debe comprobarse como mínimo cada 2 horas.

| GUÍA DE LA TIRA REACTIVA | |
|---|---|
| **Solución sanitizante** | **PPM** |
| **Solución SolidSense** | **200 ppm** |
| **Solución KAY-5** | **100 ppm** |
| **Solución MSDC Rapid** | **6 oz/gal** |

**IMPORTANTE:** Para todas las soluciones sanitizantes, cuando se preparen varias soluciones y la concentración del sanitizante sea sistemáticamente superior o inferior a la requerida, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ecolab para obtener ayuda en el (800) 529-5458.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

53702.03 MCD US 53702/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

# PRUEBAS DE SANITIZANTES (CONTINUACIÓN)




## PRUEBA DE SANITIZANTE PARA LAVAVAJILLAS A BAJA TEMPERATURA




- Después de completar el primer ciclo cada día, compruebe la concentración de cloro desinfectante con tiras reactivas para cloro.
- Una vez finalizado el ciclo, abra la puerta y toque con una tira reactiva cualquier superficie húmeda del interior de la máquina.
- Seque inmediatamente la tira reactiva de cloro con una toalla de papel
- Comparar inmediatamente la tira reactiva con la tabla de colores.
- Elija en la tabla el color que más se acerque al color de la tira reactiva de cloro.

**NOTA:** La solución sanitizante debe tener al menos 50 ppm.

## PRUEBA DE LA SOLUCIÓN DE LIMPIADOR Y DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES





- Tome una pequeña muestra de la solución de MSDC Rapid de la estación de llenado de botellas.
- Sumergir una tira reactiva del Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid en la solución de MSDC Rapid y retirarla rápidamente.
- Seque inmediatamente la tira reactiva del limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid con una toalla de papel
- Compare la tira inmediatamente con la tabla de colores.
- Elija el color de la tabla que más se acerque al color de la tira reactiva limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid.
- Si la concentración es correcta, 6 oz/gal, dispense el producto en el dispensador de la botella pulverizadora de solución de MSDC Rapid y comience a utilizarlo.
- Compruebe los niveles de concentración de la solución de MSDC Rapid al rellenar un pulverizador o, como mínimo, cada 7 días.

**IMPORTANTE:** Es posible que algunos departamentos de salud exijan la realización de pruebas de la solución de MSDC Rapid. Consulte la normativa local para determinar si esto es necesario en su zona.

**NOTA:** Si la lectura es superior o inferior a 6 oz/gal, vacíe y vuelva a llenar el recipiente de muestra con solución nueva y vuelva a realizar la prueba; si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ecolab en el 800.529.5458.

## PRUEBA DE TEMPERATURA DE LAVADO DE VAJILLA A ALTA TEMPERATURA




- Coloque una etiqueta adhesiva en el recipiente.
- Lave la vajilla en el lavavajillas.
- Una vez completado el ciclo, compruebe la etiqueta.
- Cambia de blanco a negro cuando alcanza la temperatura adecuada de 160 °F (71 °C), tal y como exige el Código Alimentario de la FDA de 2017.

**NOTA:** Esto mide la temperatura de la superficie de la vajilla, no la temperatura final del enjuague.



ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.



53702.03 MCD US 53702/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.