系统安装说明书

一、 U 盘启动盘制作

用 UltralSO 制作 CentOS7 或者 CentOS7.1 的启动盘 现在以百度经验为例安装 CentOS-6.5

1、工具/原料

ULtrallSO、U盘(容量要足够放下 CentOS)、CentOS-6.5 U盘数据请保存,写入映像时会格式化 U盘

2、双击"CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso",或右键用 UltraISO 打开




图 1 打开 CentOS-6.5

3、选择菜单中的"启动-》写入硬盘映像..."




图 2 准备写入硬盘镜像

4、硬盘驱动器要确保选择的是你的 U 盘,为保证写入正确可以勾选后面的"刻录校验",写入方式选择"USB-HDD+",单击"写入"



图 3 写入设置

5、确认弹出的提示对话框,确认信息没有错误,单击"是"




图 4 写入确认

6、开始写入硬盘映像,写入的过程可能比较慢,耐心等待



图 5 开始写入

7、开始数据校验



图 6 数据校验

8、写入成功



图 7 写入成功

二、 CentOS7.0/CentOS7.1 安装

1、U 盘启动盘插在计算机上面, 开机时长按 F12

2、选择上一步制作的 U 盘启动盘启动



图8 u 盘启动

3、选择 Install CentOS 7




图 9 选择安装 Centos7

4、安装过程(自动)

```
| DK | Listening on udew Control Socket.
| Starting udew Coldping all Devices...
| OK | Listening on UMZ netadata daenon socket.
| OK | Reached target Swap.
| Starting Renount Root and Kernel File Systems...
| Hounted Huge Pages File System.
| Hounted Huge Pages File System.
| The Hounted POIX Message Queue File System.
| The Hounted Temporary Directory...
| The Hounted Temporary Directo
```

图 10 安装进度

5、选择语言,这里选择简体中文,也能选择其它




图 11 语言选择

6、安装位置选择和设置



图 12 安装位置

7、选择硬盘,进行空间回收(因为已经安装了别的系统所以需要回收空间,新机 无只需要选择选择硬盘)




图 13 选择硬盘和空间回收




图 14 点击全部删除回收硬盘空间

8、软件选择,选择带 GUI 的服务器,勾选所有附加选项



图 15 软件选择初始界面




图 16 选择带 GUI 的服务器, 勾选所有附加选项

9、点击开始安装,进入用户设置,设置 root 密码和创建用户



图 17 用户设置界面



图 18 root 账户设置




图 19 user 账户设置

10、等待安装完成,然后重启设备




图 20 安装进度

三、 Samba 服务器搭建

1、简单介绍

Samba 是一个能让 linux 系统应用 Microsoft 网络通讯协议的软件, Samba 最大的功能就是可以用于 Linux 与 windows 系统直接的文件共享和打印共享。

2、服务

Samba 运行两个服务,一个是 SMB,一个是 NMB

- 3、我们在安装 linux 时已经选择了安装 Samba 服务 查看安装情况 rpm -qa|grep samba,如果没有安装此服务请从新安装
- 4、查看 samba 服务器启动情况

```
[root@localhost Packages]# service smb status smbd (pid 22433) is running...
```

如果未启动请重新启动

#/bin/systemctl start smb.service

- 5、设置开机自启动
 - # chkconfig --level 35 smb on

```
[root@localhost Packages]# chkconfig --list|grep smb
smb     0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
[root@localhost Packages]# chkconfig --level 35 smb on
[root@localhost Packages]# chkconfig --list|grep smb
smb     0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off
```

6、配置 smb 服务器

[SharePath]

comment = Public stuff

path = /home/user

public = yes

writeable = yes

browseable = yes

guest ok = yes

- 7、添加 smb 用户和密码
 - 1, smbpasswd -a user
 - 2、设置密码
- 7、重启 smb 服务器 #/bin/systemctl restart smb.service
- 8、关闭防火墙 systemctl disable firewalld.service 或 者 systemctl stop firewalld.service

删除防火墙的开机启动 #chkconfig firewalld off

- 9、关闭 selinux 服务
 - 1, #setenforce 0
 - 2、永久生效

修改文件/etc/selinux/config

vi /etc/selinux/config

#SELINUX=enforcing #注释掉

#SELINUXTYPE=targeted #注释掉

SELINUX=disabled #增加

:wq! #保存退出

setenforce 0 #使配置立即生效

四、 Ittiam 运行环境搭建

1、保证外网所有权限(正常使用 yum 和 wget)

- 2、安装 JAVA 虚拟机,安装 CentOS 系统时已经安装好,不需要执行此步骤
- 3、解压 MediaServerStudioProfessionalEvaluation2015R6.tar.gz (CentOS7.1)、MediaServerStudioProfessionalEvaluation2015R4.tar.gz(CentOS7.0)
 - \$ tar -xvzf MediaServerStudio*.tar.gz
 - \$ cd MediaServerStudio*
 - \$ tar -xvzf SDK*.tar.gz
 - \$ cd SDK*
 - \$ tar -xvzf install scripts*.tar.gz
- 4、安装 SDK 包

注:

- 1、因为 kernel-3.10.0-229.1.2.el7.src.rpm(下载很花费时间)安装目录已经存在, 把它直接拷贝到 MSS 目录。
- 2、如果

```
rpm -Uvh \
```

libdrm-2.4.56-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

libdrm-devel-2.4.56-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

drm-utils-2.4.56-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

libva-1.3.1-staging.20130628.\$BUILD ID.el7.x86 64.rpm \

libva-devel-1.3.1-staging.20130628.\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

libva-utils-1.3.1-staging.20130628.\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm $\$

intel-linux-media-\$MILESTONE_VER-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

intel-linux-media-devel-\$MILESTONE VER-\$BUILD ID.el7.x86 64.rpm \

intel-opencl-1.2-16.4-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm \

intel-opencl-1.2-devel-16.4-\$BUILD_ID.el7.x86_64.rpm

不能正常安装, 需手动按顺序安装这些 rpm 包

Install has three stages.

- 1. SDKs and user-mode driver (UMD) components:
 - install_sdk_UMD_CentOS.sh
- 2. Kernel-mode driver (KMD) changes. Apply patches to the i915 driver as well as to the rest of the kernel. Rebuild and package as RPMs:

build_kernel_rpm_CentOS.sh

3. Install the kernel RPMs built by step 2. (If installing on multiple machines you can copy the RPMs to new systems instead of rebuilding.)

```
(as root)
# ./install_sdk_UMD_CentOS.sh
# mkdir /MSS
# chown {regular user}:{regular group} /MSS

(as regular user)
$ cp build_kernel_rpm_CentOS.sh /MSS
$ cd /MSS
$ ./build_kernel_rpm*.sh

(as root)
# cd /MSS/rpmbuild/RPMS/x86_64
# rpm -Uvh kernel-3.10.*.rpm
# reboot
```

- 5、安装 HEVCEvaluation2015
- Intel® Media Server Studio 2015 HEVC Decoder and Encoder requires Intel® Media Server Studio 2015 – SDK for Linux to be already installed.
- Unpack HEVC2015.tar.gz.
- Enter to HEVC2015 folder and run the install script
 - ./install.sh

五、 工程目录搭建

- 1、建立 HEVC 总目录和编码转码目录
 - 1、# mkdir /HEVC
 - 2、#mkdir /HEVC/transcode
 - 3、#mkdir/HEVC/encode
- 2、分别拷贝编码或转码目录文件的中 build 目录到/HEVC/transcode 和/HEVC/encode 目录中