# AT&T汇编语言

### 提纲

- AT&T汇编语言
- GCC内嵌汇编

#### AT&T汇编语言

- 在Linux中,以.S(或.s)为扩展名的文件是包含汇编语言代码的文件。
- 在Linux下有两种方式对AT&T汇编进行编译链接,一种是使用汇编程序GAS和连接程序LD,一种是使用GCC

### AT&T汇编的编译方式

■ 使用汇编程序GAS和连接程序LD 第一步: as sourcecode.s -o objfile.o 将汇编源文件编译成目标文件 第二步: ld objfile.o -o execode 将目标文件链接成可执行文件

使用GCC gcc -o execode sourcecode.S 使用GCC编译一步就可以编译成可执行文件

#### AT&T汇编示例

```
.data
output: .ascii "hello
  world\n"
.text
.globl start
start:
     movl $4, %eax
     movl $1, %ebx
     movl $output, %ecx
     movl $12, %edx
     int $0x80
     movl $1, %eax
     int $0x80
```

这段程序在linux上编译执行后会输出"hello world"。可以看到AT&T与Intel汇编在格式上有着显著的不同

# AT&T中的节(Section)

在AT&T的语法中,一个节由.section关键词来标识,当你编写汇编语言程序时,至少需要有以下三种节:

- .data节这种节包含程序已初始化的数据,也就是说,包含具有初值的那些变量
- .text节这个节包含程序的代码。需要指出的是,该节是 只读节

# AT&T中的节(Section)

- .bss节
- 这个节包含程序还未初始化的数据,也就是说,包含没有初值的那些变量。当操作系统装入这个程序时将把这些变量都置为0
- 使用.bss比使用.data的优势在于,.bss节在编译 后不占用磁盘的空间,这样编译、连接生成的代码的尺寸会比较小。
- 尽管在磁盘上不占空间,但是在可执行文件被读入内存后系统还是会为.bss节分配内存

#### 拥有三个节的AT&T汇编程序示例

```
.data
                                movl $sentence, %ecx
output: .ascii "hello world\n"
                                     movl $30, %edx
.text
                                     int $0x80
.globl start
start:
                                     movl $4, %eax
     movl $4, %eax
                                     movl $30, %edx
     movl $1, %ebx
                                    int $0x80
     movl $output, %ecx
                                     movl $1, %eax
     movl $12, %edx
     int $0x80
                                    movl $3, %eax
                                .bss
     movl $1, %ebx
                                  sentence: .fill 30
```

程序的功能是首先打印"hello world",然后让用户输入 字符然后将输入的字符打印出来

# AT&T汇编语言常见指令

.ascii

语法: .ascii "string".... ascii 表示零个或多个(用逗号隔开)字符串,并把 每个字符串(结尾不自动加"\0"字符)中的字符放在 连续的地址单元。于此类似的 .asciz指令定义的 字符串会在结尾处自动加"\0"字符

fill. =

语法: .fill repeat, size, value 含义是反复拷贝size个字节, 重复repeat次, 其中size和value是可选的, 默认值分别为1和0

# AT&T汇编语言常见指令

globl语法: .globl symbol

.globl使得连接程序(ld)能够看到symbol。如果你的局部程序中定义了symbol,那么,与这个局部程序连接的其他局部程序也能存取symbol

.rept endr语法: .rept count

ondr

.endr

把.rept指令与.endr指令之间的行重复count次

# AT&T汇编语言常见指令

.space

语法:.space size, fill 这个指令保留size个字节的空间,每个字节的值为fill

byte/.word/.long
 语法: .byte/.word/.long expressions
 预留1个字节/字/双字,并将这个字节的内容赋值为
 expression,若是用逗号隔开的多个expression,则为预留多个这样的字节/字/双字,并将它们的内容依次赋值。

.set设定常数,就好像C程序中的#define的作用一样

AT&T和Intel汇编语言的语法区别主要体现在操作数前缀、赋值方向、间接寻址语法、操作码的后缀上

#### ■操作数前缀

Intel语法	AT&T语法
Mov eax,8	movl \$8,%eax
Mov ebx,0ffffh	movl \$0xffff,%ebx
int 80h	int \$0x80

从表中可以看到在AT%T汇编中诸如"%eax"、"%ebx"之类的寄存器名字前都要加上"%"; "\$8"、"\$0xffff"这样的立即数之前都要加上"\$"。

■源/目的操作数顺序

Intel语法	AT&T语法
MOV EAX,8	movl \$8,%eax

在Intel语法中,第一个操作数是目的操作数,第二个操作数源操作数。而在AT&T中,第一个数是源操作数,第二个数是目的操作数。

#### ■寻址方式

Intel的指令格式是segreg:

[base+index\*scale+disp],而AT&T的格式是%segreg:

disp(base,index,scale).

Intel语法	AT&T语法
[eax]	(%eax)
[eax + _variable]	_variable(%eax)
[eax*4 + _array]	_array(,%eax,4)
[ebx + eax*8 + _array]	_array(%ebx,%eax,8)

在AT&T中,当立即数用在scale/disp中时,不应当在其前冠以"\$"前缀,而且scale,disp不需要加前缀"&"。另外在Intel中基地址使用"["、"]",而在AT&T中则使用

■标识长度的操作码前缀 在AT&T汇编中远程跳转指令和子过程调用指令的操 作码使用前缀"I",分别为Ijmp,Icall,与之相应的返回指 令伪Iret。例如:

Intel语法	AT&T语法
CALL SECTION:OFFSET	Icall \$secion:\$offset
JMP FAR	Ijmp \$secion:\$offset
SECTION:OFFSET	
RET FAR STACK_ADJUST	Iret \$stack_adjust

#### ■标识长度的操作码后缀

在AT&T的操作码后面有时还会有一个后缀,其含义就是指出操作码的大小。"l"表示长整数(32位),"w"表示字(16位),"b"表示字节(8位)。而在Intel的语法中,则要在内存单元操作数的前面加上byte ptr、wordptr,和dwordptr,"dword"对应"long"。

Intel语法	AT&T语法
Mov al,bl	movb %bl,%al
Mov ax,bx	movw %bx,%ax
Mov eax,ebx	movl %ebx,%eax
Mov eax, dword ptr [ebx]	movl (%ebx),%eax

#### GCC内嵌汇编

Linux操作系统内核代码绝大部分使用C语言编写,只有一小部分使用汇编语言编写,例如与特定体系结构相关的代码和对性能影响很大的代码。GCC提供了内嵌汇编的功能,可以在C代码中直接内嵌汇编语言语句,大大方便了程序设计。

#### 基本行内汇编

- 基本行内汇编很容易理解,一般是按照下面的格式:
  - asm("statements");
- 在"asm"后面有时也会加上"\_\_volatile\_\_"表示编译器不要优化代码,后面的指令保留原样\_\_\_asm\_\_\_volatile\_("hlt");

#### 基本行内汇编

- 如果有很多行汇编,则每一行后要加上"\n\t": asm( "pushl %eax\n\t" "movl \$0,%eax\n\t" "popl %eax");
- 或者我们也可以分成几行来写,如: asm("movl %eax,%ebx"); asm("xorl %ebx,%edx"); asm("movl \$0,\_booga);

# 扩展的行内汇编

■ 在扩展的行内汇编中,可以将C语言表达式 指定为汇编指令的操作数,而且不用去管 如何将C语言表达式的值读入寄存器,以及 如何将计算结果写回C变量,你只要告诉程 序中C语言表达式与汇编指令操作数之间的 对应关系即可, GCC会自动插入代码完成 必要的操作。

# 扩展的行内汇编

■ 使用内嵌汇编,要先编写汇编指令模板,然后将 C语言表达式与指令的操作数相关联,并告诉 GCC对这些操作有哪些限制条件。例如下面的汇 编语句:

\_\_asm\_\_\_violate\_\_ ("movl %1,%0" : "=r" (result) : "r" (input));

■ "movl %1,%0"是指令模板; "%0"和"%1"代表指令的操作数,称为占位符,"=r"代表它之后是输入变量且需用到寄存器,指令模板后面用小括号括起来的是C语言表达式,其中input是输入变量,该指令会完成把input的值复制到result中的操作

#### 扩展的行内汇编

- 若把刚才的内嵌汇编语句改成如下:
   \_\_asm\_\_\_volatile\_\_ ("movl %1,%0": "=m" (result): "m" (input));
- 只是把"=r"改成了"=m", "r"改成了"m", 然而在编译这条改过的语句的时候编译器便会报错, 因为"r"代表复制的时候借助了寄存器, 而"m"则代表直接从内存复制到内存, 这样的操作显然是非法的

■ 内嵌汇编语法如下:

```
__asm__(
```

汇编语句模板:

输出部分:

输入部分:

破坏描述部分);

■ 即格式为asm ( "statements" : output\_regs : input\_regs : clobbered\_regs)

上下展行内汇编共分四个部分:汇编语句模板,输出部分,输入部分,破坏描述部分,被断描述部分使用":"格开,汇编语句模板必不可少,其他三部分可选,可以是使用了后面的部分,也需要用前面部分为空,也需要用":"格开,相应部分内容为空。

```
int main(void)
  int dest;
  int value=1;
  asm(
  "movl %1, %0"
  : "=a"(dest)
  : "c" (value)
  : "%ebx");
  printf("%d\n", dest);
  return 0;
```

■ 汇编语句模板 汇编语句模板由汇编语句序列组成,语句之间使用 ":"、"\n"或"\n\t"分开。指令中的操作数可以使用占位符引 用C语言变量,操作数占位符最多10个,名称如 下: %0, %1..., %9。指令中使用占位符表示的操作 数,总被视为long型(4,个字节),但对其施加的操作 根据指令可以是字或者字节,当把操作数当作字或者字节 使用时,默认为低字或者低字节。对字节操作可以显式的 指明是低字节还是次字节。方法是在%和序号之间插入一 个字母,"b"代表低字节,"h"代表高字节,例如:%h1。

■ 输出部分 输出部分描述输出操作数,不同的操作数描述符 之间用逗号格开,每个操作数描述符由限定字符 串和C语言变量组成。每个输出操作数的限定字 符串必须包含"="表示它是一个输出操作数。例 如: \_\_asm\_\_ \_\_volatile\_\_ ("pushfl; popl %0; cli":"=g"(x))

在这里"x"便是最终存放输出结果的C程序变量,而"=g"则是限定字符串,限定字符串表示了对它之后的变量的限制条件

■輸入部分 输入部分描述输入操作数,不同的操作数 描述符之间使用逗号格开,每个操作数描 述符同样也由限定字符串和C语言表达式或 者C语言变量组成。例: asm\_\_\_volatile ("lidt %0" : : "m" (real mode idt));

#### ■限定字符

限定字符便是内嵌汇编中放在引用的C变量之前的字符,它们的作用是指示编译器如何处理其后的C语言变量与指令操作数之间的关系,例如是将变量放在寄存器中还是放在内存中等,常用的如下:

限定字符	描述
a、b、c、d、s、D	具体的一个寄存器
q, r, A	混合的寄存器
m, o, V, p	内存
g、X	寄存器或内存
I、J、N、i、n	立即数
=、+	操作数类型

```
例1
int main(void)
  int result = 2;
  int input = 1;
   asm volatile ("addl %1, %0": "=r"(result):
"r"(input));
  printf("%d\n", result);
  return 0;
 这段内嵌汇编原本的目的是输出1+2=3的结果,也就是
将input变量的值与result变量的值相加之后再存入
result中。可以看到在汇编语句模板中的%1与%0分别代
表input与result变量,而"=r"与"r"则表示两个变量在汇编中
应该对应两个寄存器,"="表示result是输出变量。然而实
际运行后发现结果实际上是2。这是为什么呢?
```

■ 我们用(objdump -j.text –S 可执行文件名)这样的命令来 查看编译生成后的代码发现这段内嵌汇编经GCC翻译后所 对应的AT&T汇编是:

movl \$0x2,0xfffffffc(%ebp) movl \$0x1,0xfffffff8(%ebp) movl 0xfffffff8(%ebp),%eax addl %eax,%eax

movl %eax,0xffffffc(%ebp)

前两句汇编分别是为result和input变量赋值。input 为输入型变量,而且需要放在寄存器中,GCC给它分配的寄存器是%eax,在执行addl之前%eax的内容已经是input的值。读入input后执行addl,显然addl %eax,%eax 的值不对。

- 之所以会出现以上的结果是因为:
- 使用"r"限制的输入变量,GCC先分配一个寄存器, 然后将值读入寄存器, 最后用该寄存器替换 占位符
- 使用"r"限制的输出变量,GCC会分配一个寄存器,然后用该寄存器替换占位符,但是在使用该寄存器之前并不将变量值先读入寄存器,GCC认为所有输出变量以前的值都没有用处,不读入寄存器,最后GCC插入代码,将寄存器的值写回变量

因为第二条,这样内嵌汇编指令不能奏效,因为 在执行addl之前result的值没有被读入寄存器

```
修改后的指令如下:
int main(void)
  int result = 2;
  int input = 1;
                 volatile
     asm
("addl \%\overline{2},\%\overline{0}":"=r"(result):"r"(result),"m"(input));
   printf("%d\n", result);
  return 0;
这段内嵌汇编所对应的AT&T汇编如下:
      $0x2,0xfffffffc(%ebp)
$0x1,0xfffffff8(%ebp)
movl
mov
     0xfffffffc(%ebp),%eáx
0xfffffff8(%ebp),%eax
movl
addl
       %eax,0xfffffffc(%ebp)
movl
```

上面的代码应该可以正常工作,因为我们知道%0和%1都和result相关,应该使用同一个寄存器,而且事实上在实际结果中GCC也确实是使用了同一个寄存器eax,所以可以得到正确的结果3。但是为了更保险起见,为了确保%0与%1与同一个寄存器关联我们可以使用如下的方法:

```
int main(void)
{
    int result = 2;
    int input = 1;
        asm____volatile_
("addl %2,%0":"=r"(result):"0"(result),"m"(input));
    printf("%d\n", result);
    return 0;
}

***Lightfulls to $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f
```

在上面的程序中我们使用了占位符"0"表示%0与%1是使用的同一个 寄存器,这样就确保了程序的正确性。

```
例2
                                       经GCC翻译后所对应的
int main(void)
                                       AT&T汇编是:
 int count=3;
 int value=1;
                                               0xfffffff4(%ebp),%ecx
                                       movl
 int buf[10];
                                               0xfffffff0(%ebp),%eax
                                       movl
 asm(
 "cld \n\t"
                                             0xfffffb8(%ebp),%edi
                                       lea
 "rep \n\t"
                                       cld
 "stosl"
                                       repz stos %eax,%es:(%edi)
 : "c" (count), "a" (value) , "D" (buf) ); printf("%d %d %d\n",
 buf[0],buf[1],buf[2]);
```

在这里count、value和buf是三个输入变量,它们都是C程序中的变量,"c"、"a"和"D"表示这三个输入值分别被存放入寄存器ECX、EAX与EDI; "cld rep stosl"是需要执行的汇编指令;而"%ecx、%edi"表示这两个寄存器在华公中被改变了。这段内最汇编更做的就是向buf中写。count 个welve 使

```
例3
int main(void)
   int input, output, temp;
   input = 1;
                 volatile ("movl $0, %%eax;\n\t"
    asm
        "movl %%eax, %1;\n\t"
"movl %2, %%eax;\n\t"
"movl %%eax, %0;\n\t"
         : "=m" (output), "=m"(temp)
          "r" (input)
         :"eax");
   printf("%d %d\n", temp,output);
   return 0;
```

■ 这段内嵌汇编经由GCC转化成的汇编代码如下:

movl \$0x1,0xfffffffc(%ebp) mov 0xffffffc(%ebp),%edx

mov \$0x0,%eax

mov %eax,0xffffff4(%ebp)

mov %edx,%eax

mov %eax,0xffffff8(%ebp)

可以看到,由于input、output、temp都是程序局部整型数变量,于是它们实际上是存放在堆栈中的,也就是内存中的某个部分。其中output和temp是输出变量,而且"=m"表明它们应该在内存中,input是输入变量,"r"表明它应存放在寄存器中,于是首先把1存入input变量,然后将变量的值复制给了edx寄存器,在这里我们可以看到内嵌汇编中使用了破环描述符"eax",这是告诉编译器在程序中eax寄存器已被使用,这样编译器为了避免冲突会将输入变量存放在除eax以外别的寄存器中,如像我们最后看到的edx寄存器。