## **Comment marche un FileSystem**

On peut y acceder par block grace à:

- **lba** (block address).
- Une taille de block (512B, 4KB, 2KB)
- Une queue pour stocker les operations a faire

Quelles sont les operations que l'on peut executer :

- Read
- Write
- Flush (Toutes les operations dans la queue doit être done)

## **Disques**

Différents types (protocoles) de disque :

#### SCSI

- Il y a un vrai protocole avec commandes. Ca sert aussi pour les imprimantes scanners...

#### Sata

- Mieux que IDE, utilise un **bus en série**. Il utilise SCSI et reste limité par ca. Il a une seule queue de taille 32. L'unicité de la queue est chiant pour le multi processing.

## • IDE (ATA)

Historiquement utilisé, il n'y a pas de queue, utilise un bus parallele. (C'est tres lent).
 Comme SCSI c'est cool, IDE peut lire des commandes SCSI.

#### NVME

- Protocole moderne (2010), plus de probleme de seek. 64000 queue avec un bus en série. Tous les vendeurs de disques, OS... se sont mis d'accord pour avoir un seul driver. L'envoi des requetes est efficasse (une seule memio).

Les différents medium de stockage :

- HD (Rotation)
- Flash (SSD)

Sur **NVME** on peut déffinir des **namespaces**. Un namespace est un set de partitions.

## Différence entre bus parallele et série




Figure 1: Bus série / parallele

## **Un fichier**

Un fichier a:

- Un nom
- Un format
- Un type
  - Dossier
  - Socket
  - Name Pipe
  - Symbolic link
  - Char device
  - Block device
- Attributs:
  - date
  - owner
  - ACLs
  - archive (NTFS only)
  - hidden (NTFS only)

## Type de fichier

Sur MS-DOS seul les fichiers com, exe et bat peuvent etre executé.

Sur Mac OS un fichier garde l'information du logiciel qui a creer le fichier.

## **Operations sur les fichiers**

- open(2)/creat(useless now)
- read(2)/write(2)
- lseek(2) (operaiton sur un fd et pas sur le fichier)
- fstat(2)
- other
  - append modes
  - truncate
  - ...

## **Virtual File System**

Le but est de creer une abstraction pour nos différents disques. (C'est notre tree sur linux par exemple)

On peut utiliser un arbre unique avec un dossier racine.

Windows utilise une lettre pour préciser le disque.

mount est un syscall qui permet de mapper un filesystem a un autre endroit.

#### NFS:

Network File System

## Differents niveau d'organisation

- Table de partition
  - Mbr: master boot record
  - Gpt: GUID partition table
- Partition
- Volumes
  - Découpage logique (Lvm sur linux)
- Filesystems
  - ext2/3/4, FAT, ntfs, ffs, ufs...

**FAT**: File Allocation Table, c'est une liste chainé des blocks.

#### **MBR**

**Master Boot Record**, c'est le premier block du disque il contient la table de partition et le code pour charger l'OS et un magic number.

On a utiliser ca pendant 20 ans..




Figure 2: MBR Schema

## C'est nul car:

- Il y a que 4 partition
- Le CHS n'a aucun sens aujourd'hui.
- Les sizes sont trop petites.

#### **GUID**

**GUID**: Identifiant de tres grande taille

**GPT** est une partie de **UEFI**.

On veut un nouveau format qui permet de régler ces problemes...

- Il y a deux tables de partitions pour faire de la redondance.
- Les partition sont de table variable

# **GUID Partition Table Scheme**




Figure 3: GUID partition table scheme

#### **Superblock**

C'est un header qui fait la taille d'un block il contient:

- L'inode de la racine (root) du filesystem
- La date de la derniere fois qu'il a été monté
- Indication du début du filesystem, il est impossible de retrouver ce qu'il y a dans le fylesystem si le superblock est cassé

Il est donc critique, s'il n'est plus la on a perdu notre filesystem.

Il nous faut donc de la **redondance**, il y en a généralement un au début et un à la fin du filesystem.

Mais il peut ne pas être au début ex: **ISO** il est au 16<sup>eme</sup> block. L'intéret est de pouvoir stocker d'autre super block avant (pour le booter par exemple).

#### Let's discover

Dans un super block il y a par exemple:

- Des informations fixes:
  - Le nombre d'inode
  - le premier inode
  - Le nombre de block
- Des informations variables:
  - Le nombre de block libre / utilisé:
  - ...

Pour implementé nos block (pouvoir les retrouver rapidement) on utilise un btree.

Dans un inode il y a par exemple :

- Le mode
- l'uid de l'utilisateur
- Date: modifié, créée ...
- Un tableau de block (les blocks utilisés par le fichier) composé de
  - Pointeur sur data
  - Pointeur sur indirect block (2 pointeurs sur data)
  - Pointeur sur double indirect block (4 pointeurs sur data)
  - Pointeur sur triple indirect block (8 pointeurs sur data)




Figure 4: Ext2 Inode

## Mapping private:

L'espace mémoire n'est accessible seulement par le program ayant mappé l'espace mémoire

## Mapping shared:

Il faut commit les changement fait sur l'espace mémoire pour tout le monde.

## **Linux Kernel IO Architecture**




Figure 5: Linux Kernel IO Architecture

## **Block layer**

## Requêtes d'IO:

- Point de départ, longueur, lecture, écriture, ...
- La vie d'une requête possible :

## IO (Input / Output) Scheduler

- NOOP:
  - Pas de scheduling, on prend les requêtes dans l'ordre.
  - Ca sert pas à grand chose.
- Deadline:
  - Préfère les lectures aux écritures (on avantage le userland).

- Tri les requêtes de manière à réduire les deplacements (seek).
- A pour but de dispatch les requêtes avec un temps de réponse inférieur à une deadline.
   Les taches qui ont une deadline qui est dépassé vont passé prioritaire.

## • CFQ:

- Préfères les requêtes synchrones. Elles sont bloquantes donc on veut les finir plus rapidement
- Tri dans le but d'être juste avec les tâches.
- Supporte les prioritées d'IO.

## **Scheduling**




Figure 6: Process lifecycle

## Qu'est qu'un algo de scheduling efficace?

On a envie que notre algo de shceduling ne prenne pas trop de temps a choisir son process. Plus de temps de selection alors, moins de temps pour l'execution.

On va essayer d'être:

## Équitable

• Rapide  $\Theta(1)$  (En vrai on sera en constant amorti, ne change pas en fonction du nombre de process)

• Ne jamais oublier un process dans un coin (No starvation)On veut éviter les **famines** (starvation) (un process qui ne tourne jamais).

#### Quelles métriques nous intéresse pour pouvoir mesurer la performance de nos algos ?

- Temps passé en ready (waiting time)
  - Exemple on a une tache qui fait de la lecture genre un shell on veut avoir un process réactif.
- Temps pour passer de new à running
  - Temps qu'une nouvelle tâche va prendre pour s'éxécuter (Response time), on cherchera à le miniser
- Turn around time
  - Temps entre **new** de l'application et **terminated**.
- Throughtput
  - Le nombre de tâche finies par unité de temps.
- Execution Time
  - Temps passé en running

Regarder en temps CPU, découper en partis, CPU en user (exécuter), en temps Kernel (sceduler, passer en waiting) Maximiser le CPU à passer en mode user.

Tâche doit être interative (dans sa globalitée elle fait beaucoup de syscall), répondre rapidement.

Il y a d'autres applications qui vont très peut intéragir. Ce sont des applications qui vont faire peut de syscalls.

On a donc globalement deux types de tâches.

Une tâche peut être qualifié interactif, va faire des calculs pendant un certain temps puis re-être interactif (Ex: compilateur)

Le goulot d'étranglement ralentit, empeche d'aller plus vite C'est souvent l'IO, mais ca peut être aussi le CPU / RAM pour un compilateur. Ca peut être le réseau aussi pour certaines applis.

- IO Bound (Syscall bloquants)
  - Pour les tâches intéractives.
  - Minimiser le waiting time
  - Minimier le quentum
- CPU Bound
  - Pour les tâches calculatoires.
  - L'augmentation du waiting time importe peu

- L'augmentation du quentum importe peu

## Quels sont les métriques à minimiser pour les tâches IO bound, CPU bound.

- Import les process IO bound
  - Waiting time
- Import les process CPU boud
  - Throughput (Débit plus rapide)

Le but du jeu est de minimiser l'execution time.

TLB cache de pagination, tache cpu bound lui faire tourner longtemps sur le CPU pour rentabiliser le temps de cache.

Le waiting time d'un CPU bound peut être élevé tourne moins souvent, IO bound (à check) plus souvent et moins longtemps comme ca c'est répartie

Comment le kernel sait si un process est IO ou CPU bound?

Il suffit de compter les syscall et avoir des euristiques dessus.

On va ajouter des queues en fonction de leur niveaux de priorité pour l'état **ready**.

## CPU bound basse priorité, IO bound une haute priorité.

- Running  $\rightarrow$  Ready (quantum finit): La priorité va baissé mettre dans une queue plus basse,
- Waiting → Ready : La priorité va monter.

## Parenthése pipeline et prédiction de branche

Pour chaque inscription on fait ces 5 étapes Fetch - Decode - Execute (add/sub/mov) - Memory (Read write memory) - Write back (si on read c'est bien de marquer la valeur)

Instr. No.	Pipeline Stage						
1	IF	ID	EX	MEM	WB		
2		IF	ID	EX	MEM	WB	
3			IF	ID	EX	МЕМ	WB
4				IF	D	EX	МЕМ
5					IF	D	EX
Clock Cycle	1	2	3	4	5	6	7

Figure 7: Pipelining

Améliorer le temps de ces instruction on peut subdiviser chaque tache :

- Bonne idée
  - Améliore la frequence des micro processeur (Ex: intel pentium 35 étages)
- Mauvaise idée
  - Certaines instructions sont conditionnel on ne peut donc pas executer les instructions suivantes tant qu'elle n'est pas fini.
  - Chaque jump va ralentir énormément (Trash les étages inutiles)