### **Tache et Process**

Sur posix une tache:

- Process
- Thread

Un process c'est ce qu'on obtient quand on lance un programme. Lorsqu'un process a plusieur threads alors tous les threads vont partager le meme espace d'addressage.

Une tache est une entite schedulable avec un ou plusieur threads.

L'etat d'une tache:

- MetaData:
  - PID
  - TID (Thread ID)
  - EUID
  - GID
  - EGID
  - State (C'est en train de tourne ou pas)
- Context (Registers)
- Memoire (AS)
- File Descriptor Table
- Signal Handlers
- Directories
  - cwd (current working directory) → chdir()
  - root → chroot()
- rlimit (runtime limit)

Binaire SetUID

#### Comment creer une nouvelle tache

On peut utiliser fork(). On peut aussi utiliser clone() c'est comme fork mais avec des parametres.

Historiquement les process avait un maximum de 32 file descriptor. Aujourd'hui ils peuvent en avoir ~65 000

## Redirection

#### Chevron

```
1 echo foo > toto
```

Pour faire ca on va fork:

```
1 fork()
2
3 // parent
4 wait();
5
6 // child
7 close(stdout);
8 oepn(toto);
9 execvp("echo", ...);
```

#### **Execve**

```
1 int execve(char *filename, char **argv, char **envp)
```

envp c'est l'ensemble des variables d'environnement. Ex: ["VAR=toto", ...]

environ est une variable qui possede l'ensemble des variables d'environnement. getenv() permet d'obtenir une variable. setenv() permet de la set.

Quand on execve on va creer une stack on va ensuite empiler un tas de choses:

env args AUXV envp argv argc

#### **Execvp**

C'est un syscall qui va appeler execve. Le **p** est pour **path**.

```
1 execvp("ls", ["ls", "toto", NULL]);
```

Ce syscall est bien plus pratique. Si on veut modifer les variables d'environnement il suffit d'utiliser seteny dans le fork.

# **File Descriptor**

Si on a une app en reseau, on est le serveur et on veut ecouter des clients.

```
1 fd = socket();
2 bind(fd, addr);
3 listen(fd);
4 while (client = accept(fd))
5 {
6  fork();
7  read / write (client);
8  close(client);
9 }
```

Le probleme c'est que la lecture / ecriture est bloquante du coup on peut ecouter uniquement un client a la fois.

On peut utiliser poll(struct polldf\*). Il prend plusieur filedescriptor et nous permet de savoir quand un d'entre eux est pret. Il fait la meme chose que select mais de maniere plus sympa.

Ca reste chiant car on est lineaire en nombre de FD.

### epoll / kqueue

epoll permet de creer une file d'event. Elle est mieux gerer qu'un simple tableau. kqueue est l'equivalent sur *FreeBSD*.

#### **Childs**

Lorsqu'un fils meurt le process parent:

- Etait en train de wait et donc reprend la main avec la valeur de retour.
- Se prend un SIGCHILD (qui est de base ignore).

Lorsqu'on lance un process enfant on doit donc wait. On peut ajouter un handler pour SIGCHILD.

```
1 void sighildhandler(int)
2 {
3    for(;;)
4    {
5        rc = wait(0, WNOHANG);
6        if (rc < 0 && errno == NOCHILD)
7        return;
8    }
9 }</pre>
```

Ca ne marche pas completement il faut sauver et restaurer er ro car ca valeur peut changer entre le wait et la reception asynchrone du signal.

## Scheduler

On va se mettre dans un cas simple. Un CPU un coeur. On a cinq etats de base:

- Running
- Ready
- Dead (terminated)
- New
- Waiting (Blocked)




Figure 1: Schema des etats du CPU

On veut un algo pour gerer ca. (FCFS et SJF ne sont pas valide)

On va commencer par implementer un algo debile **FIFO** (On ignore l'**interrupt**). Ca ne peut par marcher car ce n'est pas interactif.

On va faire un algo avec de la preemption **Round-Robin**. On va avoir un *quantum* de temps.

Il y a deux type de programmes ceux qui vont etre interactif, par exemple un shell qui va globalement passer sont temps a dormir et attendre. Et les programmes qui vont faire utiliser du CPU, par exemple un compilateur.

Le waiting time c'est le temps passer en ready et pas le temps passe en waiting