1 RAPPEL : Architecture NT.	2
1.1 Architecture NT	
1.3.2 Le mode privilégié :	
1.3.3 Le mode utilisateur :	
1.3.4 Les sous systèmes :	
1.3.5 Services de l'exécutif	
1.2 Pagination mémoire.	<u>.2</u>
1.3 Segmentation mémoire	<u>.3</u>
2 NOTIONS de threads et de process	3
2.1 Process ou tâche	<u>.3</u>
2.2 Ordonnancement et priorité	<u>.3</u>
2.3 Threads	
3 Quelques Fonctions de base	<u>5</u>
4 Les Threads	<u>6</u>
4.1 Créer un thread	<u>.6</u>
4.2 Suspendre un thread et modifier sa priorité	<u>.7</u>
4.3 Synchronisation.	<u>.8</u>
4.4 Signaux et évènements	<u>.8</u>
4.5 Les timers	<u>.9</u>
5 Gestion de la concurrence	
5.1 Exclusion mutuelle: le mutex	<u>10</u>
5.2 Définition d'une section critique	<u>12</u>
5.3 Inter verrouillage d'une variable globale1	<u>12</u>
5.4 Le Semaphore	
6 Les Process.	
6.1 Création d'un process1	<u>15</u>
6.2 Communication inter process : Le pipe nommé	
6.3 Pipe anonyme	19

1 RAPPEL: ARCHITECTURE NT

1.1 Architecture NT

NT offre une architecture modulaire en couche. Chaque couche est responsable de tâches spécifiques.

Matériel (carte mère, cartes filles)
 Couche d'abstraction matérielle : HAL
 KERNEL
 Gestionnaire des entrées sorties, mémoire virtuelle ...
 Sous système WIN 32
 Application WIN 32

1.3.2 Le mode privilégié :

Fournit la totalité de la mémoire et du matériel => zone mémoire physique protégée des autres applications

1.3.3 Le mode utilisateur :

Ne permet pas l'accès direct au matériel (=> driver) Espace adressable limité avec possibilité de swapping disque Niveau de priorité de traitement des messages

1.3.4 Les sous systèmes :

Permet d'exécuter des applications écrites pour d'autres systèmes d'exploitation en émulation (OS/2 et POSIX)

(les applications Win16 ou DOS sont exécutées sous Win32 dans une machine virtuelle 16 bits Windows 3.x)

1.3.5 Services de l'exécutif

- Les gestionnaires

Gestion de sE/S, des IPC, RPC, mémoire virtuelle, processus ...

- Les pilotes de périphériques

Permet l'accès au matériel

- Le kernel

Ordonnanceur des processus (multitâches, multithreads)

- La HAL

Couche d'abstraction matériel

1.2 Pagination mémoire

Grâce à la technique de mémoire virtuelle paginée et l'utilisation d'une portion plus ou moins grande d'espace du disque en plus de la RAM disponible il sera possible, par un adressage 32 bits, d'accéder à 4 Go d'informations.

Cette zone est virtuellement découpée en deux parties de 2Go, une pour le système d'exploitation, l'autre pour l'application.

L'adresse virtuelle est associée à une adresse physique. La mémoire physique est divisée en pages de 4ko permettant ainsi un déplacement aisé d'une page sur le disque (swapping, mode protégé des processeurs Intel)

Le swapping s'exécute suivant l'algorithme Least Recent Used (LRU) : la page la moins récemment utilisée est déplacée sur le disque.

La demande par une application d'une page non disponible en mémoire provoque le swapping inverse.

1.3 <u>Segmentation mémoire</u>

La zone de mémoire linéaire affectée à une application est divisée en segments.

Chaque segment à une adresse de base et une limite.

Une adresse physique sera transformée en une adresse logique : Segment + Offset de la

forme:

15 3 0 31 0 Index T1 RPL Offset

Index : entrée dans la table des descripteurs permettant d'obtenir l'adresse de base du segment T1 : sélecteur de type de table (LDT = 1 ou GDT = 0)

RPL: accès sécurisé, mode user, mode kernel

La table de descripteurs contient les caractéristiques du segments (CODE, DATA HEAP...) notamment : Adresse de base, limite (taille du segment) granularité (1 octet, 4 ko ...)

La GDT contient les caractéristiques des segments globaux (utilisés par le noyau) et les adresses des LDT.

2 NOTIONS DE THREADS ET DE PROCESS

2.1 Process ou tâche

C'est une entité logique définissant son environnement de travail suivant 4 axes :

- Le contexte matériel

Registres CPU et périphériques virtualisés dédiés au process

- Le contexte logiciel

Privilèges, droits, propriétaire ...

- L'adressage virtuel
- L'image

Image mémoire de l'exécutable stocké sur disque

2.2 Ordonnancement et priorité

On distingue trois classes d'exécution :

- 1. Exécution Batch (en différé): un processus ne pourra s'exécuter que si on lui a préparé toutes les données dont il a besoin
- 2. Exécution Itérative : un processus demande à son environnement les données dont il a besoin pour continuer son déroulement.
- 3. Exécution temps réel : c'est une cas particulier d'exécution itérative avec des contraintes fortes

4.

NT est un système multitâches préemptif.

Un processus démarre avec une priorité comprise entre 0 et 31 :

NT définit 4 classes de priorités pour les process :

• IDLE_PRIORITY_CLASS (basse) : batch et process exécutés si le système n'a rien d'autre à faire (2≤ priorité ≤ 5)

- NORMAL_PRIORITY_CLASS (normale) : applications interactives (6 ≤ priorité ≤ 10)
- HIGH_PRIORITY_CLASS (haute): applications critiques (11 ≤ priorité ≤ 15)
- REALTIME_PRIORITY_CLASS (Temps réel) : réservées aux applications temps réel. De priorité supérieure au scheduler, elle ne peuvent pas être préemptées. (Une boucle sans fin dans un process de classe temps réel bloque le système) (21 ≤ priorité ≤ 25)

L'ordonnanceur est donc basé sur la gestion de priorité dynamique . Les process de même priorité sont gérés en temps partagé (Round Robin, time slice).

2.3 Threads:généralités

Pour économiser le coût inhérent à la commutation de contexte lors de la préemption d'un process par un autre les threads, en introduisant la notion de tâche légère, offrent une alternative.

Sous NT un process est composé d'au moins un thread. Il est possible de faire cohabiter dans le même environnement de process plusieurs threads avec les conséquences suivantes :

- Les threads partagent le même espace adressable (un trap mémoire provoqué par un thread pénalisera tout les threads du process).
- La communication entre thread est simplifiée par l'utilisation de variables globales

NT alloue un quota de temps à tous les threads des process d'un niveau de priorité donné. Au sein d'un process on distingue la priorité des threads en 7 classes de priorités croissantes :

```
THREAD_PRIORITY_IDLE
THREAD_PRIORITY_LOWEST
THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
THREAD_PRIORITY_NORMAL
THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL
THREAD_PRIORITY_HIGHEST
THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL
```

De plus afin d'éviter (autant que possible) les risques d'étreinte fatale ou de famine, la priorité d'un thread est modifiée comme suit :

- Les threads en attente d'une E/S reçoivent une priorité supérieur (réactivité)
- Les threads en attente volontaire (mutex, sémaphores) reçoivent une priorité supérieure
- Augmentation de priorité périodique afin d'éviter les étreintes fatales
- Threads de calcul (pas dE/S) => priorité diminuée
- L'utilitaire « Process viewer » fourni avec VC++ permet d'afficher des informations détaillées concernant les process et threads s'exécutant sur la machine.

3 QUELQUES FONCTIONS DE BASE

Le programme ci dessous illustre l'utilisation de quelques fonctions utiles (voir aide pour les détails et autres fonctions)

Ex 3.1

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv∏)
        char Chaine[20];
        HANDLE HProcess;
        SYSTEM INFO Syst info:
        cout << "\t\t Info systeme " << endl;
        GetSystemInfo(&Syst info);
        cout << " dwPageSize
                                          : " << Syst info.dwPageSize << endl
           < " lpMinimumApplicationAddress
                                               : " << Syst info.lpMinimumApplicationAddress << endl
                 << " IpMaximumApplicationAddress : " << Syst_info.lpMaximumApplicationAddress << endl</pre>
                 << " dwActiveProcessorMask
                                                            : " << Syst info.dwActiveProcessorMask << endl
                                                             : " << Syst info.dwNumberOfProcessors << endl
                 << " dwNumberOfProcessors
                 << " dwProcessorType
                                                : " << Syst_info.dwProcessorType << endl
                                                   : " << Syst info.dwAllocationGranularity << endl
                 < " dwAllocationGranularity
                                                    " << Syst info.wProcessorLevel << endl
                 << " wProcessorLevel :
                                                    " << Syst info.wProcessorRevision << endl;
                 << " wProcessorRevision :</pre>
        cout << "\t\t Parametres de la ligne de commande " << endl;
        cout << " ligne de commande :" << GetCommandLine() << endl:
        cout << "\t\t Affichage de variable d'environnement " << endl;</pre>
        GetEnvironmentVariable("UserName", Chaine, 19);
        cout << " User : " << Chaine << endl;
        cout << "\t\t Affichage des ID process et Thread " << endl;
        DWORD PID = GetCurrentProcessId();
        DWORD TID = GetCurrentThreadId():
        cout << "id process: " << PID << endl;
        cout << " id thread : " << TID << endl;
        cout << "\t\t Version de l'OS " << endl;
        DWORD VersionOS;
        VersionOS = GetProcessVersion(PID);
        cout << "Version de l'OS: " << HIWORD(VersionOS) << ":" << LOWORD(VersionOS) << endl;
        cout << "\t\t Recuperer le pseudohandle sur un process " << endl;
        HProcess = GetCurrentProcess();
        cout << " Handle du process : " << HProcess << endl;
        cout << "\t\t Recuperer la taille memoire physique allouee au process " << endl;
        DWORD TailleMini, TailleMaxi;
        GetProcessWorkingSetSize(HProcess, &TailleMini, &TailleMaxi);
        cout << " TailleMini : " << TailleMini << " TailleMaxi : " << TailleMaxi << endl;
        return 0;
```

4 LES THREADS DANS WIN 32

4.1 Créer un thread

```
La fonction CreateThread() permet de créer un Thread
HANDLE CreateThread(
 LPSECURITY ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
                                                          // pointer to security attributes
 DWORD dwStackSize,
                                                          // initial thread stack size
 LPTHREAD START ROUTINE lpStartAddress,
                                                          // pointer to thread function
 LPVOID lpParameter,
                                                          // argument for new thread
 DWORD dwCreationFlags,
                                                          // creation flags
 LPDWORD lpThreadId
                                                          // pointer to receive thread ID
);
lpThreadAttributes permet de préciser si le Handle du thread est héritable par un process fils
                   NULL = non héritable
DwStackSize
                   taille de la pile 0 => taille par défaut du thread principal
LpStartAddress
                   fonction de signature : DWORD Fonction(LPVOID param)
LpParameter
                   adresse du paramètre passé au thread
```

DwCreationFlags CREATE_SUSPENDED le thread est crée endormi (réveillé par ResumeThread()) lpThreadId adresse d'un DWORD recevant l'ID du thread

Ex 4.1

```
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef enum { MARCHE, ARRET }T ETAT;
WORD FoncThread(T ETAT* p Etat)
         while (*p Etat != ARRET)
                  cout << " je suis le thread ... " << endl;
         cout << "Fin de thread " << endl;
         return 0;
int main(int argc, char* argv[])
         DWORD Tid: HANDLE HThread:
         T_ETAT Etat = MARCHE;
         cout << "Appuyez sur une touche pour demarrer Nouvel appui => arret " << endl;
         HThread = CreateThread(NULL, 0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)FoncThread, &Etat, 0, &Tid);
         if (HThread == NULL)
                  DWORD Erreur = GetLastError();
                  char Msg[80];
                  FormatMessage(FORMAT MESSAGE FROM SYSTEM, NULL, Erreur, NULL, Msg, 80, NULL);
                  cout << " erreur : " << Erreur << ": " << Msg << endl;
                  exit(1);
          getch();
         Etat = ARRET:
         Sleep(1000);
         cout << "Appuyez sur une touche " << endl;
         _getch();
         return 0;
```

4.2 Suspendre un thread et modifier sa priorité

Les fonctions SetThreadPriority() ResumeThread() SuspendThread() permettent respectivement de fixer la priorité d'un thread, de le réveiller et de le suspendre. Ex 4.2

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
typedef enum { MARCHE, ARRET }T_ETAT;
DWORD Compteur_Thread_1 = 0;
DWORD Compteur_Thread_2 = 0;
WORD Thread 1(T ETAT* p Etat)
         while (*p_Etat != ARRET)
                   for (int L Index = 0; L Index < 40; L Index++)
                             for (DWORD L_Temp = 0; L_Temp < 40000; L_Temp++);
                             cout << "-"
                   cout << endl:
                   Compteur Thread 1++;
         return 0;
WORD Thread 2(T ETAT* p Etat)
         while (*p_Etat != ARRET)
                   for (int L_Index = 0; L_Index < 40; L_Index++)
                             for (DWORD L Temp = 0; L Temp < 40000; L Temp++);
                             cout << "*".
                   cout << endl;
                   Compteur Thread 2++;
         return 0;
int main(int argc, char* argv[])
         DWORD Tid1, Tid2;
         T_ETAT Etat = MARCHE,
         HANDLE HThread1, HThread2,
         HThread1 = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_1, &Etat, CREATE_SUSPENDED, &Tid1);
         HThread2 = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_2, &Etat, CREATE_SUSPENDED, &Tid2); cout << "Appuyez sur une touche pour démarrer" << endl;
         cout << "Nouvel appui => arreter " << endl;
          getch();
         SetThreadPriority(HThread1, THREAD_PRIORITY_NORMAL);
          //THREAD_PRIORITY_NORMAL
           //THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL // THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL // THREAD_PRIORITY_LOWEST //THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL
           // THREAD_PRIORITY_IDLE // THREAD_PRIORITY_HIGHEST
         ResumeThread(HThread1);
         ResumeThread(HThread2);
          _getch();
         SuspendThread(HThread2);
          getch();
         ResumeThread(HThread2);
          getch();
         Etat = ARRET:
         Sleep(100);
         cout << endl << "Compteur thread 1 :" << Compteur_Thread_1 << endl;</pre>
         cout << "Compteur thread 2:" << Compteur Thread 2 << endl;
         cout << "Appuyez sur une touche pour quitter " << endl;</pre>
          _getch();
         return 0;
```

4.3 Synchronisation

Les fonctions WaitForSingleObject() WaitForMultipleObjects() permettent d'attendre

pendant un temps donné ou indéfiniment d'être signalé par un ou plusieurs objets (mutex, évènement ...)

Ex 4.3

```
// voir ex 4.2
int main()
         DWORD Tid1, Tid2, ret, ret2;
         T ETAT Etat=MARCHE;
         HANDLE HThread[2];
         HThread[0]= CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD START ROUTINE)Thread 1,&Etat,0,&Tid1);
         HThread[1]= CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_2,&Etat,0,&Tid2);
         cout << "appui => arreter "<<endl;
         _getch();
         Etat = ARRET;
         WaitForMultipleObjects(2,HThread,TRUE,INFINITE);
         cout <<"Compteur thread 1:" << Compteur Thread 1 << endl;
         cout << "Compteur thread 2:" << Compteur_Thread_2 << endl;
         cout << "Appuyez sur une touche "<< endl;
         _getch();
         return 0;
```

4.4 Signaux et évènements

Les fonctions CreateEvent(), SetEvent() et ResetEvent() permettent respectivement de créer, signaler et réinitialiser un événement.

Un thread pourra se mettre en attente d'un signal grâce à l'une des deux fonctions vues cidessus.

Ex 4.4

```
int main()
        DWORD Tid1, Tid2;
        T_ETAT Etat=MARCHE;
        HANDLE HThread[2];
        Event_Start =CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,"Start");
        HThread[0] = CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD\_START\_ROUTINE)Thread\_1,\&Etat,0,\&Tid1);
        HThread[1]= CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD START ROUTINE)Thread 2,&Etat,0,&Tid2);
        SetThreadPriority(HThread[0],THREAD PRIORITY NORMAL); //TIME CRITICAL);
        Sleep(2000);
        SetEvent(Event Start);
        cout << "appui => arreter "<<endl;
        getch();
        Etat = ARRET;
        WaitForMultipleObjects(2,HThread,TRUE,INFINITE);
        cout << "Appuyez sur une touche "<< endl;
        _getch();
        return 0;
```

4.5 Les timers

La fonction *timeSetEvent()* permet de créer un timer. Celui-ci peut provoque l'exécution une fois ou périodiquement d'une fonction CALLBACK.

La fonction timeKillEvent() permet de détruire un timer.

Les fonctions *timeBeginPeriod()* et *timeEndPeriod()* permettent de fixer la résolution d'un timer dans un environnement temps reel.

Ex 4.5

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <mmsystem.h>
#pragma comment (lib, "winmm.lib") // charge la librairie winmm
using namespace std;
typedef enum { MARCHE, ARRET }T ETAT;
HANDLE Event Start;
void CALLBACK On_Timer(UINT uID, UINT, DWORD param, DWORD, DWORD)
  cout << " uID : " << uID << " param : " << param << endl;
  SetEvent(Event Start);
WORD Thread 1(T ETAT* p Etat)
  while (*p_Etat != ARRET)
    WaitForSingleObject(Event Start, INFINITE);
    cout << timeGetTime() << endl;
  return 0;
// suite →
```

Ex 4.5 suite

5 GESTION DE LA CONCURRENCE

5.1 Exclusion mutuelle: le mutex

Soit l'exemple suivant: ex 5.1.1

```
#include <iostream>
#include "conio.h"
#include "string.h"
#include "windows.h"
using namespace std;
typedef enum { MARCHE, ARRET }T_ETAT,
void Affiche(const char* p Chaine)
         for (UINT L Index = 0; L Index < strlen(p Chaine); L Index++)
                  cout << p_Chaine[L_Index];
                  for (DWORD L Temps = 0; L Temps < 70000; L Temps++);
         cout << endl:
WORD Thread_1(T_ETAT* p_Etat)
         while (*p Etat != ARRET)
                  Affiche("Les sanglots longs de l'automne bercent mon coeur d'une langueur monotone");
         return 0;
WORD Thread 2(T ETAT* p Etat)
         while (*p Etat != ARRET)
                  Affiche("Il etait une bergere heriheron petit patapon qui gardait ses moutons ronron");
         return 0;
int main()
         DWORD Tid1, Tid2;
         T_ETAT Etat = MARCHE;
         HANDLE HThread[2];
         HThread[0] = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD START ROUTINE)Thread 1, &Etat, 0, &Tid1);
         HThread[1] = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_2, &Etat, 0, &Tid2);
         Etat = ARRET;
         WaitForMultipleObjects(2, HThread, TRUE, INFINITE);
         cout << "Appuyez sur une touche " << endl;
         getch();
         return 0:
```

Deux threads de même priorité accèdent concurremment à la même ressource (l'écran).

```
On obtient l'affichage suivant:

Liels estaanigtl outnse lboenrggse rdee hle'raiuhteormonne pbeetricte npta tmaopno nc oqeuuir gda'rudnaei tl asnegsu emuoru tmoonnso troonner

Loens
I is aentgaliott su nleon gbse rdgee rle'a uhteorminhee rboenr cpeentti tm opna tcaopeounr qdu'iu ngea rldaanigtu esuers mmoonuototnosn er

Loensr osna
Inlig leottasi tl ounnges dbee rlg'earuet ohmenrei hbeerrocne npte tmiotn pcaoteaupro nd 'quunie glaarndgauietu rs emso nmootuotneo Lness rsoannrgolno

Itls eltoanigts udnee lb'earugteormen eh ebreirhceernotn mpoent icto epura tda'puonne qluain gguaerudra imto nsoetson em oLuetso nssa nrgolnortosn
.....
```

On remarque que les thread se préemptant l'un l'autre, l'affichage devient anarchique.

On protège donc la ressource par un Mutex garantissant que tant qu'un process la détient, l'autre ne peut pas y accéder. Cette portion de code devient donc une *section critique*. La fonction **CreateMutex()** permet de créer un mutex.

La fonction *WaitForSingleObject(LeMutex,INFINITE)* joue le rôle de Mutex.P Si le mutex est pris, le process exécutant cette fonction est mis en attente.

La fonction *ReleaseMutex(LeMutex)* joue le rôle de Mutex.V (on dit signaler le mutex).

D'ou le code de l'ex 5.1.2

```
// Voir ex 5.1.1
HANDLE LeMutex;
void Affiche(char p_Chaine[])
        WaitForSingleObject(LeMutex,INFINITE);
        for (UINT L Index=0;L Index<strlen(p Chaine);L Index++)
                  cout << p Chaine[L Index];</pre>
                  for( DWORD L_Temps =0;L_Temps<70000 ; L_Temps++);
        cout << endl:
        ReleaseMutex(LeMutex);
WORD Thread_1(T_ETAT* p_Etat)
{ // Voir ex 5.1.1
WORD Thread 2(T ETAT* p Etat)
        // Voir ex 5.1.1
int main()
        DWORD Tid1, Tid2;
        T ETAT Etat=MARCHE;
        HANDLE HThread[2]:
        LeMutex = CreateMutex(NULL,FALSE,"Mutex1");
        HThread[0]= CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_1,&Etat,0,&Tid1);
        HThread[1]= CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Thread_2,&Etat,0,&Tid2);
         getch();
        Etat=ARRET;
         WaitForMultipleObjects(2,HThread,TRUE,INFINITE);
        cout << "Appuyez sur une touche "<< endl;
         _getch();
        return 0:
```

5.2 <u>Définition d'une section critique</u>

Le fonctions InitializeCriticalSection() DeleteCriticalSection() EnterCriticalSection() (ou TryEnterCriticalSection()) et LeaveCriticalSection() permettent de remplacer un mutex qui n'est utilisé qu'entre thread d'un même process.

Le principe est le suivant :

5.3 Interverrouillage d'une variable globale

Lorsque deux thread partagent une données globale qu'ils sont susceptibles de modifier (incrémenter, décrémenter ou changer la valeur), il est important que celui qui a commencé une telle opération ne soit pas préempté.

Pour cela on dispose des fonctions

InterlockedIncrement() et InterlockedDecrement() InterlockedExchange()

5.4 Le Semaphore

Le mutex ne permet l'accès à une ressource qu'à un seul thread à la fois. La ressource est dite non partageable.

Dans le cas de ressource n-partageable on peut utiliser un sémaphore.

Pour créer un sémaphore, on dispose de la fonctions CreateSemaphore(),

```
HANDLE CreateSemaphore(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,
LONG lInitialCount,
LONG lMaximumCount,
LPCTSTR lpName

| pointeur sur les attributs de sécurité
| valeur initiale
| valeur maximale
| pointeur sur le nom du sémaphore
| pointeur sur le nom du sémaphore
| pointeur sur le nom du sémaphore
```

HANDLE LeSemaphore = CreateSemaphore(NULL,3,3,NULL); crée un sémaphore non nommé initialisé à 3

OpenSemaphore() permet d'utiliser un sémaphore nommé crée par un autre process.

WaitForSingleObject(LeSemaphore,INFINITE); <=> Semaphore.P

ReleaseSemaphore(LeSemaphore,1,NULL); <=> Semaphore.V avec incrément de 1

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#include <iomanip>
using namespace std;
typedef enum { MARCHE, ARRET }T ETAT;
#define NB THREADS 5
#define NB MAX TH IN RES 3
typedef struct {
         T ETAT Etat;
         DWORD Tid;
IT INFO THREAD:
HANDLE LeSemaphore;
LONG Nombre Threads = 0; // variable globale à proteger
void Table(DWORD p Tid)
         WaitForSingleObject(LeSemaphore, INFINITE);
         InterlockedIncrement(&Nombre Threads):
         //cout <<setw(5)<< "Tid "<< p_Tid << "\t Nombre de threads utilisant la ressource " << Nombre_Threads <<endl;
         cout << "\t Nombre de threads utilisant la ressource " << Nombre Threads << endl;
         InterlockedDecrement(&Nombre_Threads);
         Sleep(10);
         ReleaseSemaphore(LeSemaphore, 1, NULL);
WORD Thread(T INFO THREAD* p Info)
         while (p_Info->Etat != ARRET)
         {
                  Table(p Info->Tid);
         return 0;
int main()
         DWORD Tid[NB THREADS];
         T_INFO_THREAD Info[NB_THREADS];
         HANDLE HThread[NB_THREADS];
         UINT L Nbr Threads = 0;
         LeSemaphore = CreateSemaphore(NULL, NB_MAX_TH_IN_RES, NB_MAX_TH_IN_RES, NULL); for (L_Nbr_Threads = 0; L_Nbr_Threads < NB_THREADS; L_Nbr_Threads++)
                  HThread[L Nbr Threads] = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD START ROUTINE)Thread,
                            &Info[L_Nbr_Threads], CREATE_SUSPENDED, &Tid[L_Nbr_Threads]);
                  Info[L_Nbr_Threads].Etat = MARCHE;
                  Info[L_Nbr_Threads].Tid = Tid[L_Nbr_Threads];
                  cout << "tid thread " << L Nbr Threads << " " << Tid[L Nbr Threads] << endl;
         }
          aetch():
         for (L_Nbr_Threads = 0; L_Nbr_Threads < 5; L_Nbr_Threads++)
                  ResumeThread(HThread[L_Nbr_Threads]);
                  Sleep(100);
         }
         Sleep(100 / NB THREADS);
         for (L_Nbr_Threads = 0; L_Nbr_Threads < NB_THREADS; L_Nbr_Threads++)
                  Info[L Nbr Threads].Etat = ARRET;
         WaitForMultipleObjects(NB_THREADS, HThread, TRUE, INFINITE);
         cout << "Appuyez sur une touche " << endl;
         _getch();
return 0;
```

6 LES PROCESS

Comme indiqué dans l'introduction NT exécute l'image chargée en mémoire d'un process. Celui-ci dispose de 2Go.

6.1 Création d'un process

La fonction CreateProcess() présentée ci-dessous permet de créer un process :

```
BOOL CreateProcess(
LPCTSTR lpApplicationName,
                                                       // pointer to name of executable module
LPTSTR lpCommandLine,
                                                       // pointer to command line string
                                                       // process security attributes
LPSECURITY ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
LPSECURITY ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
                                                       // thread security attributes
                                               // handle inheritance flag
BOOL bInheritHandles,
DWORD dwCreationFlags,
                                                       // creation flags
LPVOID lpEnvironment,
                                                       // pointer to new environment block
LPCTSTR lpCurrentDirectory,
                                                       // pointer to current directory name
LPSTARTUPINFO lpStartupInfo,
                                                       // pointer to STARTUPINFO
LPPROCESS INFORMATION lpProcessInformation
                                                       // pointer to PROCESS INFORMATION
```

Voir l'aide pour les détails.

On crée donc deux modules exécutables : le père et le fils

```
Ex 6.1.fils
 #include "windows.h"
#include "winbase.h"
 #include <iostream>
 #include "conio.h"
 using namespace std;
 void Erreur()
            char Msg[80];
           DWORD Cause = GetLastError():
           FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, Cause, NULL, Msg, 80, NULL);
           cout << " Erreur : " << Cause << " : " << Msg << endl;
           getch();
 int main()
           DWORD LeFichier;
           DWORD NbrEcrit;
           BOOL success;
           cout << " Je suis le fils" << endl;
cout << " Ligne de commande " << GetCommandLine() << endl;</pre>
           cout << "Donnez le Handle du fichier svp ";
           cin >> LeFichier:
           success = WriteFile((HANDLE)LeFichier, "Je suis le fils", 15, &NbrEcrit, NULL);
           if (success != TRUE)
                      Erreur();
                      _getch();
                      exit(1);
           cout << " Ecriture fichier OK " << endl << "appuyez sur une touche pour quitter " << endl;
           _getch();
           return 0;
```

Ex 6.1 père

```
#include "windows.h'
#include "winbase.h"
#include <iostream>
#include "conio.h"
using namespace std;
void Erreur()
         char Msg[80];
         DWORD Cause = GetLastError();
         FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, Cause, NULL, Msg, 80, NULL); cout << " Erreur : " << Cause << " : " << Msg << endl;
         getch();
int main()
         PROCESS INFORMATION Process Info;
         STARTUPINFO Process_Startup;
         SECURITY ATTRIBUTES Securite;
         DWORD NbrEcrit:
         cout << " Je suis le pere " << endl;
         memset(&Process_Startup, 0, sizeof(STARTUPINFO));
         Process_Startup.cb = sizeof(STARTUPINFO);
         Securite.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
         Securite.lpSecurityDescriptor = NULL;
         Securite.blnheritHandle = TRUE;
         HANDLE LeFichier = CreateFile("C:\temp\test.txt", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, &Securite,
                   CREATE ALWAYS, FILE ATTRIBUTE NORMAL, NULL);
                                                                   // pointer sur le fichier exécutable
         BOOL success = CreateProcess("c:\\temp\\fils.exe",
                              NULL,
                   NULL,
                                                //flag pour héritage du handle CREATE_NEW_CONSOLE, //
                   NULL,
flags de creation
                   TRUE,
                   CREATE_NEW_CONSOLE,
                   NULL,
                   NULL,
                                                // pointeur sur STARTUPINFO
                   &Process_Startup,
                   &Process_Info);
                                                // pointeur sur PROCESS INFORMATION
         if (0 == success)
                   Erreur();
                   exit(1);
         }
         WriteFile(LeFichier, "BONJOUR", 7, &NbrEcrit, NULL);
         cout << "J ai ecrit dans le fichier ayant le HANDLE: : " << (DWORD)LeFichier << endl;
         CloseHandle(Process_Info.hProcess);
         cout << "appuyez sur une touche pour quitter " << endl;
         _getch();
CloseHandle(LeFichier);
         return 0;
```

Créer le fichier fils.exe et copiez le dans un répertoire <u>c:\temp</u> Créez père.exe et lancez le.

6.2 Communication inter process : Le pipe nommé

Un pipe nommé est une section de mémoire partagée que des process utilisent pour communiquer.

Le process qui crée le pipe est appelé serveur, celui qui s'y connecte est appelé client. Un process écrit des données dans le pipe, un autre process lit ces informations dans le pipe. Le serveur crée un pipe nommé grâce à la fonction CreateNamedPipe()

Le client se connecte au pipe nommé grâce à la fonction ConnectNamedPipe()

```
HANDLE CreateNamedPipe(
 LPCTSTR lpName,
                                                // pointer to pipe name
 DWORD dwOpenMode,
                                                // pipe open mode
 DWORD dwPipeMode,
                                                // pipe-specific modes
 DWORD nMaxInstances,
                                                // maximum number of instances
 DWORD nOutBufferSize,
                                                // output buffer size, in bytes
DWORD nInBufferSize,
                                                // input buffer size, in bytes
 DWORD nDefaultTimeOut,
                                                // time-out time, in milliseconds
LPSECURITY ATTRIBUTES lpSecurityAttributes // pointer to security attributes
BOOL ConnectNamedPipe(
HANDLE hNamedPipe,
                                                 // handle to named pipe to connect
LPOVERLAPPED lpOverlapped
                                                // pointer to overlapped structure
```

Ex 6.2 fils pipe

```
#include "windows.h"
#include "winbase.h"
#include <iostream>
#include "conio.h"
using namespace std;
void Erreur()
         char Msg[80];
         DWORD Cause = GetLastError();
         FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, Cause, NULL, Msg, 80, NULL);
         cout << " Erreur : " << Cause << " : " << Msg << endl;
         getch();
int main()
         bool L_success = false;
         int L_ret = 0;
         HANDLE hLePipe;
         char CaracEcrit ='R', CaracLu ='X';
         DWORD NbrEcrit, NbrLu;
         cout << " Je suis le fils_pipe" << endl;
         hLePipe = CreateFile("\\\\.\\pipe\\MonPipe", GENERIC READ | GENERIC WRITE,
                  0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
         if (hLePipe == INVALID_HANDLE_VALUE)
                  cout << " Erreur ouverture pipe pipe" << endl;
                  Erreur();
                  L_ret = _getch();
                  CloseHandle(hLePipe);
                  exit(1);
         if (hLePipe == INVALID HANDLE VALUE)
                  cout << " Erreur lien au pipe" << endl;
                  Erreur();
                  L ret = getch();
                  CloseHandle(hLePipe);
                  exit(1);
         }
```

fils_pipe (suite)

Ex 6.2 pere_pipe

```
#include "windows.h"
#include "winbase.h"
#include <iostream>
#include "conio.h"
using namespace std;
void Erreur()
          int L ret = 0;
          char Msg[80];
          DWORD Cause = GetLastError();
          FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, Cause, NULL, Msg, 80, NULL);
          cout << " Erreur : " << Cause << " : " << Msg << endl;
          L_ret = _getch();
int main()
          bool L_success = false;
          int L_ret = 0;
          PROCESS INFORMATION Process Info;
          STARTUPINFO Process_Startup;
          HANDLE hLePipe;
          char CaracEcrit='A', CaracLu='X';
          DWORD NbrLu, NbrEcrit,
          hLePipe = CreateNamedPipe("\\\\.\\pipe\\MonPipe", PIPE_ACCESS_DUPLEX,
                    PIPE_TYPE_BYTE | PIPE_READMODE_BYTE | PIPE_WAIT, PIPE_UNLIMITED_INSTANCES, 10, 10, 100, NULL);
          if (hLePipe == INVALID_HANDLE_VALUE)
                    cout << "Erreur creation Pipe " << endl;
                    Erreur();
                    exit(1);
          cout << " Je suis le pere pipe cree handle : " << hLePipe << endl;
          memset(&Process_Startup, 0, sizeof(STARTUPINFO));
          Process_Startup.cb = sizeof(STARTUPINFO);
          ZeroMemory(&Process_Info, sizeof(Process_Info));
          L_success = CreateProcess("c:\\temp\\fils_pipe.exe", NULL, NULL, NULL, TRUE,
                    CREATE_NEW_CONSOLE, NULL, NULL, &Process_Startup, &Process_Info);
                    cout << "Erreur creation Process fils " << endl;
Erreur();
                    exit(1);
          ConnectNamedPipe(hLePipe, NULL);
          cout << "Lien pipe OK " << endl;
          Sleep(2000);
```

pere_pipe (suite)

Créer le fichier fils_pipe.exe et copiez le dans un répertoire <u>c:\temp</u> Créez pere pipe.exe et lancez le.

6.3 Pipe anonyme

La fonction CreatePipe () permet de créer un pipe anonyme.

CreatePipe crée aussi deux handle (un pour la lecture et l'autre pour l'écriture) que les process utilisent pour écrire et lire dans le pipe anonyme grâce aux fonctions ReadFile et WriteFile.

```
BOOL CreatePipe(
PHANDLE hReadPipe, // pointer to read handle
PHANDLE hWritePipe, // pointer to write handle
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpPipeAttributes, // pointer to security attributes
DWORD nSize // pipe size
);
```

Un pipe anonyme ne peut pas être utilisé à travers un réseau ni entre des process non apparentés.

7 LES THREADS DANS MFC

Dans visual studio 2008, on peut créer deux sortes de threads : les threads de travail (worker threads) et les threads d'interface utilisateur.

Un thread de travail exécute une fonction (comme lors de l'utilisation de createThread() vu en début de cours). Il ne peut pas interagir avec les objet PFC et donc recevoir des messages utilisateur via des boites de dialogue par exemple.

Les threads d'interface utilisateurs" permettent ces interactions. Ce sont des objets instances d'une classe dérivée de la classe MFC CWinThread.

Nous allons créer une application multithread basée sur la classe CWinThread fournie par MFC.

Nous lancerons plusieurs threads incrémentant un entier et l'affichant dans leur propre fenêtre. Des boutons permettrons de lancer le thread, de le suspende et de le terminer et des zones d'édition afficherons la valeur d'un compteur et le nombre de fois où le thread à été suspendu .

7.1 Manipulation des threads avec MFC.

7.1.1 Création d'un thread

Pour créer un thread qui s'exécutera dans l'espace mémoire du thread appelant il existe deux solutions :

Utilisez **AfxBeginThread** pour créer un objet thread et l'exécuter en une opération Utilisez **CreateThread** si vous voulez réutiliser l'objet thread afin d'effectuer de multiples créations, terminaisons.

L'attribut public CWinThrread::m_bAutoDelete de type booléen spécifie si l'objet thread est détruit automatiquement (true) ou non (false) à sa terminaison.

7.1.2 Démarrer et suspendre un thread.


Utilisez les méthodes CWinThread::ResumeThread et CWinThread::SuspendThread

7.1.3 La fonction de traitement attachée au thread interface utilisateur


On surcharge la méthode CWinThread::Run

7.2 <u>Création de notre application</u>

Créez un projet nommée prjThreadCompteur de type " application MFC " configurer la fenêtre type d'application comme suit



cliquez sur suivant jusqu'à la fenêtre " fonctionnalité de l'interface utilisateur



cliquez sur suivant.


dans la fenêtre " fonctionnalités avancées ", décochez toutes les options

cliquez sur terminer et lancez votre application.

7.3 Création de la boite de dialogue

Créez une boite de dialogue comme définie ci dessous et la classe CThreadDlg héritant de CDialog correspondante.

Cette boite permattra d'afficher la valeur du compteur du threadet le nombre de mises en attente . Les boutons *start* et *stop* permettront de lancer ou de suspendre le thread.



7.4 <u>Le thread compteur</u>

A l'aide de l'outils d'ajout de classes, ajoutez une classe **CCompteurThread** qui hérite de **CWinThread**.

On remarque qu'un thread possède (comme une application) les méthodes virtual BOOL InitInstance(); et virtual int ExitInstance();

7.4.1 Attacher le thread compteur et sa boite de dialogue

Il faut que le thread *crée* la boite de dialogue qui affichera la valeur de son compteur ; On ajoute donc dans la classe **CCompteurThread** un attribut protected **CThreadDlg * pThreadDlg**;

De plus cette boite de dialogue devra s'afficher dans la fenêtre principale . Il faut donc que le thread *connaisse* la fenêtre principale (la MainFrame) afin de créer sa boite de dialogue en lui passant le pointeur sur la fenêtre principale.

On ajoute donc dans la classe CCompteurThread un attribut protected

CMainFrame* laFenetrePrincipale;

en fin la boite de dialogue doit connaître le thread compteur.

On ajoute donc à la classe CThreadDlg un attribut protected

CCompteurThread * pMonThread;

et l'accesseur

void PrendPourThread(CCompteurThread * P ptrLeThread);

```
void CThreadDlg::PrendPourThread(CCompteurThread * P_ptrLeThread)
{
         pMonThread = P_ptrLeThread;
}
```

On ajoute enfin à **CCompteurThread** la fonction membre publique **void CCompteurThread::CreerBoiteDeDialogue(CMainFrame* P_MainFrm)** qui réalise cette connaissance mutuelle et affiche la boite de dialogue de façon non modale afin que l'on puisse encore agir sur le menu de l'applicaiton.

```
void CCompteurThread::CreerBoiteDeDialogue(CMainFrame* P_MainFrm)
{
    laFenetrePrincipale = P_MainFrm;
    pThreadDlg=new CThreadDlg((CWnd*)laFenetrePrincipale);
    pThreadDlg->PrendPourThread((CCompteurThread *)this);
    pThreadDlg->Create(IDD_DIALOG_THREAD_CMPT,(CWnd*)laFenetrePrincipale);
    pThreadDlg->ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);
}
```

7.4.2 Création du thread

La création du thread sera réalisée lorsque l'on choisit le menu

Fichier -> Nouveau.

Comme le thread doit connaître la fenêtre principale pour l'indiquer à sa boite de dialogue, on implémentera la méthode **OnFileNew** dans la classe **CMainFrame** ce qui permettra d'utiliser le pointeur this.

Ouvrez le gestionnaire de ressource pour ajouter un gestionnaire d'événement **OnFileNew** dans la classe **CMainFrame** en réponse au click sur le menu Fichier -> Nouveau

La fonction AfxGeginThread reçoit en paramètre la classe de l'objet thread à créer t les flag de création (priorité normal, ayant une pile de la même taille que le thread appelant et initialement suspendu)

On indique alors au thread crée que son propriétaire et l'objet fenêtre principale (this) Il pourra ainsi recevoir et poster des messages.

7.4.3 La fonction compteur du thread

Nous voulons que le thread incrémente un compteur;

Ajoutons à la classe CCompteurThread un attribut protected Cmpt de type int.

Et surchargeons la méthode publique **virtual int Run()**; qui incrémentera le **Cmpt** tant que le thread n'est pas terminé, ce qui est signalé par un attribut publique booléen **fin** que nous ajoutons également à la classe **CcompteurThread**.

La donnée membre **m_bAutoDelete** initialisée à false permet de faire en sorte que le thread ne soit pas détruit automatiquement lors de sa terminaison.

Il reste à initialiser les attributs du thread compteur dans le constructeur et à incrémenter compteur dans la méthode run tant que fin est différent de false.

7.5 Contrôler le thread depuis la boite de dialogue

7.5.1 Lancement du thread

Lorsque l'on clique sur le bouton start on va

- (re)démarrer le thread (qui est crée initialement suspendu) en appelant **ResumeThread()**;
- Positionner un flag pour se rappeler que le thread est démarré . Ce flag est implémenté par un attribut protected **Actif** de type **bool** initialisé à **false**;

- Mettre à jour le nombre d'attente avec la valeur de retour de ResumeThread();
 (mémorisée dans un attribut protected NbrSuspend de type int initialisé à 0
- Mettre à jour l'affichage en indiquant l'état du thread dans la barre de titre de la boite de dialogue.

On ajoute donc le gestionnaire d'événement correspondant au click sur le bouton start :

7.5.2 Suspendre le thread

On ajoute de même un gestionnaire d'événement pour le bouton stop :

```
void CThreadDlg::OnBnClickedButtonStop()
{
    // TODO : ajoutez ici le code de votre gestionnaire de notification de contrôle
        NbrSuspend = pMonThread->SuspendThread();
    SetDlgItemInt(IDC_EDIT_ATTENTE,NbrSuspend);
    Actif = false;
    if(NbrSuspend >= 0)
        SetWindowText("Le thread est suspendu ");
}
```

7.5.3 Afficher la valeur du compteur

Il reste à afficher la valeur du compteur à chaque incrémentation

7.6 Terminaison des threads

Lorsqu'on clique sur le bouton quitter (OK) ou lorsqu'on ferme la boite de dialogue il faut terminer le thread.

On surcharge donc la méthode OnClose et on ajoute un gestionnaire d'événement lorsque l'on clique sur Quitter (OnBnClickedOk) afin de terminer le thread proprement et de le signaler à l'utilisateur.

```
void CThreadDlg::OnClose()
         // TODO : ajoutez ici le code de votre gestionnaire de messages et/ou les paramètres par défaut des appels
         int L cmpt=0;
         DWORD dwStatus;
         if (Actif==FALSE)
                           pMonThread->ResumeThread();
                           Actif = true;
         if (pMonThread!= NULL)
                           VERIFY(::GetExitCodeThread(pMonThread->m hThread,&dwStatus));
                           if (dwStatus == STILL ACTIVE)
                                    L cmpt ++;
                                   pMonThread->fin = true;
                           else
                           {
                                    delete pMonThread;
                                    pMonThread=NULL;
                                    MessageBox( "thread TERMINE");
         if (L cmpt == 0)
                           CDialog::OnClose();
         else
                           PostMessage(WM_CLOSE,0,0L);
         CDialog::OnClose();
void CThreadDlg::OnBnClickedOk()
         // TODO : ajoutez ici le code de votre gestionnaire de notification de contrôle
         PostMessage(WM CLOSE,0,0L);
         OnOK();
}
```