
Objectif : évaluer le pouvoir épurateur d'un sol.


1. Etape 1 : choix de la méthode et des paramètres à récupérer.

Méthodes:



Et/ou

par arborescence : exemple de la détermination des Indices d'Aptitude à l'Épandage (IAE)



Suivant la méthode choisie, les protocoles ne seront pas les mêmes.

Nous nous plaçons dans le cas où nous allons utiliser les deux méthodes car la première seule est à dire d'expert.

2. Etape 2 : liste des paramètres à étudier

Hydromorphie / écoulements (bas fond, topographie) Perméabilité de surface (0-20 cm):

- texture,
- tassement,
- battance

Fonctionnement de la vie du sol (0-20 cm):

- pH
- MO
- CACO₃

RUM:

- profondeur de sol :
 - o profondeur maximale d'enracinement
 - o obstacle comme tassement, roche mère etc.
- texture de chaque horizon de sol, pH (pour blocage)

3. Etape 3 : recueil des données

Les indications [].....: sont pour vous rappeler à quel paramètre la données recueillies sert à renseigner, dans un protocole ce n'est pas obligatoire.

Sur le terrain

Observation du terrain et notes :

- des caractéristiques topographiques [[Ecoulement]
- proximité cours d'eau [] Ecoulement
- état de la surface du sol : battance, résidus de cultures, cultures [] perméabilité

Observation des fosses et notes

- type de sol, formation *□* replacer les données / données de référence pédo, profondeur de sol pour RUM
- délimiter les différents horizons (les limites d'apparition et disparition), les décrire (si faisable test tactile pour détermination de la texture)

 | zone de prélèvements, texture
- absence/présence d'hydromorphie (zones rouilles/bleutées), donner les limites d'apparition et disparition [] hydromorphie, profondeur pour RUM
- noter la profondeur d'enracinement \(\pi RUM \)
- noter la présence/absence de tassement, donner les limites d'apparition et disparition [] profondeur pour RUM, perméabilité

Prélèvements d'échantillons de sol:

- faire des échantillons composites de 16 répétitions prises aléatoirement sur la parcelle
- faire un échantillon de chaque horizon de sol
- pour chaque horizon de sol, prélever au moins 300g de sol à l'aide d'une tarière

□ Pour texture, pH (de surface et des différents horizons (RUM)), MO, CACO₃, battance (test en laboratoire) pour la surface

Pour le TP : un prélèvement par binôme directement dans la fosse ! PAS CETTE ANNEE (sol déjà prélevé)

En laboratoire

Sur les échantillons de l'horizon de surface :

- analyse de la MO
- analyse du CACO3
- analyse du pH
- analyse de la texture
- test de stabilité structurale (battance)

Sur l'ensemble des échantillons :

- analyse du CACO3, pH (fonctionnement global du sol)
- texture

Pour les TP:

- MO, CACO3 (total et actif), pHeau et KCl, texture (granulométrie), Ntotal et Humidité de chaque horizon. Nous verrons ensuite comment les utiliser.
- Test de battance en TP.