#### **CHAP. 2 – LA NUTRITION HYDRIQUE**

#### 1. Importance de l'eau pour la plante

- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante

#### Rôle de l'eau : la turgescence cellulaire

- permet le <u>déroulement du métabolisme</u>
- · contribue au port des végétaux

turgescence cellulaire

- véhicule les substances nutritives, hormones et déchets du métabolisme
- commande certains mouvements d'organes

#### TENEUR EN EAU DES VEGETAUX

Valeurs moyennes par rapport à la matière sèche en %

<ul> <li>Feuilles de pommier</li> </ul>	150
<ul> <li>Feuille de blé (en herbe)</li> </ul>	300
<ul> <li>Feuilles de chou</li> </ul>	600
<ul> <li>Feuilles de tomate</li> </ul>	700
<ul> <li>Jeunes racines, tubercules</li> </ul>	2 000
<ul> <li>Graines et spores</li> </ul>	10
<ul> <li>Troncs d'arbres</li> </ul>	100

#### Besoins en eau très importants

A poids égal,

une plante consomme en 24 h, 10 fois la quantité d'eau bue par un animal.

## **Explication**:

90% de l'eau prélevée dans le sol par la plante ne fait que transiter → transpiration

#### **DEFICIT LETAL**

- Valeur critique du déficit hydrique au-delà de laquelle la vie n'est plus possible
- Valeur remarquablement élevée chez les végétaux :
  - → 30 % pour le haricot
  - 40 % pour le maïs
  - 70 % pour la luzerne
  - Plantes reviviscentes (Bryophytes, Lichens)


minimum biologique 10%

1. Importance de l'eau pour la plante

# L'absorption de l'eau par la plante 2.1. Les organes de l'absorption

- 2.2. La notion de potentiel hydrique
- 2.3. Mécanisme de l'absorption
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante

#### Les racines aériennes des orchidées









Phalenopsis

#### Les racines des fougères épiphytes




Lorsque les feuilles de la plante meurent, elles restent en place, attachées à la base de la plante. Ainsi les feuilles mortes s'accumulent et finissent par constituer de l'humus, capable de piéger et de stocker eau et éléments nutritifs. Les racines de la plante peuvent ainsi pénétrer dans cette réserve d'humus, qui fonctionne comme une éponge susceptible de recueillir des litres d'eau.

## Le rôle des poils absorbants

#### L'expérience de Rosène

(Hilda F. ROSENE, 1950)




La plantule absorbe l'eau essentiellement par ses poils absorbants (plantule de Radis).

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- L'absorption de l'eau par la plante
   2.1. Les organes de l'absorption
  - 2.2. La notion de potentiel hydrique
  - 2.3. Mécanisme de l'absorption
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante

#### Disponibilité en eau du sol

- teneur en eau du sol ≠ disponibilité en eau du sol pour les plantes
- eau liée ≠ eau libre
- eau soumise à des interactions plus ou moins forte avec les molécules avoisinantes

#### LES FORCES DE RETENTION DE L'EAU DANS LE SOL



non solubles du sol

#### Enthalpie de sorption


A cause de l'intensité des forces de rétention

=> Quantité d'énergie à fournir par la plante pour rompre les liaisons retenant l'eau du sol

Enthalpie de sorption

sorption = processus par lequel une substance est adsorbée ou absorbée sur ou dans une autre substance

C'est l'énergie fournie par la plante pour prélever l'eau du sol



$$\Psi = \Psi o + \Psi p + \Psi m + \Psi g$$

**Ψo = associé à la concentration en solutés ; égal à la valeur absolue de la pression osmotique ; toujours affecté du signe – car solutés diminuent enthalpie libre** 

Ψo = 0 dans l'eau pure

**Чр : dépend de la pression hydrostatique ; positif si pression ; négatif si dépression** 

Ψp = 0 à la pression atmosphérique en général : 3 ≤ Ψp ≤ 8 bars

**Чт: souvent négligeable ; négatif** 

Ψp = 0 à la pression atmosphérique en général : 3 ≤ Ψp ≤ 8 bars

Ψg = ρ g h ; souvent négligeable (sauf si arbre ≥ 10 m où Ψg ≥ 0)

#### Par simplification :

$$\Psi = \Psi o + \Psi p$$

$$\Psi = \Psi o + \Psi p$$

Unités: joules m<sup>-3</sup>; Pascal Pa; atm; bar

nom	symbole	équivalence
Pascal	Pa	
Joules par m3	J m <sup>-3</sup>	1 Pa
Bar	bar	100 000 Pa
Atmospère	atm	101 325 Pa

- Ψ est toujours négatif.
- Plus il est bas et plus la liaison de l'eau est forte.
- Mouvement d'eau spontané du potentiel hydrique le moins négatif vers le plus négatif donc du plus proche de zéro = Ψ de l'eau pure vers le plus négatif = Ψ de l'eau la plus fortement liée.
- Ψ détermine donc le sens des mouvements d'eau:
  - > entre le sol et la plante
  - > entre la plante et l'atmosphère
  - > entre les différentes parties de la plante

#### Exemples de valeurs de potentiel hydrique

 -7 bars : bulbes d'oignon, racine de carotte, feuille d'épinard ...

 -50 à -100 bars : cactées, crassulacées (peu de pertes d'eau en milieu aride)

- Ψ mesure l'avidité en eau d'un compartiment
- Plus une solution à l'intérieur d'un compartiment est concentrée plus elle attire l'eau donc plus le potentiel hydrique du compartiment est bas (donc très négatif).
- opposé de la succion S : Ψ = S

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
  - 2.1. Les organes de l'absorption
  - 2.2. La notion de potentiel hydrique

## 2.3. Mécanisme de l'absorption


- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante

#### Les mécanismes de l'absorption

- Hypertonie des cellules absorbantes
  - → mécanisme de régulation pour rétablir l'hypertonie = l'épictèse
- Succion exercée par les parties aériennes
  - → appel d'eau transmis tout le long de la tige
- Activité physiologique de la racine
  - → absorption impossible si anoxie

Effet de l'augmentation de la pression osmotique du sol sur la pression osmotique des racines de maïs.

Pression osmotique (Bars)		
Solution du sol	Racines	
1,21	4,59	
1,99	5,48	
3,38	6,61	
4,96	7,51	
7,22	8,19	



#### Les mécanismes de l'absorption

L'absorption dépend de la succion nette S

$$S = Si - Se$$


#### avec:

Si = succion exercée sur l'eau par la plante Se = succion exercée sur l'eau par le sol


Une succion nette positive implique un potentiel hydrique de la plante inférieur à celui du sol

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante 3.1. Le transit dans la racine
  - 3.2. La circulation des sèves
    - 3.2.1. La sève brute
    - 3.2.2. La sève élaborée
- 4. L'émission d'eau par la plante

#### TRANSIT DE L'EAU



Trajets possibles pour l'eau: 1) voie apoplasmique; 2) voie symplasmique; 3) de vacuole à vacuole. La voie apoplasmique est interrompue à l'endoderme (par le cadre subérifié), mais peut se reconstituer au-delà. Co, cellule du cortex; E, endoderme; Pe, péricycle; PV, parenchyme vasculaire; V, vaisseau.



Étude d'une racine dans la region où s'effectuent les absorptions de sels minéraux et d'eau.

coupe transversale et courbe de l'évolution des potentiels hydriques. Ultérieurement, les parois des cellules endodermiques s'épaississent fortement à l'exception de celles opposées aux rayons du xylème.

En, endoderme ; V, vaisseaux du xylème. (d'après MAZLIACK)

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
  - 3.1. Le transit dans la racine
  - 3.2. La circulation des sèves
    - 3.2.1. La sève brute
    - 3.2.2. La sève élaborée
- 4. L'émission d'eau par la plante

## La composition de la sève brute

Composition de la sève brute du poirier, à deux périodes de l'année. (Les concentrations sont données en parties par million.) (D'après Anderssen 1929.)


Constituants	Novembre	Mai	
Ca <sup>2+</sup>	16,6	84,7	
Ca <sup>2+</sup> Mg <sup>2+</sup>	0,8	23,5	
K+	23,6	59,6	
Fe <sup>2+</sup>	1	2,1	
So <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	8,3	31,8	
So <sub>4</sub> <sup>2</sup> - Cl-	3,2	4,5	
PO <sub>4</sub> 3-	10,6	25,2	
Saccharose	80	0	
Sucres réducteurs	40	0	
Composés azotés	20	160	

#### Les plus grands arbres (Séquoia) atteignent ~ 100 m

## Trois forces contribuent à faire monter l'eau:

- 1. Capillarité
- 2. Pression racinaire
- 3. Aspiration foliaire






d'après Gilles Bourbonnais Cégep de Sainte-Foy

#### 1. Capillarité

- Due à la cohésion des molécules d'eau entre elles (cohésion grâce aux liaisons hydrogène) et avec la paroi des vaisseaux conducteurs.
- Montée inversement proportionnelle au diamètre du tube.
- Ne peut pas monter plus haut que 1,5 m dans les plus petites trachéïdes.

Les molécules d'eau adhèrent entre elles (cohésion par les liaisons hydrogène).


Si on « tire » sur une molécule, les autres suivent.



#### 2. Pression racinaire

Transport de minéraux dans la racine :

- Augmente la concentration à l'intérieur du cylindre central.
- L'eau se déplace alors vers le cylindre central et pénètre dans le xylème par osmose;
   l'eau arrive sous pression :



**Transport de minéraux dans le cylindre central** 

pression racinaire = poussée radiculaire.

La poussée radiculaire joue un rôle important dans la montée de sève. Si il n'y avait pas les forces de frottements, elle pourrait théoriquement expliquer l'ascension de la sève dans les arbres les plus hauts (1 bar  $\rightarrow$  10 m).

#### 3. Aspiration foliaire = transpiration


En surface des feuilles, les vaisseaux conducteurs sont recouverts d'une pellicule d'eau ; l'interface air/eau forme donc un ménisque.

Lorsque la plante transpire, la pellicule d'eau s'évapore.

=> <u>la pellicule d'eau se rétracte</u>.

La pellicule d'eau qui se rétracte, « tire » sur l'eau provenant du xylème. Il se crée sous le ménisque <u>des forces de tension superficielle</u> qui attirent toute la colonne d'eau (comme dans un capillaire).

Il se crée donc une tension dans le xylème.



Rayon de courbure en μm	Pression hydrostatique en MPa
c = 1,00	- 0,15
b = 0,10	- 1,50
a = 0,01	- 15,0

- Pour soutenir une colonne d'eau de 120 m, le rayon d'évaporation du ménisque doit être ≤ 0,12 μm (millième de mm).
- Or les ménisques sur les réseaux de microfibrilles de cellulose auraient un rayon de 2 à 4 millièmes de micromètres seulement!
- La transpiration = mécanisme essentiel de la montée de sève

 Vitesse moyenne de circulation de la sève brute = 1 à 6 m/heure

 Si transpiration importante
 Vitesse de circulation de la sève brute peut atteindre 100 m/heure

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
  - 3.1. Le transit dans la racine
  - 3.2. La circulation des sèves
    - 3.2.1. La sève brute
    - 3.2.2. La sève élaborée
- 4. L'émission d'eau par la plante

# La composition de la sève élaborée

Compositions des sèves brute et élaborée du xylème et du phloème de lupin (*Lupinus albus*).


	Sève brute	Sève élaborée	
	(µg. ml <sup>-1</sup> )	(μg. ml <sup>–1</sup> )	
рH	6,3	7,9	
Nitrate	10	0	
Cuivre	traces	0,4	
Zinc	0,4	5,8	
Manganèse	0,6	1,4	
Fer	1,8	9,8	
Calcium	17	21	
Magnésium	27	85	
Sodium	60	120	
Potassium	90	1 540	
Acides aminés	700	<u>13 00</u> 0	
Saccharose 0		154 000	

# Transport de la sève élaborée dans le phloème


Se fait d'un organe source à un organe cible ou puits

- Organe source : produit des glucides
- Organe puits : utilise ou met en réserve les glucides (fruit ou racine par exemple)

N.B. Un tubercule peut être un organe source ou puits selon la saison.




© Biologie et Multimédia - R. Prat




Représentation d'une coupe longitudinale dans le phloème (A) montrant une cellule de transfert de cytoplasme dense et très riche en mitochondries, située entre une cellule parenchymateuse, ou s'effectue la photosynthèse et un tube criblé dans lequel on note la présence de filaments visqueux. Coupe à travers une cellule de transfert et un tube criblé (B). Vue de face d'un crible (C).

(D'après Salisbury & Ross 1985.)



Chargement apoplastique du phloème.

(D'après Robert & Catesson 1990.)



Hypothèse de la circulation des sèves selon la théorie de Münch et Crafts

Transport actif de saccharose dans les cellules du phloème.

L'eau suit par osmose.

La force qui déplace l'eau vient du transport actif des glucides (ATP).

Le saccharose passe du phloème à l'organe cible.

L'eau sort du phloème par osmose.

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante

# 4.1. La guttation

- 4.2. La transpiration
  - 4.2.1. Généralités
  - 4.2.2. Facteurs de variation
  - 4.2.3. La régulation stomatique
  - 4.2.4. La lutte contre le stress hydrique

La pression racinaire peut entraîner dans certains cas la guttation.





L'eau perle le matin ou au crépuscule, au niveau des feuilles.

Le phénomène ne se produit que si :

absorption > transpiration

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante4.1. La guttation
  - 4.2. La transpiration
    - 4.2.1. Généralités
    - 4.2.2. Facteurs de variation
    - 4.2.3. La régulation stomatique
    - 4.2.4. La lutte contre le stress hydrique

### La transpiration des végétaux : valeurs moyennes

• Erable isolé de 14m de haut

Il possède environ 180 000 feuilles soit pour leurs 2 faces une surface 700 m<sup>2</sup>

En juillet en fin d'après-midi : transpiration foliaire = 3,3 g/dm²/h soit pour l'arbre entier : 220 l/h

La plus grande partie de la sève brute s'évapore donc au niveau des feuilles.

Un érable peut perdre ~ 220 L / h en été donc

Il doit puiser 220 L / h dans le sol pour compenser.

Transpiration / évaporation dans les forêts tropicales joue un rôle important dans la circulation de l'eau sur la planète et dans le climat.

Une plante en pot de moyenne importance

par heure 2g

Un plant d'avoine

par jour 70g

pendant 3 mois 22kg

Un arbre isolé

par jour 500kg

pendant 6 mois de vie active 120t

Une forêt de 1ha

par jour 30t

pendant un an 3000 à 4000t

Nombre de stomates (par mm<sup>2</sup>). S : face supérieure; I : face inférieure.

Espèce	S	I	Espèce	S	I
Blé	33 52 12 50 170	14 68 130 160 140	Houx Lilas Pommier Chêne rouvre Peuplier	0 0 0 0 20	170 330 300 450 115

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante
  - 4.1. La guttation
  - 4.2. La transpiration
    - 4.2.1. Généralités

### 4.2.2. Facteurs de variation

- 4.2.3. La régulation stomatique
- 4.2.4. La lutte contre le stress hydrique

Nombre et position des stomates

 Surface de l'appareil foliaire : variations saisonnières ; adaptations foliaires (aiguilles...) ; maladies

 Nature et structure des tissus périphériques : cuticule, suber, parenchyme palissadique

#### **Facteurs limitants**

Etat du sol

Abaissement de l'humidité Abaissement de la température : < 15°C

- Etat de l'air
  - Vent, turbulences, agitation de l'air
  - Sécheresse de l'air


Seuil de tolérance : déficit hydrique = 10 à 15%

Température de l'air

Seuil de tolérance : 25 à 30°C

#### Lumière

Effet de la température sur l'ouverture des stomates (en % de l'ouverture maximale). Feuilles de Coton, lumière constante (d'après CH. C. WILSON, 1948).



Par temps clair si soleil au zénith
 Rayonnement solaire = 0,10 W/cm² = 1 kW/m²
 dont :

- > 4 % dans l'UV
- > 54 % dans le visible
- > 42 % dans l'IR

# Que devient l'énergie solaire reçue ?

```
Lumière réfléchie = 10 %
```

Lumière transmise = 27 %

## Lumière absorbée = 63 %

```
par les chloroplates : 30 %
```

par l'eau (IR surtout): 15 %

par diverses structures: 18 %

Les 63% absorbés sont utilisés ainsi :


soit ≈ 70% de l'énergie absorbée!

Pertes thermiques = 17 %

(échauffement de la feuille)

Ouverture des stomates

Radiations bleues




Stomate d'une feuille de tomate (observation en microscopie électronique)

- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante
  - 4.1. La guttation
  - 4.2. La transpiration
    - 4.2.1. Généralités
    - 4.2.2. Facteurs de variation
    - 4.2.3. La régulation stomatique
    - 4.2.4. La lutte contre le stress hydrique

#### Mécanisme d'ouverture - fermeture des stomates


#### stomate ouvert




→ S : Saccharose


- \* Obscurité
- \* Déshydratation de la feuille (effet ABA)
- \* Lumière (bleue en particulier)
- \* Faible concentration en CO<sub>2</sub> dans les espaces intercellulaires

#### stomate clos




#### Mécanisme d'ouverture - fermeture des stomates






#### Mécanisme d'ouverture - fermeture des stomates



- 1. Importance de l'eau pour la plante
- 2. L'absorption de l'eau par la plante
- 3. Le transit de l'eau dans la plante
- 4. L'émission d'eau par la plante
  - 4.1. La guttation
  - 4.2. La transpiration
    - 4.2.1. Généralités
    - 4.2.2. Facteurs de variation
    - 4.2.3. La régulation stomatique
    - 4.2.4. La lutte contre le stress hydrique

#### Périodicité de l'ouverture des stomates





Ouverture des stomates: périodicité journalière (en % de l'ouverture maximale). A, journée d'automne froide et pluvieuse. B, journée d'été chaude et pluvieuse. C, journée d'été chaude et sèche. D, journée d'été très sèche (d'après STALFELT, 1929).

## **Applications agronomiques**

Physiologie: alimentation hydrique

- Meilleure maitrise de l'irrigation
  - → notion de RFU : Réserve en eau Facilement Utilisable
  - → notion d'évapotranspiration maximale : ETM





La notion d'évapotranspiration d'un écosystème / d'une culture

### **Applications agronomiques**

Physiologie : conduction des sèves

- Amélioration de la productivité
  - → meilleure maitrise de l'irrigation et de l'apport d'engrais
  - → sélection pour une meilleure distribution des assimilats vers les épis (ex. blé d'hiver)
- Optimisation des traitements phytosanitaires
  - → recherche d'une bonne systémie = bonne aptitude des produits phyto à être transportés (=> réduction des quantités donc des coûts et des risques sanitaires)