
EstrichONE

BENUTZERHANDBUCH

Die App EstrichONE für iPhone und iPad

für Bauleitung, Kolonnen und Büro – auf der Baustelle und unterwegs



Version	0.1.4
Stand	5. November 2026
Gilt für	iPhone und iPad ab iOS 17 – Server 0.1.x

Inhalt

1 Willkommen bei der App EstrichONE 4
1.1 Für wen dieses Handbuch gedacht ist 4
1.2 Was Sie brauchen 4
1.3 Aufbau der App 4
1.4 Statusanzeigen auf einen Blick 5
1.5 Schreibweisen in diesem Handbuch 6

2 Installation und Einrichtung 7
2.1 App installieren 7
2.2 Mit dem Server verbinden 7
2.3 Wie wird das Gerät genutzt? 8
2.4 Anmelden 9
2.5 Freigabe des Geräts abwarten 9
2.6 Persönliches Gerät: angemeldet bleiben mit Face ID 10
2.7 Poolgerät: Benutzer wechseln mit PIN 11
2.8 Demo ausprobieren – ohne Server 11

3 Die Heute-Seite 13
3.1 Aufbau der Seite 13
3.2 Mein Einsatz 14
3.3 Meine Aufgaben 15
3.4 Meine Woche 15
3.5 Wer fährt wohin 15
3.6 Große Schrift 16

4 Baustellen und Bauakte 17
4.1 Die Baustellenliste 17
4.2 Neue Bauakte anlegen 17
4.3 Die Bauakte im Überblick 19
4.4 Fotos aufnehmen 19
4.5 Videos aufnehmen 20
4.6 Dokumente scannen 20
4.7 Bautagebuch 21
4.8 Mängel und Aufgaben 22
4.9 Notizen und Verlauf 22
4.10 Erstbegehung 23
4.11 CM-Messung 23
4.12 Abnahme mit Unterschrift 24
4.13 Räume und Flächen 25
4.14 Basisdaten 26
4.15 Kontakte der Bauakte 27
4.16 Stand, PDF und Stornieren 27
4.17 Der Tab „Erfassen“ 28

5 Kunden 29
5.1 Kunden finden 29

5.2 Die Kundenkarte 29
5.3 Kunden anlegen und bearbeiten 30

6 Disposition unterwegs 31
6.1 Die Tagesansicht 31
6.2 Baustelle zuweisen (Schnelldisposition) 32
6.3 Einsätze ändern 32
6.4 Mitarbeiter, Fahrzeuge oder Kolonnen tauschen 33
6.5 Plan freigeben 33
6.6 Ohne Verbindung disponieren 34

7 Kommunikation 35
7.1 Chat 35
7.2 Benachrichtigungen 38
7.3 Helpdesk: Problem melden 39

8 Offline arbeiten, Störungen und Sicherheit 40
8.1 Synchronisation 40
8.2 Offline arbeiten 40
8.3 „Nur Ansicht" – Schutz vor Datenverlust 41
8.4 Wartung des Servers 41
8.5 Hinweise zu Backup- und Archivserver 41
8.6 Datenschutz und Sicherheit 42
8.7 Berechtigungen der App 42

9 Mehr: Gerät, Abmelden und Konto 43
9.1 Was unter „Mehr" steht 43
9.2 Abmelden 44
9.3 App zurücksetzen 44
9.4 Konto löschen beantragen 44
9.5 Gerät verloren oder gewechselt 44

10 Besonderheiten auf dem iPad 46
10.1 Navigation 46
10.2 Heute 46
10.3 Baustellen und Bauakte 47
10.4 Wer fährt wohin 49
10.5 Kunden und Chat 50
10.6 Geteilter Bildschirm 52

Anhang A Fragen und Fehlerbehebung 53
A.1 Einrichtung und Anmeldung 53
A.2 Arbeiten in der App 53
A.3 Wenn nichts hilft 54

Anhang B Glossar 55

Anhang C Die App für Android 57
C.1 Was die Android-App kann 57
C.2 Was (noch) fehlt 57

1

Willkommen bei der App EstrichONE

Die App EstrichONE bringt die Bauakte, den Tagesplan und die Kommunikation mit dem Büro auf iPhone und iPad. Sie ist für die Arbeit auf der Baustelle gemacht: große Schaltflächen, wenige Schritte, und alles funktioniert auch dort, wo es kein Netz gibt. Was Sie in der App erfassen – Fotos, Bautagebuch, Mängel, Protokolle mit Unterschrift –, landet automatisch in der Bauakte auf dem Server Ihres Betriebs und ist sofort im Büro sichtbar.

1.1 Für wen dieses Handbuch gedacht ist

Das Handbuch richtet sich an alle, die mit der App arbeiten. IT-Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Sie arbeiten als …	Wichtig für Sie
Kolonne (Estrichleger, Vorarbeiter)	Kapitel 2 (Einrichtung), 3 (Heute), 4 (Bauakte), 7 (Chat) und 8 (Offline)
Bauleitung	zusätzlich Erstbegehung, CM-Messung und Abnahme (Kapitel 4) sowie die Disposition (Kapitel 6)
Büro (Disposition, Auftragsannahme)	Kapitel 5 (Kunden), 6 (Disposition) und 7 (Kommunikation)
IT-Verantwortliche	Kapitel 2 (Geräte einrichten), 8 (Sicherheit), 9 (Abmelden, Zurücksetzen) und Anhang A

Die Einrichtung des Servers, Benutzer, Rollen und Geräte im **IT Center** beschreibt das **Benutzerhandbuch Web**.

1.2 Was Sie brauchen

- Ein **iPhone oder iPad mit iOS bzw. iPadOS 17** oder neuer.
- Die App **EstrichONE** aus dem App Store (kostenlos).
- Den **EstrichONE-Server** Ihres Betriebs. Die Adresse – oder besser einen **Einrichtungscode als QR-Code** – erhalten Sie von Ihrer Administration, zusammen mit Ihrem Anmeldenamen und einem ersten Passwort.
- Zum Ausprobieren ohne Server genügt die App allein: **Demo ausprobieren – ohne Server** (Abschnitt 2.8).

> **Hinweis** Ihre Daten liegen auf dem Server Ihres Betriebs, nicht bei einem Anbieter. Die App enthält kein Tracking und keine Werbung.

1.3 Aufbau der App

Unten auf dem iPhone (auf dem iPad oben) sitzt die **Tab-Leiste** mit fünf Bereichen:




Abb. 1 Die Heute-Seite: Mein Einsatz, Kennzahlen und Schnellaktionen

Tab	Inhalt
Heute	Ihr Einsatz von heute mit Adresse, Route und Ansprechpartner, Kennzahlen zu Aufgaben, „Wer fährt wohin“ und Woche, offene Aufgaben, morgen, zuletzt geöffnete Bauakten
Baustellen	alle Bauakten, die Sie sehen dürfen – laufende sowie abgeschlossene und stornierte –, Suche, neue Bauakte
Erfassen	Schnellzugriff: Baustelle wählen, dann Foto, Dokument, Bautagebuch, Mangel, Erstbegehung, Abnahme, Aufgabe, CM-Messung, Video oder Notiz
Kunden	Kundenstamm mit Anrufen, Nachricht, E-Mail und Route
Mehr	Synchronisation, Benachrichtigungen, Chat, Planung und Aufgaben, Helpdesk, Sperre und Face ID, Gerät, Server, Abmelden

Oben rechts auf der Heute-Seite zeigen kleine Symbole den Stand der **Synchronisation** (Wolke), den **Chat** mit der Zahl ungelesener Nachrichten und die **Glocke** mit neuen Benachrichtigungen.

1.4 Statusanzeigen auf einen Blick

Anzeige	Bedeutung
Wolke mit Haken	Alles ist übertragen.
Wolke mit Pfeilen / „Wird übertragen“	Die App gleicht gerade ab.

Anzeige	Bedeutung
„Offline“	Kein Netz. Alles wird auf dem Gerät gespeichert und später übertragen.
Graue Leiste **Nur Ansicht**	Der Server ist seit über 5 Minuten nicht erreichbar; Erfassen ist vorsorglich gesperrt (Kapitel 8).
Rote Leiste	Der Backup-Server ist ausgefallen – bitte umgehend die Administration informieren.
Gelbe Leiste	Der Archivserver ist ausgefallen oder nicht erreichbar.
Wartung	Der Server wird gewartet; die App wartet und gibt sich danach selbst wieder frei.
Kennzeichnung **Demo** oben links	Die App läuft im Demomodus mit Beispieldaten.

1.5 Schreibweisen in diesem Handbuch

- **Fett** gesetzt sind Schaltflächen, Tabs und Beschriftungen, so wie sie in der App stehen.
- Ein Pfeil führt durch Menüs: **Mehr** → **Sperre und Face ID**.
- Kästen heben Wichtiges hervor: **Tipp**, **Hinweis** und **Wichtig**.
- Die Bilder zeigen die App im **Demomodus** (fiktive Firma „Estrichbau Muster GmbH“) auf einem iPhone 17 Pro bzw. iPad Pro 13 Zoll im hellen Erscheinungsbild. Im dunklen Modus sieht die App entsprechend dunkel aus.

2

Installation und Einrichtung

Die Einrichtung dauert etwa eine Minute: App laden, Server verbinden, festlegen, wer das Gerät nutzt, und anmelden. Ab dann bleiben Sie angemeldet und entsperren nur noch mit Face ID, Gerätecode oder – auf Poolgeräten – mit Ihrer PIN.

2.1 App installieren

1. Öffnen Sie auf dem iPhone oder iPad den **App Store** und suchen Sie nach **EstrichONE**.
2. Tippen Sie auf **Laden**. Die App ist kostenlos und braucht iOS bzw. iPadOS 17 oder neuer.
3. Öffnen Sie die App. Es erscheint der Bildschirm **Willkommen bei EstrichONE**.

Die App fragt Berechtigungen (Kamera, Mikrofon, Standort, Mitteilungen …) erst dann ab, wenn Sie die zugehörige Funktion zum ersten Mal benutzen – nie ungefragt beim Start. Eine Übersicht steht in Abschnitt 8.7.

2.2 Mit dem Server verbinden



Abb. 2 Willkommen: QR-Code scannen, Adresse eingeben oder Demo



Abb. 3 Serveradresse eingeben und Verbindung prüfen

Der Willkommensbildschirm bietet drei Wege:

- **QR-Code scannen** – der schnellste Weg. Ihre Administration erzeugt im Web unter **IT Center → Geräte → Gerät einrichten** einen Einrichtungscode als QR-Code. Richten Sie die Kamera darauf; die App liest Serveradresse und Code in einem Schritt. Der Code gilt nur kurz und nur einmal.
- **Adresse eingeben** – tippen Sie die Serveradresse ein, z. B. `estrichone.ihre-firma.de`. `https://` ergänzt die App selbst; die Verbindung ist immer verschlüsselt. Tippen Sie auf **Verbindung prüfen**.
- **Demo ausprobieren – ohne Server** – startet die App mit Beispieldaten (Abschnitt 2.8).

> **Tipp** Eine Einrichtung per QR-Code ist nicht nur schneller: Das Gerät ist damit nach der Anmeldung **sofort freigegeben**. Ohne Code muss die Administration das Gerät erst im IT Center freigeben (Abschnitt 2.5).

Auf der Seite **Server bestätigen** zeigt die App, womit sie sich verbinden wird: **Adresse**, **Serverversion** und die Anmeldearten des Servers, bei einem gescannten Code zusätzlich **Einrichtungscode erkannt**. Die Meldung „Verbindung geprüft. Der Server ist erreichbar und verwendet ein gültiges Zertifikat.“ bestätigt die sichere Verbindung. Tippen Sie auf **Diesen Server verwenden** – oder auf **Andere Adresse eingeben**, wenn es nicht der richtige Server ist.

> **Wichtig** Hat der Server kein gültiges Zertifikat, lässt sich die App nicht einrichten. Ein „Trotzdem fortfahren“ gibt es bewusst nicht. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Administration.

2.3 Wie wird das Gerät genutzt?

Bevor Sie sich anmelden, legen Sie fest, wer mit dem Gerät arbeitet:

Auswahl	Wann	Was das bedeutet
Persönliches Gerät	Nur Sie nutzen das iPhone oder iPad.	Sie bleiben angemeldet und entsperren mit Face ID, Touch ID oder dem Gerätecode.
Gemeinsames Gerät (Poolgerät)	Mehrere Mitarbeiter nutzen das Gerät, z. B. das iPad im Fahrzeug der Kolonne.	Jeder meldet sich mit einer eigenen PIN an. Daten anderer sind nicht sichtbar. Ein Poolgerät muss von der Administration freigegeben werden.

Über **Anderer Server** kommen Sie zurück zur Serverauswahl.

2.4 Anmelden




Abb. 4 Anmelden mit Anmeldename und Passwort




Abb. 5 Zwei-Faktor-Anmeldung: Code aus der Authenticator-App

1. Geben Sie **Anmeldename oder E-Mail** und **Passwort** ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
2. Ist Ihr Konto mit der **Zwei-Faktor-Anmeldung** geschützt, fragt die App zusätzlich den **6-stelligen Code** aus Ihrer Authenticator-App ab. Ist das Handy mit der Authenticator-App nicht zur Hand, tippen Sie auf **Wiederherstellungscode verwenden** und geben einen Ihrer Wiederherstellungscodes ein (Format `xxxxx-xxxxx`, jeder Code gilt nur einmal).
3. Haben Sie von der Administration ein **Einmalpasswort** bekommen, verlangt die App jetzt ein eigenes Passwort (**Passwort ändern**, mindestens 12 Zeichen). Bis dahin gibt der Server keine Daten frei.

Passwort vergessen? Ihre Administration kann das Passwort in EstrichONE zurücksetzen; Sie erhalten dann ein Einmalpasswort. Klappt die Anmeldung gar nicht, schicken Sie mit **Anmeldung klappt nicht? Problem melden** eine Meldung an die IT – das geht auch ohne Anmeldung (Abschnitt 7.3).

> **Hinweis** Nach mehreren falschen Passwörtern sperrt der Server die Anmeldung für kurze Zeit. Warten Sie einige Minuten oder wenden Sie sich an die Administration.

2.5 Freigabe des Geräts abwarten

Haben Sie die App **ohne Einrichtungscode** eingerichtet, meldet sich das Gerät beim Server an und zeigt **Wartet auf Freigabe**. Ihre Administration wird benachrichtigt und gibt das Gerät im Web unter **IT Center → Geräte** frei. Die App prüft das selbst und öffnet dann die Heute-Seite – Sie müssen nichts tun.

Mit **Abmelden** brechen Sie ab; **App zurücksetzen** löscht alle Angaben und beginnt von vorn.

Wird ein Gerät später im IT Center **gesperrt** oder **entfernt**, zeigt die App einen Hinweis. Mit **Neu einrichten** und einem neuen Einrichtungscode lässt es sich wieder verbinden. Noch nicht übertragene Daten bleiben erhalten und werden nach der Anmeldung derselben Person gesendet.

2.6 Persönliches Gerät: angemeldet bleiben mit Face ID

Auf einem persönlichen Gerät melden Sie sich **einmal** mit dem Passwort an. Danach öffnen Sie die App mit **Face ID** (bzw. Touch ID) oder dem **Gerätecode** Ihres iPhones – auch nach einem Neustart.



Abb. 6 Ohne Einrichtungscode: Das Gerät wartet auf die Freigabe




Abb. 7 EstrichONE ist gesperrt: mit Face ID entsperren



Abb. 8 Mehr → Sperre und Face ID

Unter **Mehr → Sperre und Face ID** stellen Sie ein:

- **Mit Face ID entsperren** – an oder aus. Aus heißt: Entsperren nur mit dem Gerätecode. Ist auf dem Gerät weder Face ID noch Touch ID eingerichtet, wird immer mit dem Gerätecode entsperrt.
- **Sperren** – wann sich die App im Hintergrund sperrt: **Sofort**, **Nach 1 Minute**, **Nach 5 Minuten**, **Nach 15 Minuten** (Standard) oder **Nach 1 Stunde**.
- **Sitzung** – bis wann die Anmeldung ohne Nutzung gültig bleibt.

Jede Nutzung verlängert die Anmeldung. Die Frist legt Ihr Betrieb fest (Standard 90 Tage). Das Passwort brauchen Sie nur noch, wenn Sie sich abgemeldet haben, Ihr Passwort geändert wurde, das Gerät im IT Center gesperrt oder entfernt wurde oder die App so lange nicht genutzt wurde. Die App sagt Ihnen dann, warum.

> **Hinweis** Ändern Sie in den iPhone-Einstellungen Ihre Face-ID-Gesichter oder Fingerabdrücke, nimmt iOS Face ID für EstrichONE aus Sicherheitsgründen nicht mehr an. Geben Sie dann einmal den Gerätecode ein; die App richtet Face ID mit den neuen Merkmalen neu ein und sagt Ihnen das.

Zum sofortigen Sperren tippen Sie auf **Mehr → Sperren**.




Abb. 9 Hinweis: Das Passwort wurde geändert – bitte neu anmelden

2.7 Poolgerät: Benutzer wechseln mit PIN

Auf einem **Poolgerät** – etwa dem iPad im Fahrzeug – arbeiten mehrere Personen nacheinander. Jede Person meldet sich beim ersten Mal mit Anmeldename und Passwort an und legt dann eine **Geräte-PIN** mit **6 Ziffern** fest. Die PIN gilt nur auf diesem Gerät und wird nicht an den Server übertragen. Zu einfache PINs (z. B. `123456`) lehnt die App ab.

So arbeiten Sie danach:

1. Beim Öffnen fragt die App **Wer arbeitet mit dem Gerät?** und zeigt die Personen, die sich hier schon angemeldet haben.
2. Tippen Sie auf Ihren Namen und geben Sie Ihre PIN ein. Ist Ihr Name nicht dabei, wählen Sie **Andere Person …** und melden sich mit dem Passwort an.
3. Zum Übergeben tippen Sie auf **Mehr → Benutzer wechseln**.

Die App sperrt sich auf Poolgeräten automatisch, sobald sie verlassen wird, und nach **5 Minuten ohne Bedienung**. Jede Person sieht nur ihre eigenen Daten; jede hat auf dem Gerät einen eigenen, verschlüsselten Speicher.

> **Wichtig** Nach **5 falschen PIN-Eingaben** ist für diese Person wieder die Anmeldung mit dem Passwort nötig (**Mit Passwort**). Unter dem Namen steht dann „Anmeldung mit Passwort nötig“.

2.8 Demo ausprobieren – ohne Server

Mit **Demo ausprobieren – ohne Server** auf dem Willkommensbildschirm lernen Sie die App kennen, ohne einen Server zu brauchen. Die App läuft dann mit Beispieldaten der fiktiven „Estrichbau Muster GmbH“: sechs Bauakten in allen Ständen mit Kunden, Fotos, Lieferschein, Bautagebuch, Erstbegehung, CM-

Messung, Räumen, Kontakten und Aufgaben, Einsätze der Woche, „Wer fährt wohin“ mit drei Kolonnen, Chats und Meldungen an die IT.

- **Es wird nichts gesendet.** Alle Änderungen bleiben auf dem Gerät. Kamera, Dokumentenscanner und Videoaufnahme funktionieren trotzdem.
- Oben links steht **Demo**, auf der Heute-Seite der Hinweis „Demomodus: Beispieldaten, es wird nichts gesendet.“
- Unter **Demo → Störungen vorführen** lassen sich Wartung, Server-Ausfall („Nur Ansicht“) und Ausfälle von Backup- und Archivserver zeigen, damit Sie wissen, wie die App dann aussieht.
- Unter **Mehr → Benachrichtigungen → Beispiel senden** kommt nach wenigen Sekunden eine echte Mitteilung.
- Die Demo meldet Sie automatisch als „Max Huber“ an. Wer die Anmeldung üben möchte, meldet sich unter **Mehr** ab; die Anmeldeseite nennt dann die Demozugänge: `m.huber`, oder mit Zwei-Faktor-Anmeldung `s.berger`, jeweils Passwort `demo`, Code `246810`.

Beenden (auf der Heute-Seite), **Demo → Demo beenden** oder **Mehr → Demo beenden** löscht alle Demodaten und führt zurück zur Einrichtung.




Abb. 10 Demomodus: Kennzeichnung „Demo“ und Hinweis auf der Heute-Seite

3

Die Heute-Seite

Die Heute-Seite ist der Startpunkt für jeden Arbeitstag. Sie zeigt, wo Sie heute eingeteilt sind, was zu tun ist und wer wohin fährt – und bietet die wichtigsten Handgriffe für die Baustelle mit einem Tipp.




Abb. 11 Oben: Begrüßung, Kennzahlen und Mein Einsatz




Abb. 12 Weiter unten: Offene Aufgaben, Morgen und Wer fährt wohin

3.1 Aufbau der Seite

Von oben nach unten:

1. **Begrüßung und Datum** – rechts daneben die Symbole für Synchronisation, Chat und Benachrichtigungen (Glocke).
2. **Kennzahlen**: **Meine Aufgaben** (Anzahl offen, davon Mängel), **Wer fährt wohin** (Zahl der Kolonnen heute) und **Meine Woche** (Einsätze der nächsten 7 Tage). Ein Tipp öffnet die jeweilige Seite.
3. **Mein Einsatz** – bei mehreren Einsätzen **Meine Einsätze** (unten).
4. **Wer fährt wohin** – alle Kolonnen des Tages in Kurzform.
5. **Offene Aufgaben** – Ihre offenen Aufgaben und Mängel mit Fälligkeit; **Alle** öffnet die vollständige Liste.
6. **Morgen** – Ihre Einsätze von morgen; **Woche** öffnet Meine Woche.
7. **Zuletzt geöffnet** – die Bauakten, die Sie zuletzt angesehen haben.

Ziehen Sie die Seite nach unten, um sie sofort zu aktualisieren. Ist nichts eingeplant, steht dort „Heute ist nichts für Sie eingeplant. Neue Einsätze erscheinen hier, sobald das Büro plant.“

3.2 Mein Einsatz

Die Karte **Mein Einsatz** enthält alles, was Sie morgens brauchen:

Angabe	Was Sie damit tun
Uhrzeit und **Status** der Bauakte (z. B. „In Ausführung“)	Antippen öffnet die Bauakte.
Bauvorhaben und Nummer	
Adresse	**Route starten** öffnet Apple Karten mit der Baustelle als Ziel.
Vor Ort – Ansprechpartner	**Anrufen** wählt die Nummer direkt.
Tätigkeit (z. B. „Estrich einbringen OG“)	
Kolonne mit Besetzung, Fahrzeuge und Geräte, Hinweis aus der Planung	

Unter der Karte liegen vier große Schaltflächen für die Baustelle: **Foto**, **Tagebuch**, **Mangel** und **Akte**. Sie beziehen sich immer auf die Bauakte dieses Einsatzes – ohne Suchen und ohne Auswahl.

> **Tipp** Ein Foto, das Sie hier aufnehmen, ist sofort in der richtigen Bauakte. Fehlt das Netz, steht unten „Foto gespeichert – wird übertragen, sobald Netz da ist.“

3.3 Meine Aufgaben




Abb. 13 Meine Aufgaben: Mängel und Aufgaben über alle Bauakten




Abb. 14 Meine Woche: Einsätze der nächsten Tage

Meine Aufgaben listet alle offenen **Mängel** und **Aufgaben**, für die Sie zuständig sind – über alle Bauakten hinweg, mit Bauakte, Frist und Kennzeichnung „heute fällig“ oder „überfällig“. Tippen Sie auf den Kreis, um einen Punkt als **erledigt** zu markieren; ein Tipp auf die Zeile öffnet die Einzelheiten. Erledigte Punkte lassen sich wieder öffnen.

3.4 Meine Woche

Meine Woche zeigt Ihre Einsätze der kommenden Tage, nach Tagen gruppiert, mit Uhrzeit, Bauvorhaben, Tätigkeit, Kolonne und Adresse. Ein Tipp öffnet die Bauakte.

3.5 Wer fährt wohin

Wer fährt wohin zeigt für einen Tag alle Kolonnen mit Besetzung, Fahrzeugen und Baustellen in Fahrtreihenfolge. Ihre eigene Kolonne ist als **Meine** gekennzeichnet. Über die Tagesleiste oben wechseln Sie den Tag. Solange der Plan nicht freigegeben ist, sehen Mitarbeiter ihn als **vorläufig**.

Wer in EstrichONE das Recht zur Planung hat, kann hier auch disponieren – das beschreibt Kapitel 6.

3.6 Große Schrift

Die App folgt der **Textgröße** aus den iOS-Einstellungen (**Einstellungen → Anzeige & Helligkeit → Textgröße**, oder **Bedienungshilfen → Größerer Text**). Alle Seiten passen sich an. Auch das dunkle Erscheinungsbild (**Dunkel**) übernimmt die App automatisch.




Abb. 15 Mit großer Schrift (iOS-Einstellung „Textgröße“) passt sich die App an

4

Baustellen und Bauakte

Jede Baustelle hat in EstrichONE eine **Bauakte**: Kunde, Adresse, Estrich-Kenndaten, Fotos, Dokumente, Bautagebuch, Mängel und Aufgaben, Protokolle, Räume und Kontakte. Die App hält die Bauakten, die Sie brauchen, **auf dem Gerät** – Sie können sie ohne Netz öffnen und ergänzen. Was Sie erfassen, wird übertragen, sobald wieder Verbindung besteht.

4.1 Die Baustellenliste

Der Tab **Baustellen** zeigt oben **Heute im Einsatz** und darunter alle laufenden Bauakten, gruppiert nach Stand (z. B. „In Ausführung“, „Trocknung“, „Geplant“, „Anfrage“). Jede Zeile nennt Nummer, Bauvorhaben, Adresse, Kunde und den nächsten Einsatz.

- **Suchen**: Feld **Nummer, Bauvorhaben oder Adresse**. Gesucht wird auf dem Gerät.
- **Abgeschlossen und storniert**: Ganz unten öffnet diese Zeile die abgeschlossenen und stornierten Bauakten.
- **Langes Drücken** auf eine Bauakte bietet **Foto aufnehmen**, **Route starten** und **Ansprechpartner anrufen**.
- **„+“** legt eine neue Bauakte an (Abschnitt 4.2).
- Nach unten ziehen gleicht sofort mit dem Server ab.




Abb. 16 Tab Baustellen: heute im Einsatz, laufende Bauakten nach Stand

4.2 Neue Bauakte anlegen

Eine neue Baustelle legen Sie in wenigen Schritten an – auch ohne Verbindung. Tippen Sie in **Baustellen** auf **„+“** oder in **Erfassen** auf **Neue Bauakte anlegen**. Der Assistent führt in vier Schritten:



Abb. 17 Schritt 1: Für wen bauen wir?




Abb. 18 Schritt 2: Wo ist die Baustelle?



Abb. 19 Schritt 3: Was wird gebaut?



Abb. 20 Schritt 4: Alles richtig? – Anlegen

1. **Für wen bauen wir?** – vorhandenen Kunden suchen (Name, Nummer, Ort) oder **Neuen Kunden anlegen** (Firma oder Privatperson). Gesucht wird auf dem Gerät und – mit Verbindung – auf dem Server. Die Kundennummer vergibt später das Büro.
2. **Wo ist die Baustelle?** – **Bauvorhaben** (Pflicht, z. B. „EFH Brunner, Neubau“) und Adresse. Mit **Aktuellen Standort übernehmen** trägt die App die Adresse vom Standort ein (bitte kurz prüfen); **Adresse des Kunden übernehmen** übernimmt die Kundenanschrift. Die Adresse ist empfohlen, aber keine Pflicht.
3. **Was wird gebaut?** – Objektart, Geschosse, Gesamtfläche, Priorität, Estrichart, Konstruktion, Nenndicke – alles optional und später ergänzbar.
4. **Alles richtig?** – Übersicht. Unter **Gleich danach** wählen Sie, was als Nächstes kommt: **Akte öffnen**, **Fotografieren** oder **Erstbegehung**. Tippen Sie auf **Anlegen**.

Oben rechts schalten Sie unter **Darstellung** zwischen **Schritt für Schritt** und **Alles auf einer Seite** um. Gibt es an derselben Adresse schon eine Bauakte, weist die App darauf hin und bietet **Öffnen statt neu anlegen** an.

> **Hinweis** Eine neue Bauakte heißt bis zur Übertragung „Neu · noch ohne Nummer“. Die Nummer vergibt der Server beim nächsten Abgleich.

4.3 Die Bauakte im Überblick




Abb. 21 Kopf der Bauakte: Stand, Kenndaten, Adresse, Kunde, Ansprechpartner




Abb. 22 Offene Punkte, Fotos, Estrich und Bauvorhaben



Abb. 23 Alles zur Baustelle und letzte Aktivität

Die Bauakte zeigt von oben nach unten:

- **Kopf** mit Nummer, **Stand** (antippen zum Ändern, Abschnitt 4.16), Bauvorhaben und Kenndaten (z. B. EFH, 142,5 m², CT, 65 mm, Fußbodenheizung) sowie angehefteten Notizen.
- **Adresse** mit **Route starten**, **Kunde** und **Ansprechpartner vor Ort** mit **Anrufen**, Bauleiter, nächster Einsatz mit Kolonne.
- Eine Leiste mit den häufigsten Aktionen: **Foto**, **Scanner**, **Tagebuch**, **Mangel** und **Mehr** (Video, Notiz, Aufgabe, Erstbegehung, CM-Messung, Abnahme).
- **Offene Punkte** (Mängel und Aufgaben), die neuesten **Fotos**, **Estrich und Bauvorhaben**.
- **Alles zur Baustelle** – die Bereiche: **Fotos & Dokumente**, **Aufgaben & Mängel**, **Bautagebuch**, **Räume & Flächen**, **Protokolle**, **Basisdaten**, **Kontakte** und **Notizen & Verlauf**, jeweils mit Kurzinfo.
- **Letzte Aktivität** – wer zuletzt was erfasst hat.

Oben rechts (**Weitere Aktionen**) finden Sie **Basisdaten bearbeiten**, **Bauakte als PDF**, **Verlauf**, **Status ändern** und **Stornieren …**.

Jeder Eintrag zeigt seinen Übertragungsstand: „Auf dem Gerät gespeichert – wird übertragen“ oder „Auf dem Gerät gespeichert und übertragen“.

4.4 Fotos aufnehmen

1. Tippen Sie in der Bauakte (oder auf der Heute-Seite, oder in **Erfassen**) auf **Foto**.
2. Geben Sie optional eine **Beschriftung** ein, z. B. „Randdämmung Bad OG“. Sie gilt für alle folgenden Fotos dieser Serie.

3. Fotografieren Sie beliebig viele Bilder hintereinander. Mit **Aus Fotos auswählen** übernehmen Sie Bilder aus der Fotomediathek.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Die Fotos werden für die Übertragung verkleinert und verschlüsselt auf dem Gerät abgelegt, bis sie übertragen sind. In **Fotos & Dokumente** tippen Sie ein Foto an, um es groß zu sehen (Doppeltippen vergrößert). Dort können Sie es **beschriften** oder **löschen** – ein bereits übertragenes Foto wird dann auch im Büro gelöscht, ein noch nicht übertragenes nur auf diesem Gerät.




Abb. 24 Fotos & Dokumente: Fotos, Videos und Dokumente der Bauakte

4.5 Videos aufnehmen

Über **Mehr → Video aufnehmen** in der Bauakte (oder **Erfassen → Video**) nehmen Sie ein kurzes Video auf, **bis 2 Minuten** lang, z. B. „Estrich wird eingebracht“. Alternativ wählen Sie ein Video aus der Mediathek; längere Videos werden auf die ersten 2 Minuten gekürzt. Die App verkleinert das Video vor der Übertragung und zeigt die Größe an. Mit **Video speichern** landet es in **Fotos & Dokumente**.

4.6 Dokumente scannen

Lieferscheine, Pläne oder unterschriebene Formulare scannen Sie direkt als **PDF**:

1. Tippen Sie auf **Scanner** bzw. **Dokument scannen**. Der Dokumentenscanner von iOS erkennt die Seitenränder selbst und nimmt automatisch auf.
2. Scannen Sie alle Seiten. Mit **Weitere Seiten scannen** oder **Seiten aus Fotos hinzufügen** ergänzen Sie Seiten; über **Bearbeiten** ändern Sie die Reihenfolge, nach links wischen löscht eine Seite.
3. Wählen Sie die **Dokumentart** (z. B. Lieferschein) und lassen Sie **Text erkennen (durchsuchbares PDF)** an. Die Texterkennung läuft auf dem Gerät, auch ohne Verbindung.
4. Tippen Sie auf **Als PDF ablegen**.

Dokumente öffnen Sie in **Fotos & Dokumente** mit einem Tipp in der Vorschau; von dort lassen sie sich auch teilen.

4.7 Bautagebuch



Abb. 25 Bautagebuch: Einträge nach Tagen



Abb. 26 Neuer Eintrag mit Textbausteinen

Das Bautagebuch hält fest, was auf der Baustelle passiert ist. Tippen Sie auf **Tagebuch** bzw. **Neuer Eintrag**:

- **Tag** (vorbelegt mit heute) und **Was ist passiert?** – ein Text, den Sie tippen oder diktieren.
- **Textbausteine** für häufige Einträge mit einem Tipp: „Estrich eingebracht“, „Randdämmstreifen gesetzt“, „Folie verlegt“, „Material angeliefert“, „CM-Messung durchgeführt“, „Aufheizen begonnen“, „Baustelle nicht frei“, „Wartezeit wegen Vorgewerk“.
- **Wetter und Anwesende** (optional): Wetter, Temperatur und anwesende Personen.

Tippen Sie auf **Sichern**. Die Einträge stehen nach Tagen sortiert in der Bauakte und im Büro.

4.8 Mängel und Aufgaben




Abb. 27 Aufgaben & Mängel: offen und erledigt




Abb. 28 Neuer Mangel mit Frist

Mangel melden bzw. **Aufgabe anlegen** erfasst einen Punkt mit:

- **Was ist mangelhaft?** bzw. **Was ist zu tun?** und optional **Details**,
- **Frist**: **Ohne Frist**, **Heute**, **Morgen**, **In 3 Tagen**, **In 1 Woche** oder ein **Datum …**,
- **Zuständig**: eine Person aus Ihrem Betrieb oder **Niemand**.

In **Aufgaben & Mängel** schalten Sie zwischen **Offen** und **Erledigt** um. Ein Tipp auf den Kreis markiert einen Punkt **als erledigt**; **Wieder öffnen** macht das rückgängig. Alle Punkte, für die Sie zuständig sind, sehen Sie zusätzlich unter **Meine Aufgaben** (Kapitel 3).

4.9 Notizen und Verlauf

Notiz schreiben legt eine kurze Notiz an, die alle in der Bauakte sehen – z. B. „Schlüssel beim Nachbarn (Nr. 5)“. Notizen, die im Büro **angeheftet** wurden, stehen oben im Kopf der Bauakte. Der **Änderungsverlauf** in **Notizen & Verlauf** zeigt, wer was wann geändert hat; er ist nur mit Verbindung zum Server verfügbar.

4.10 Erstbegehung




Abb. 29 Erstbegehung: Prüfpunkte vor Ort



Abb. 30 Erfasste Erstbegehung mit Ergebnis je Prüfpunkt

Bei der **Erstbegehung** prüfen Sie vor Ort, ob die Baustelle bereit ist: Untergrund, Randdämmung, Heizung, Zufahrt, Wasser und Strom. Die Prüfpunkte legt Ihr Betrieb im Web fest.

1. Öffnen Sie **Erstbegehung** (in der Bauakte unter **Mehr**, in **Protokolle** oder in **Erfassen**).
2. Setzen Sie bei jedem Prüfpunkt **In Ordnung**, **Mangel** oder **Entfällt**. Mit **Foto zu diesem Punkt** dokumentieren Sie den Befund direkt am Punkt; bei einem Mangel beschreiben Sie ihn kurz.
3. Tragen Sie **Messwerte und Angaben** (z. B. gemessene Fläche, Estrichdicke) und freie **Notizen** ein.
4. Unter **Fotos und Unterschrift** nehmen Sie weitere Fotos auf und lassen den Kunden **unterschreiben**.
5. Tippen Sie auf **Erstbegehung sichern**.

Ist keine Erstbegehung nötig, schalten Sie **Erstbegehung nicht notwendig** ein und geben eine **Begründung** an (Pflicht). Eine erfasste Erstbegehung lässt sich **korrigieren**; die Bauakte zeigt dann die korrigierte Fassung. Das Protokoll öffnen Sie mit **Als PDF ansehen** – das PDF erstellt der Server, dafür ist eine Verbindung nötig.

4.11 CM-Messung

Mit der **CM-Messung** halten Sie die Restfeuchte des Estrichs fest und sehen sofort, ob er **belegreif** ist:

1. Öffnen Sie **CM-Messung** (Bauakte → **Mehr**, **Protokolle** oder **Erfassen**).
2. Wählen Sie die **Estrichart** – **Zementestrich (CT)** oder **Calciumsulfatestrich (CA)** – und ob er **beheizt** ist (Fußbodenheizung).

3. Tragen Sie den **Messort** (z. B. „Bad OG“) und den **Messwert** in CM-% ein, optional eine Bemerkung und Fotos (z. B. vom Messgerät).

Die App vergleicht den Wert mit dem Grenzwert und zeigt **Belegreif** oder **Noch nicht belegreif**:

Estrichart	unbeheizt	beheizt
Zementestrich (CT)	2,0 CM-%	1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich (CA)	0,5 CM-%	0,3 CM-%

> **Hinweis** Die Grenzwerte entsprechen den gängigen Merkblättern. Vorgaben des Bodenbelagsherstellers können strenger sein. Maßgeblich ist die Bewertung des Servers; die App zeigt sie offline schon vorab.

4.12 Abnahme mit Unterschrift




Abb. 31 Protokolle: Erstbegehung, Abnahme und CM-Messungen



Abb. 32 Abnahme: Ergebnis, Teilnehmer und Ort, abgenommene Leistung

Das **Abnahmeprotokoll** erfassen Sie vollständig in der App – mit Mängeln, Fotos und Unterschriften, auch ohne Verbindung:

1. Öffnen Sie **Abnahme** (Bauakte → **Mehr**, **Protokolle** → **Abnahme erfassen** oder **Erfassen**).
2. Wählen Sie das **Ergebnis**: **Abgenommen**, **Mit Vorbehalt** oder **Verweigert**.
3. Tragen Sie **Teilnehmer und Ort** (Auftraggeber, Auftragnehmer, Adresse der Baustelle) und die **abgenommene Leistung** ein (z. B. „Zementestrich CT-C25-F4, 65 mm, EG und OG“).

4. Bei Vorbehalten erfassen Sie die **Mängel** mit **Mangel hinzufügen**. Jeder Mangel wird als **Aufgabe mit Frist** in der Bauakte angelegt.
5. Nehmen Sie Fotos auf und ergänzen Sie **Notizen** (Absprachen, Restarbeiten).
6. Unter **Unterschriften** unterschreiben **Auftraggeber** und **Auftragnehmer** mit dem Finger auf dem Bildschirm.
7. Tippen Sie auf **Abnahme sichern**.

Freigabe durch den Kunden: Unterschreibt der Auftraggeber nicht vor Ort, erstellen Sie nach der Übertragung einen **Freigabelink** – optional mit **Freigabelink per E-Mail senden** an die E-Mail des Kunden. Der Kunde sieht das Protokoll ohne Anmeldung und kann es freigeben oder mit Begründung ablehnen; der Link ist befristet. Die Bauakte zeigt danach „Online freigegeben von …“. Mit **Protokoll (PDF) ansehen** öffnen Sie das fertige Protokoll.

4.13 Räume und Flächen




Abb. 33 Räume & Flächen: Summen und Räume nach Geschoss



Abb. 34 Raum mit Fläche, Aufbau und Stand

Unter **Räume & Flächen** erfassen Sie die Räume mit **Geschoss**, **Fläche**, **Estrichdicke**, **Dämmung** und **Fußbodenheizung** sowie dem **Stand**: **Geplant**, **Eingebracht** oder **Belegreif**. Oben rechnet die App die Summen: Fläche gesamt, davon mit Heizung, und wie viele Räume bereits eingebracht sind – abgeglichen mit der Fläche aus den Basisdaten.

Raum hinzufügen legt einen Raum an; ein Tipp auf einen Raum öffnet ihn zum Bearbeiten, **Raum löschen** entfernt ihn aus der Bauakte – auch im Büro.

4.14 Basisdaten




Abb. 35 Basisdaten der Bauakte



Abb. 36 Basisdaten bearbeiten

Die **Basisdaten** fassen die Kenndaten des Bauvorhabens zusammen – für Kolonne und Büro auf einen Blick: Beschreibung, **geplanter Zeitraum**, **Objektart**, **Geschosse**, **Gesamtfläche**, **Priorität**, **Estrichart**, **Konstruktion**, **Nenndicke**, **Festigkeitsklasse**, **Fußbodenheizung** und **Art der Heizung**, **Dämmung** und **Dämmdicke** sowie **Vor Ort**: **Zufahrt** (z. B. „nur bis 7,5 t“), **Strom vorhanden** und **Wasser vorhanden**. Mit **Bearbeiten** ändern Sie die Angaben.

4.15 Kontakte der Bauakte




Abb. 37 Kontakte: Kunde, vor Ort, Hauptkontakt, Bauleitung




Abb. 38 Kontakt hinzufügen: aus dem Kundenstamm oder neu

Unter **Kontakte** stehen alle Beteiligten mit Nummer und Anschrift: Kunde, Ansprechpartner vor Ort, Bauleiter, Architekt. Ein Tipp auf das Telefonsymbol ruft an; **E-Mail** und **Route** sind ebenfalls einen Tipp entfernt. Das Menü **„…“** eines Kontakts bietet **Bearbeiten**, **Rolle ändern**, **Als Hauptkontakt**, **Nummer kopieren** und **Entfernen**.

Kontakt hinzufügen sucht zuerst im **Kundenstamm**; mit **Neu erfassen** legen Sie einen neuen Kontakt an (Name, Rolle, Telefon, E-Mail, Anschrift). Hat ein Kontakt den gleichen Namen, die gleiche Nummer oder E-Mail wie ein vorhandener, schlägt die App **Verwenden** vor, damit keine Dublette entsteht. Ein Kontakt kann **Hauptkontakt der Bauakte** sein (höchstens einer). **Aus der Bauakte entfernen** löst ihn nur von dieser Bauakte; im Kundenstamm bleibt er erhalten.

4.16 Stand, PDF und Stornieren

- **Status ändern** (Weitere Aktionen oder Antippen des Stands im Kopf): **Anfrage**, **Geplant**, **In Ausführung**, **Belegreif / Trocknung** oder **Abgeschlossen**.
- **Stornieren …** verlangt einen **Grund**. Die Bauakte bleibt mit Verlauf erhalten; Löschen ist nur im Büro möglich. Abgeschlossene und stornierte Bauakten finden Sie in der Baustellenliste unter **Abgeschlossen und storniert**.
- **Bauakte als PDF** lädt die vollständige Bauakte als PDF vom Server (nur mit Verbindung) und zeigt sie in der Vorschau, von wo aus Sie sie teilen können.

Hinweis Öffnen Sie eine Bauakte, die nicht auf dem Gerät liegt – etwa über einen Link oder eine Benachrichtigung –, lädt die App sie vom Server. Ist sie Ihnen nicht zugewiesen, können Sie sie sich mit **Mir zuweisen** selbst zuweisen, sofern Ihre Rechte das erlauben.

4.17 Der Tab „Erfassen“

Der Tab **Erfassen** ist der schnellste Weg, etwas zu einer Baustelle festzuhalten, ohne die Bauakte zu suchen:

1. Oben steht die **Baustelle** – vorausgewählt ist die Bauakte Ihres heutigen Einsatzes („Für den heutigen Einsatz“). Mit **Ändern** wählen Sie eine andere.
2. Tippen Sie auf eine Kachel: **Foto** (Serie mit Beschriftung), **Dokument scannen** (Lieferschein, Plan), **Bautagebuch** (Eintrag für heute), **Mangel melden** (mit Frist), **Erstbegehung** (Prüfpunkte vor Ort), **Abnahme** (mit Unterschrift), **Aufgabe** (für mich oder andere), **CM-Messung** (Belegreife prüfen), **Video** (kurze Aufnahme) oder **Notiz** (für alle in der Akte).

Darunter legt **Neue Bauakte anlegen** eine neue Baustelle an. Nach dem Speichern bestätigt die App kurz, z. B. „Foto gespeichert“.



Abb. 39 Erfassen: erst die Baustelle, dann was erfasst werden soll

5

Kunden

Der Tab **Kunden** enthält den Kundenstamm Ihres Betriebs, soweit er auf dem Gerät liegt – Firmen und Privatpersonen mit Telefonnummern, E-Mail, Anschriften und ihren Bauakten. Er funktioniert auch ohne Verbindung.



Abb. 40 Kundenliste mit Filter Alle, Firmen, Privat



Abb. 41 Kundenkarte: anrufen, Nachricht, E-Mail, Route

5.1 Kunden finden

- **Suchen**: Feld **Name, Ort oder Telefon** – gesucht wird auch nach Kundennummer.
- **Filter**: **Alle**, **Firmen** oder **Privat**.
- Die Liste ist alphabetisch gegliedert; jede Zeile nennt Ort, Kundennummer und die Zahl laufender Baustellen.
- **Wischen** über eine Zeile bietet **Anrufen**, **Nachricht**, **E-Mail** und **Route**, ohne die Karte zu öffnen.
- Nach unten ziehen gleicht sofort mit dem Server ab.

5.2 Die Kundenkarte

Ein Tipp auf einen Kunden öffnet die **Kundenkarte**. Oben stehen vier Schaltflächen:

Schaltfläche	Was passiert
Anrufen	wählt die bevorzugte Telefonnummer
Nachricht	öffnet eine SMS bzw. iMessage an die Mobilnummer
E-Mail	öffnet eine neue E-Mail an den Kunden
Route	startet Apple Karten mit der Anschrift als Ziel

Darunter folgen **Telefon** (die bevorzugte Nummer ist mit einem Stern markiert), **E-Mail**, **Anschrift**, **Weitere Angaben** und die **Bauakten** des Kunden. Ein Tipp auf eine Bauakte öffnet sie.

Mit **In Kontakte übernehmen** sichern Sie den Kunden in der Kontakte-App des iPhones – praktisch, damit der Name bei einem Anruf erscheint. Die App fragt dafür einmalig nach dem Zugriff auf Ihre Kontakte.

5.3 Kunden anlegen und bearbeiten

1. Tippen Sie auf **„+“** bzw. **Neuer Kunde**.
2. Wählen Sie die Art (**Firma** oder Person) und tragen Sie **Firmenname** bzw. **Vor- und Nachname** ein (Pflicht), dazu Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Anschrift und den **bevorzugten Kontaktweg**.
3. Tippen Sie auf **Sichern**.

Der Kunde wird beim nächsten Abgleich übertragen; die **Kundennummer vergibt das Büro**. Neue Kunden lassen sich auch direkt beim Anlegen einer Bauakte erfassen (Kapitel 4). Mit **Bearbeiten** ändern Sie die Angaben eines vorhandenen Kunden.

> **Hinweis** Kunden erscheinen nach der Synchronisation in der Liste. Beim Anlegen einer Bauakte sucht die App mit Verbindung zusätzlich auf dem Server (Kapitel 4).

6

Disposition unterwegs

Unter **Wer fährt wohin** sieht jeder, welche Kolonne mit welchen Fahrzeugen zu welchen Baustellen fährt. Wer in EstrichONE das Recht zur **Planung** hat – Disposition, Bauleitung –, kann den Plan direkt in der App ändern: Baustellen zuweisen und verschieben, Personen, Fahrzeuge oder ganze Kolonnen tauschen und den Plan freigeben. Ohne dieses Recht ist die Seite nur zum Ansehen; die Schaltflächen zum Ändern erscheinen dann nicht.

6.1 Die Tagesansicht

Öffnen Sie **Wer fährt wohin** über die Kachel auf der Heute-Seite oder unter **Mehr** → **Wer fährt wohin**.

- Die **Tagesleiste** oben wechselt den Tag; das Kalendersymbol wählt ein beliebiges Datum.
- Darunter steht der **Freigabestand** des Tages, z. B. „Freigegeben 27. Okt., 06:30 – 2 Änderungen seit Freigabe“ oder **Noch nicht freigegeben**.
- Je **Kolonne** eine Karte mit Besetzung (Leitung zuerst), Fahrzeugen und Geräten und den **Einsätzen in Fahrtreihenfolge** – mit Uhrzeit, Bauvorhaben, Tätigkeit, Adresse, Ansprechpartner und Hinweis. Neue und geänderte Einsätze seit der Freigabe sind mit **Neu** bzw. **Geändert** gekennzeichnet.
- Unten unter **Mitarbeiter** stehen, wer an dem Tag **frei** (keiner Kolonne zugeteilt) und wer **abwesend** ist.

Ein Tipp auf die Adresse startet die Route, ein Tipp auf den Einsatz öffnet die Bauakte.

> **Hinweis** Die Planung eines Tages wird vom Server geladen. Ohne Verbindung ist ein Tag, der noch nicht auf dem Gerät liegt, nicht verfügbar; Ihr eigener Einsatz steht trotzdem auf der Heute-Seite.




Abb. 42 Wer fährt wohin: Tagesleiste, Freigabestand und Kolonnen

6.2 Baustelle zuweisen (Schnelldisposition)




Abb. 43 Baustelle zuweisen: Bauvorhaben suchen




Abb. 44 Einsatz verschieben: Tag, Kolonne, Uhrzeit

1. Tippen Sie bei einer Kolonne auf **Anpassen** → **Baustelle zuweisen**.
2. Suchen Sie das **Bauvorhaben** (Nummer, Name, Ort). Ungeplante Bauvorhaben sind mit **Ungeplant** markiert.
3. Wählen Sie die **Tätigkeit** – z. B. **Estrich einbringen**, **Randdämmung und Folie**, **Erstbegehung**, **CM-Messung und Belegreife**, **Nacharbeiten**, **Schleifen und Grundieren** – und bei Bedarf eine **Uhrzeit** und ein Ende.
4. Unter **Prüfung** zeigt die App, ob es **Konflikte** gibt (z. B. Kolonne oder Fahrzeug doppelt belegt, Person abwesend). Die Konfliktprüfung braucht eine Verbindung.
5. Tippen Sie auf **Einplanen**.

6.3 Einsätze ändern

Ein Tipp auf das Menü eines Einsatzes bietet:

Aktion	Wirkung
Verschieben	auf einen anderen **Tag** (Schnellwahl **Morgen**, **Übermorgen**, **+1 Woche** oder Datum) und/oder zu einer anderen **Kolonne**; optional mit neuer Uhrzeit
Uhrzeit ändern	Beginn und Ende anpassen
Auf nächsten freien Tag	legt den Einsatz auf den nächsten Tag, an dem die Kolonne frei ist

Aktion	Wirkung
Aus dem Plan nehmen	entfernt den Einsatz (mit Rückfrage); die Bauakte bleibt unverändert

Die **Reihenfolge** der Baustellen einer Kolonne (Fahrtreihenfolge) ändern Sie über **Reihenfolge** oben rechts: Einsätze an den Griffen an die gewünschte Stelle ziehen und mit **Fertig** abschließen. Die App bestätigt „Reihenfolge gesichert".

6.4 Mitarbeiter, Fahrzeuge oder Kolonnen tauschen




Abb. 45 Mitarbeiter tauschen: Wer fällt aus, wer kommt dafür




Abb. 46 Fahrzeug tauschen



Abb. 47 Kolonnen tauschen

Über **Anpassen** einer Kolonne:

- **Mitarbeiter tauschen** – **Wer fällt aus?** und **Wer kommt dafür?** Zur Auswahl stehen freie Mitarbeiter und Mitarbeiter anderer Kolonnen. Ist die Person in einer anderen Kolonne, wechselt die ausfallende Person im Gegenzug dorthin. Mit **Niemand (zusätzlich)** bzw. ohne Ausfall kommt jemand nur hinzu.
- **Fahrzeug tauschen** – **Bisheriges Fahrzeug** und **Stattdessen**. Ist das neue Fahrzeug bei einer anderen Kolonne, bekommt diese im Gegenzug das bisherige.
- **Kolonnen tauschen** – die Baustellen beider Kolonnen wechseln für diesen Tag die Kolonne; Besetzung und Fahrzeuge bleiben.

Alle Tauschaktionen **gelten nur für den gewählten Tag**. Auch hier zeigt **Prüfung** vorher mögliche Konflikte.

6.5 Plan freigeben

Solange ein Tag nicht freigegeben ist, sehen die Mitarbeiter den Plan als **vorläufig**. Mit der **Freigabe** wird er verbindlich und die Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung.

1. Tippen Sie oben bei der Tagesangabe auf **Freigabe**.
2. Wählen Sie **Freigeben bis** – damit geben Sie auf Wunsch gleich mehrere Tage frei.
3. Schreiben Sie optional einen **Hinweis an die Mitarbeiter**.
4. Tippen Sie auf **Freigeben**.

Die Freigabe hält den aktuellen Stand fest. Spätere Änderungen erscheinen unter **Änderungen seit der Freigabe** und im Plan als **Neu** oder **Geändert** – so sieht jeder, was sich seitdem bewegt hat. **Freigabe zurücknehmen** macht den Tag wieder vorläufig. Freigeben und Zurücknehmen gehen nur mit Verbindung.



Abb. 48 Freigabe: freigeben bis, Hinweis und Änderungen seit der Freigabe

6.6 Ohne Verbindung disponieren

Ändern Sie den Plan ohne Netz, merkt die App die Änderung vor („Ohne Verbindung – vorgemerkt") und überträgt sie, sobald der Server erreichbar ist. Der Server prüft dann auf Konflikte; lehnt er eine vorgemerkte Änderung ab, meldet die App „Vorgemerkte Änderung abgelehnt" und zeigt den aktuellen Stand. Vorgemerkte Änderungen lassen sich bis dahin **verwerfen**.

7

Kommunikation

Drei Wege verbinden Baustelle und Büro: der **Chat** für die tägliche Abstimmung, die **Benachrichtigungen** für Freigaben, Planänderungen und Antworten, und der **Helpdesk** für Probleme mit App, Gerät oder Zugang.

7.1 Chat

Der Chat ist ein Modul von EstrichONE; Ihr Betrieb schaltet es im Web ein. Ist es aktiv, erscheint auf der Heute-Seite oben rechts eine Sprechblase mit der Zahl ungelesener Nachrichten und unter **Mehr** der Eintrag **Chat**.




Abb. 49 Chatliste mit Einzel-, Kolonnen- und Baustellenchats



Abb. 50 Unterhaltung mit Fotos, Standort, Reaktionen und Erwähnung

> **Hinweis** Nachrichten, Fotos und Dokumente liegen verschlüsselt auf dem Server Ihres Betriebs – nicht bei einem Messenger-Anbieter. Telefonnummern sind nicht nötig: Sie wählen Personen aus Ihrem Betrieb aus einer Liste. Was im Betrieb dazu gilt (Löschfrist, Ihre Rechte), steht in der Chatliste unter **Chat im Betrieb**.

7.1.1 Unterhaltungen und Gruppen

Die Chatliste zeigt alle Unterhaltungen, die neueste oben, mit ungelesenen Nachrichten, Entwürfen und „Sie wurden erwähnt“. Mit dem Stift oben rechts beginnen Sie einen **Neuen Chat** mit einer Person oder legen eine **Neue Gruppe** an. **In allen Chats suchen** findet Nachrichten über alle Unterhaltungen.

Art	Wer gehört dazu
Einzelchat	Sie und eine Person
Gruppe	frei ausgewählte Personen
Kolonnengruppe	automatisch alle, die in der Planung zur Kolonne gehören – die Mitglieder folgen der Kolonne
Baustellengruppe	automatisch Team und Bauleitung der Bauakte; in der Bauakte erscheint ein Link zum Chat
Ankündigung	z. B. „Alle Mitarbeiter“: alle lesen, nur Admins der Gruppe schreiben

Ein Tipp auf den Namen oben öffnet die **Gruppeninfo** bzw. **Kontaktinfo**: Name, Beschreibung und **Gruppenbild**, **Mitglieder** (hinzufügen; nach links wischen zum Entfernen oder für Admin-Rechte), die verknüpfte Bauakte, **Medien und Dokumente**, **In diesem Chat suchen**, **Stummschalten** und **Gruppe verlassen**.




Abb. 51 Gruppeninfo: Mitglieder, Medien, Stummschalten, Suche

7.1.2 Nachrichten schreiben

- Text eingeben und auf den Pfeil tippen. Mit `@Name` erwähnen Sie jemanden; die Person wird gezielt benachrichtigt.
- **„+“** hängt etwas an: **Kamera**, **Fotos**, **Dokument** (bis 25 MB) oder **Standort** – **Mein Standort** oder die **Baustellenadresse** der verknüpften Bauakte.
- **Langes Drücken** auf eine Nachricht: **Antworten**, Reaktion (z. B. 👍), **Kopieren**, **Weiterleiten**, **Anheften**, **Bearbeiten** und **Für alle löschen** (eigene Nachrichten, für kurze Zeit nach dem Senden), **Gelesen von …** sowie bei Fotos und Dokumenten **In Bauakte übernehmen**.
- **Entwürfe** bleiben je Unterhaltung erhalten, auch wenn Sie die App verlassen.



Abb. 52 Anhänge vor dem Senden: Dokumente und Fotos



Abb. 53 Diktat: gesprochener Text landet bearbeitbar im Eingabefeld

> **Tipp** **In Bauakte übernehmen** legt ein Foto oder Dokument aus dem Chat als eigenes Foto bzw. Dokument in der Bauakte ab – auch ohne Verbindung. So geht nichts in einem Chatverlauf verloren.

7.1.3 Diktieren statt tippen

Tippen Sie auf das **Mikrofon** im Eingabefeld und sprechen Sie. Der erkannte Text erscheint im Feld, Sie können ihn korrigieren und dann senden. Die Erkennung läuft – wenn das Gerät es unterstützt – direkt auf dem iPhone; **der Ton wird nie gespeichert oder gesendet**. Sprachnachrichten gibt es bewusst nicht. Beim ersten Mal fragt iOS nach Mikrofon und Spracherkennung.

7.1.4 Antworten aus der Mitteilung

Kommt eine Chatnachricht als Mitteilung, halten Sie sie gedrückt (oder ziehen Sie sie nach unten):

- **Antworten** – Text direkt in der Mitteilung eingeben und senden, ohne die App zu öffnen.
- **Als gelesen markieren**.

Ein Tipp auf die Mitteilung öffnet die Unterhaltung. Mitteilungen derselben Unterhaltung werden gebündelt; ist die Unterhaltung gerade offen, kommt kein Banner. Ist die App gesperrt, wird eine Antwort aus der Mitteilung nicht gesendet – die App sagt das, und der Text steht beim nächsten Öffnen im Eingabefeld.

Ob eine Mitteilung den Nachrichtentext zeigt oder nur Absender und Chat, legen Ihr Betrieb und Sie fest.

7.1.5 Stummschalten

In der Gruppeninfo schalten Sie eine Unterhaltung **stumm**: Sie bekommen dafür keine Mitteilungen mehr – **@Erwähnungen kommen trotzdem an**. **Stummschaltung aufheben** macht das rückgängig. Stummgeschaltete Unterhaltungen sind in der Liste gekennzeichnet.

7.1.6 Chat ohne Verbindung

Ohne Netz schreiben Sie wie gewohnt; Nachrichten samt Fotos und Dokumenten warten verschlüsselt auf dem Gerät und werden automatisch gesendet, sobald der Server erreichbar ist („Ohne Verbindung – die Nachricht wartet und wird automatisch gesendet"). Im Modus **Nur Ansicht** (Kapitel 8) ist das Schreiben gesperrt.

7.2 Benachrichtigungen

EstrichONE benachrichtigt Sie, wenn der Plan freigegeben oder geändert wird, Sie einem Einsatz zugeteilt werden, die IT im Helpdesk antwortet oder das Büro Ihnen schreibt.

- **Postfach**: Die **Glocke** auf der Heute-Seite (mit Zahl) bzw. **Mehr → Benachrichtigungen** öffnet das Postfach mit allen Benachrichtigungen, ungelesene oben. Ein Tipp öffnet das Objekt – die Bauakte, die Meldung, den Plan des Tages oder Ihre Aufgaben – und markiert die Benachrichtigung als gelesen. Das **Häkchen** oben rechts (**Alle als gelesen markieren**) markiert alles.
- **Pushnachrichten**: Tippen Sie im Postfach auf **Aktivieren** (**Pushnachrichten aktivieren**) und erlauben Sie die Mitteilungen. Die App fragt nie ungefragt danach. Lehnen Sie ab, stehen alle Benachrichtigungen weiterhin im Postfach; einschalten lässt es sich später in den iOS-Einstellungen.
- **Benachrichtigungsarten**: Unter **Mehr → Benachrichtigungen → … → Benachrichtigungsarten** legen Sie je Art fest, ob sie **Nur Postfach** oder **Postfach und Push** erhält.
- Das **App-Symbol** zeigt die Zahl ungelesener Chats und Benachrichtigungen.

Ist die App geöffnet, erscheinen Pushnachrichten oben als Banner. Pushnachrichten setzen voraus, dass Ihr Betrieb sie im Web eingerichtet hat (Apple Push, siehe Benutzerhandbuch Web).




Abb. 54 Postfach der Benachrichtigungen

7.3 Helpdesk: Problem melden



Abb. 55 Helpdesk: Meine Meldungen



Abb. 56 Meldung mit Verlauf und Antwort an die IT




Abb. 57 Für die IT: Reiter Bearbeitung mit allen Meldungen

Funktioniert etwas nicht – die App, das Gerät, der Zugang –, melden Sie es direkt aus der App:

1. **Mehr → Problem melden** (oder auf der Anmeldeseite **Anmeldung klappt nicht? Problem melden**).
2. Beschreiben Sie unter **Was ist passiert?** das Problem, optional mit **Details**, wählen Sie **Kategorie** und **Priorität**. **Dringend – ich kann nicht arbeiten** hebt die Meldung hervor.
3. Mit **Bildschirmfoto oder Foto anhängen** legen Sie ein Bild bei.
4. **Technische Informationen mitsenden** (App, System, Gerät, Synchronisation, Netzwerk, freier Speicher, Fehlercodes, Protokoll) hilft der IT; mit **Anzeigen, was gesendet wird** sehen Sie genau, was dabei ist. **Nie enthalten** sind Passwörter, PINs, Inhalte von Bauakten, Notizen, Fotos, Kunden und Adressen.
5. Tippen Sie auf **Senden**. Ohne Verbindung wird die Meldung gespeichert und gesendet, sobald eine Verbindung besteht.

Unter **Mehr → Helpdesk → Meine Meldungen** sehen Sie den Stand Ihrer Meldungen (offen, Rückfrage an Sie, erledigt) mit dem ganzen Verlauf. Stellt die IT eine **Rückfrage**, antworten Sie unten im Feld **Antwort an die IT**. Ist das Problem gelöst, aber besteht weiter, öffnen Sie die Meldung mit **Problem besteht weiter – wieder öffnen** erneut.

Für die IT: Wer im Betrieb Meldungen bearbeitet, sieht im Helpdesk zusätzlich den Reiter **Bearbeitung** mit allen Meldungen (Suche nach Nummer, Titel, Melder; Filter nach Stand). In einer Meldung können Sie sie sich mit **Mir zuweisen** übernehmen, dem Melder antworten (**Antwort an den Melder**), **Bearbeiten** (Status, Priorität, Kategorie), eine **Lösung eintragen** und die Meldung **Als gelöst markieren**.

8

Offline arbeiten, Störungen und Sicherheit

Auf Baustellen gibt es oft kein Netz – im Keller, im Rohbau, auf dem Land. EstrichONE ist dafür gebaut: Die App speichert alles zuerst verschlüsselt auf dem Gerät und überträgt es, sobald der Server wieder erreichbar ist. Dieses Kapitel erklärt, was dabei im Hintergrund passiert und welche Hinweise die App zeigt.

8.1 Synchronisation

Die App gleicht sich selbstständig mit dem Server ab: beim Öffnen, regelmäßig im Vordergrund und sofort, wenn Sie etwas erfassen. Den Stand sehen Sie

- an der **Wolke** oben auf der Heute-Seite und in den Listen,
- unter **Mehr** → **Synchronisation**: „Alles übertragen“ mit dem Zeitpunkt des letzten vollständigen Abgleichs, darunter **Ausstehend** mit allem, was noch auf die Übertragung wartet (Fotos, Dokumente, Einträge).




Abb. 58 Mehr → Synchronisation: alles übertragen

Jetzt synchronisieren stößt den Abgleich sofort an. Große Dateien wie Fotos und Videos werden einzeln übertragen; schlägt ein Upload fehl, versucht die App es später selbst noch einmal, oder Sie tippen auf **Fehlgeschlagene Uploads erneut versuchen**.

Bitte prüfen: Lehnt der Server eine Änderung ab – etwa weil das Büro dieselbe Angabe gleichzeitig anders geändert hat oder ein Recht fehlt –, steht sie unter **Vom Server abgelehnt** mit dem Grund. Solche Vorgänge werden nicht erneut gesendet; prüfen Sie den Stand in der Bauakte und wischen Sie den Eintrag nach links, um ihn zu entfernen. Auf der Heute-Seite weist „Einige Änderungen wurden nicht übernommen“ darauf hin.

8.2 Offline arbeiten

Ohne Netz zeigt die App **Offline**. Sie können wie gewohnt weiterarbeiten: Bauakten öffnen, Fotos, Videos und Dokumente aufnehmen, Bautagebuch, Mängel, Aufgaben, Erstbegehung, CM-Messung und Abnahme erfassen, neue Bauakten und Kunden anlegen, Chatnachrichten schreiben und Meldungen an die IT verfassen. Alles wird auf dem Gerät gespeichert und übertragen, sobald wieder Verbindung besteht.

Nur mit Verbindung möglich sind Dinge, die der Server erzeugt oder prüft: **PDFs** (Bauakte, Protokolle), der **Änderungsverlauf**, die **Konfliktprüfung** und **Freigabe** in der Disposition, Freigabelinks für die Abnahme und Tage der Planung, die noch nicht auf dem Gerät liegen.

> **Wichtig** Solange etwas nur auf dem Gerät liegt, sehen Kollegen und Büro es noch nicht – und es ist nur dort gesichert. Öffnen Sie die App, sobald Sie wieder Netz haben, und löschen Sie sie nicht, solange **Ausstehend** nicht leer ist.

8.3 „Nur Ansicht" – Schutz vor Datenverlust

Ist der Server **seit über 5 Minuten nicht erreichbar**, schaltet die App vorsorglich auf **Nur Ansicht**. Eine graue Leiste oben sagt: „Nur Ansicht – seit … keine Verbindung zum Server. Erfassen und Ändern sind gesperrt." Sie können weiterhin alles ansehen, aber nichts Neues erfassen. So verhindert die App, dass über längere Zeit wichtige Daten nur auf einem Gerät liegen, das verloren gehen kann.

Müssen Sie trotzdem erfassen – etwa auf einer Baustelle ganz ohne Netz –, tippen Sie in der Leiste auf **Trotzdem arbeiten** und bestätigen **Auf eigene Gefahr offline arbeiten**. Die Leiste zeigt dann „Offline auf eigene Gefahr"; mit **Nur Ansicht** kehren Sie in den geschützten Modus zurück. Sobald der Server wieder erreichbar ist, endet der Modus von selbst und alles wird übertragen.




Abb. 59 Rote, gelbe und graue Leiste oben: Backup, Archiv, Nur Ansicht

8.4 Wartung des Servers

Wird der Server gewartet (z. B. für ein Update), zeigt die App den Bildschirm **Wartungsarbeiten** mit dem Grund und **Voraussichtlich bis …**. Darunter sehen Sie, ob auf dem Gerät noch etwas aussteht, und wann zuletzt geprüft wurde.

Sie müssen nichts tun: Die App prüft regelmäßig und **gibt sich nach der Wartung automatisch wieder frei**. Ihre Daten bleiben verschlüsselt auf dem Gerät und werden danach übertragen. **Erneut prüfen** fragt sofort nach.

Eine **geplante Wartung** kündigt die App vorher als Hinweis an; ihn können Sie mit **Hinweis ausblenden** schließen.




Abb. 60 Wartungsarbeiten: die App wartet und gibt sich danach selbst frei

8.5 Hinweise zu Backup- und Archivserver

Oben auf allen Hauptseiten erscheint eine farbige Leiste, wenn die Datensicherung des Betriebs gestört ist:

Leiste	Bedeutung	Was Sie tun
Rot – „ACHTUNG: Backup-Server ausgefallen oder nicht erreichbar (Letztes Backup …)"	Die tägliche Datensicherung läuft nicht.	Geben Sie **umgehend** Ihrer Administration Bescheid.

Leiste	Bedeutung	Was Sie tun
Gelb – „Hinweis: Archiv-Server ausgefallen oder nicht erreichbar (Letzte Archivierung …)“	Der Archivserver (Langzeitablage) ist nicht erreichbar. Erscheint nur, wenn ein Archivserver eingerichtet ist.	Informieren Sie Ihre Administration.

Den Text der Leisten liefert der Server; die App zeigt ihn unverändert. Ohne Störung ist keine Leiste zu sehen. Ihre Arbeit in der App ist davon nicht betroffen.

8.6 Datenschutz und Sicherheit

- **Ihre Daten bleiben im Betrieb.** Die App spricht ausschließlich mit dem Server Ihres Betriebs, immer verschlüsselt (HTTPS mit gültigem Zertifikat). Es gibt keine Cloud des Herstellers, kein Tracking und keine Werbung.
- **Verschlüsselt auf dem Gerät.** Daten, Fotos und Dokumente liegen auf dem Gerät verschlüsselt, je Person getrennt. Der Schlüssel ist im iOS-Schlüsselbund geschützt und wird mit Face ID, Gerätecode oder – auf Poolgeräten – mit der PIN freigegeben.
- **An das Gerät gebunden.** Bei der Einrichtung erzeugt das Gerät einen eigenen Schlüssel, der es nicht verlassen kann. Die Anmeldung gilt nur zusammen mit diesem Gerät; im IT Center sieht die Administration jedes Gerät und kann es sperren oder entfernen.
- **Abmelden löscht.** Beim Abmelden und beim Zurücksetzen löscht die App alle Daten dieser Person bzw. alle Daten vom Gerät (Kapitel 9).
- **Meldungen an die IT** enthalten nie Passwörter, PINs oder Inhalte aus Bauakten.

8.7 Berechtigungen der App

Die App fragt iOS-Berechtigungen nur, wenn Sie die Funktion benutzen. Eine erteilte oder verweigerte Berechtigung ändern Sie in der Einstellungen-App unter **EstrichONE**.

Berechtigung	Wofür
Kamera	Fotos, Videos, Dokumentenscanner, QR-Code bei der Einrichtung
Fotos (Hinzufügen)	nur auf Ihren Wunsch ein Foto aus EstrichONE in der Mediathek sichern
Lokales Netzwerk	Verbindung zum Server, wenn er im Firmennetz steht
Mikrofon	Ton bei Videoaufnahmen; Diktat im Chat (der Ton wird nie gespeichert)
Spracherkennung	Diktat im Chat
Standort	nur auf Knopfdruck: Baustellenadresse übernehmen, Aufnahmeort eines Fotos, Standort im Chat teilen
Kontakte	Kunden in die Kontakte-App übernehmen
Mitteilungen	Pushnachrichten
Face ID	Entsperren auf persönlichen Geräten

9

Mehr: Gerät, Abmelden und Konto

Der Tab **Mehr** bündelt alles rund um Ihr Konto und das Gerät.




Abb. 61 Tab Mehr: Konto, Synchronisation, Benachrichtigungen, Chat, Planung




Abb. 62 App zurücksetzen: Rückfrage vor dem Löschen

9.1 Was unter „Mehr“ steht

Bereich	Inhalt
Kopf	Ihr Name und Anmeldename, **Synchronisation** mit Stand (Kapitel 8)
Benachrichtigungen, **Chat**	Postfach und Chat mit Zahl neuer Einträge, Push an/aus (Kapitel 7)
Planung und Aufgaben	**Meine Aufgaben**, **Wer fährt wohin**, **Meine Woche** (Kapitel 3 und 6)
Hilfe	**Problem melden** und **Helpdesk** (Kapitel 7)
Dieses Gerät	Gerätename, Nutzung (**Persönliches Gerät** oder **Poolgerät**), Status der Freigabe; auf persönlichen Geräten **Sperre und Face ID** (Kapitel 2)
Server	Adresse und Version des verbundenen Servers

Bereich	Inhalt
unten	**Sperren** bzw. **Benutzer wechseln**, **Abmelden**, **Konto löschen beantragen**, **App zurücksetzen**, App-Version

9.2 Abmelden

Abmelden beendet Ihre Sitzung auf dem Server und **löscht Ihre Daten auf diesem Gerät**. Danach ist zum Arbeiten wieder die Anmeldung mit Passwort nötig. Auf einem Poolgerät betrifft das nur Sie; die anderen Personen bleiben angemeldet.

> **Wichtig** Liegen noch nicht übertragene Änderungen auf dem Gerät, warnt die App: „… Änderungen sind noch nicht übertragen. Beim Abmelden gehen sie verloren.“ Stellen Sie dann besser eine Verbindung her und warten Sie, bis alles übertragen ist. **Trotzdem abmelden und Daten löschen** verwirft sie endgültig.

Zum kurzen Unterbrechen genügt **Sperren** (persönliches Gerät) bzw. **Benutzer wechseln** (Poolgerät) – dabei bleiben Sie angemeldet und nichts wird gelöscht.

9.3 App zurücksetzen

App zurücksetzen löscht **alles** auf diesem Gerät – Server, Gerät, alle Personen, Fotos, noch nicht übertragene Daten und Einstellungen – und startet bei der Einrichtung. Auf dem Server bleibt alles erhalten. Nach der Rückfrage tippen Sie auf **Alles löschen und neu einrichten**.

Sie brauchen das, wenn ein Gerät an eine andere Person oder einen anderen Betrieb geht oder mit einem anderen Server verbunden werden soll. **App zurücksetzen** steht auch auf der Anmeldeseite, bei der Benutzerauswahl und beim Warten auf die Freigabe.

> **Tipp** Startet die App nicht mehr richtig, öffnen Sie die **Einstellungen-App** von iOS → **EstrichONE** und schalten **Beim nächsten Start zurücksetzen** ein. Beim nächsten Öffnen setzt sich die App zurück.

9.4 Konto löschen beantragen

Ihr Benutzerkonto verwaltet Ihr Betrieb. Mit **Konto löschen beantragen** → **Löschung beantragen** schickt die App einen Antrag über den Helpdesk an die Administration. Sie löscht daraufhin Ihr Benutzerkonto samt persönlicher Daten (gesetzliche Aufbewahrungspflichten ausgenommen). Bis dahin können Sie die App weiter nutzen; der Antrag liegt im Helpdesk unter **Meine Meldungen**. Um Ihre Daten sofort vom Gerät zu entfernen, melden Sie sich zusätzlich ab.

9.5 Gerät verloren oder gewechselt

- **Gerät verloren:** Melden Sie es sofort Ihrer Administration. Sie sperrt oder entfernt das Gerät im Web unter **IT Center** → **Geräte**; die App auf dem verlorenen Gerät kommt danach nicht mehr an Daten des Servers. Die Daten auf dem Gerät selbst sind verschlüsselt und nur mit Face ID, Gerätecode bzw. PIN zugänglich.
- **Neues Gerät:** Richten Sie die App wie in Kapitel 2 beschrieben neu ein. Alles, was übertragen war, steht sofort wieder zur Verfügung.

- **Altes Gerät abgeben:** Erst prüfen, dass unter **Synchronisation** nichts mehr aussteht, dann **App zurücksetzen**.

10

Besonderheiten auf dem iPad

Auf dem iPad funktioniert EstrichONE genauso wie auf dem iPhone – alle Funktionen dieses Handbuchs stehen zur Verfügung. Die App nutzt den größeren Bildschirm aber für mehr Überblick: Listen und Einzelheiten stehen nebeneinander, die Planung zeigt alle Kolonnen auf einmal. Das iPad eignet sich besonders als **Poolgerät** im Fahrzeug der Kolonne (Kapitel 2) und für die Bauleitung bei Erstbegehung und Abnahme mit Unterschrift.

10.1 Navigation

Die Tabs **Heute**, **Baustellen**, **Erfassen**, **Kunden** und **Mehr** stehen auf aktuellen iPadOS-Versionen oben als Leiste; über das Seitenleisten-Symbol links daneben lässt sich stattdessen eine **Seitenleiste** einblenden.




Abb. 63 iPad quer: Heute mit eingeblendeter Seitenleiste

10.2 Heute

Die Heute-Seite ordnet sich in zwei Spalten: links **Mein Einsatz** mit den Schnellaktionen und **Wer fährt wohin**, rechts **Offene Aufgaben** und **Morgen**. Die Kennzahlen stehen darüber in einer Reihe.




Abb. 64 Heute auf dem iPad (hochkant): zwei Spalten

10.3 Baustellen und Bauakte

Im Tab **Baustellen** steht links die Liste, rechts die gewählte Bauakte. Im Querformat teilt sich die Bauakte noch einmal: links die Übersicht, rechts der gewählte Bereich – z. B. **Fotos & Dokumente** oder **Kontakte** –, ohne die Übersicht zu verlassen.




Abb. 65 Baustellenliste links, Bauakte rechts




Abb. 66 Querformat: Liste, Übersicht der Bauakte und Bereich nebeneinander

> **Tipp** Mit angeschlossener Tastatur legt **⌘ N** in der Baustellenliste eine neue Bauakte an.

10.4 Wer fährt wohin

Auf dem iPad zeigt **Wer fährt wohin** die Kolonnen als **Tafel** nebeneinander – mit Besetzung, Fahrzeugen und Einsätzen –, darunter die freien und abwesenden Mitarbeiter. Alle Aktionen aus Kapitel 6 (zuweisen, verschieben, tauschen, freigeben) sind wie auf dem iPhone verfügbar. Zum Ändern der **Reihenfolge** wechselt die Ansicht in die Liste.




Abb. 67 Wer fährt wohin als Tafel mit allen Kolonnen

10.5 Kunden und Chat

Der Tab **Kunden** zeigt links die Kundenliste und rechts die Kundenkarte mit den Bauakten des Kunden. Im Chat steht die Unterhaltung in voller Breite; Fotos und Standorte werden größer angezeigt.




Abb. 68 Kunden: Liste und Kundenkarte nebeneinander




Abb. 69 Chat auf dem iPad

10.6 Geteilter Bildschirm

Nutzen Sie EstrichONE neben einer anderen App (Split View, Slide Over oder Fenster), passt sich die Darstellung der verfügbaren Breite an: Bei wenig Platz zeigt die App die schmale Darstellung wie auf dem iPhone, bei viel Platz die Spalten.

Anhang A

Fragen und Fehlerbehebung

A.1 Einrichtung und Anmeldung

Frage oder Meldung	Lösung
Der QR-Code wird nicht erkannt.	Kamera ruhig halten, Abstand 20–40 cm, Bildschirm hell genug. Der Code gilt nur kurz – bei Ablauf im IT Center einen neuen erzeugen. Alternativ **Adresse eingeben**.
„Die App darf die Kamera nicht verwenden."	Einstellungen-App → **EstrichONE** → **Kamera** einschalten, oder die Adresse von Hand eingeben.
Die Verbindungsprüfung schlägt fehl.	Adresse prüfen (ohne Tippfehler, ohne Leerzeichen), Netz prüfen (WLAN oder Mobilfunk). Bei einem Zertifikatsfehler die Administration informieren – ohne gültiges Zertifikat lässt sich die App nicht einrichten.
„Wartet auf Freigabe" geht nicht weg.	Die Administration muss das Gerät im Web unter **IT Center** → **Geräte** freigeben. Schneller geht die Einrichtung mit QR-Code.
Passwort vergessen.	Die Administration setzt es zurück; Sie erhalten ein Einmalpasswort und legen danach ein eigenes fest (mindestens 12 Zeichen).
Kein Zugriff auf die Authenticator-App.	**Wiederherstellungscode verwenden**. Ohne Codes setzt die Administration die Zwei-Faktor-Anmeldung zurück.
Die App verlangt plötzlich wieder das Passwort.	Die App nennt den Grund: abgemeldet, Passwort geändert, Gerät im IT Center gesperrt/entfernt oder lange nicht genutzt. Einmal mit Passwort anmelden; lokale Daten bleiben erhalten.
Poolgerät: „Anmeldung mit Passwort nötig".	Nach 5 falschen PIN-Eingaben ist das Passwort nötig. Mit **Mit Passwort** anmelden.
Face ID wird nicht mehr angeboten.	Nach geänderten Face-ID-Merkmalen einmal den Gerätecode eingeben; die App richtet Face ID neu ein. Prüfen Sie auch **Mehr** → **Sperre und Face ID**.

A.2 Arbeiten in der App

Frage oder Meldung	Lösung
Eine Bauakte fehlt in der Liste.	Nach unten ziehen zum Aktualisieren. Abgeschlossene und stornierte Bauakten stehen unter **Abgeschlossen und storniert**. Sehen Sie sie weiterhin nicht, sind Sie ihr nicht zugewiesen – das Büro kann das ändern.
„Foto gespeichert – wird übertragen, sobald Netz da ist."	Alles in Ordnung: Das Foto ist sicher auf dem Gerät und wird automatisch übertragen.
Ein Upload ist fehlgeschlagen.	**Mehr** → **Synchronisation** → **Fehlgeschlagene Uploads erneut versuchen**. Freien Speicher auf dem iPhone prüfen.
„Einige Änderungen wurden nicht übernommen."	**Mehr** → **Synchronisation** → **Bitte prüfen**: Grund lesen, Stand in der Bauakte prüfen, Eintrag nach links wischen zum Entfernen.

Frage oder Meldung	Lösung
„PDF nicht verfügbar“ bzw. „Das PDF erstellt der Server …“	PDFs entstehen auf dem Server. Mit Verbindung erneut versuchen; eine neue Bauakte muss vorher übertragen sein.
Die graue Leiste **Nur Ansicht** erscheint.	Der Server ist seit über 5 Minuten nicht erreichbar. Netz prüfen; im Notfall **Trotzdem arbeiten** (auf eigene Gefahr).
Der Bildschirm **Wartungsarbeiten** erscheint.	Der Server wird gewartet. Abwarten – die App gibt sich danach selbst frei.
Rote oder gelbe Leiste oben.	Backup- bzw. Archivserver gestört: bitte die Administration informieren. Ihre Arbeit ist nicht betroffen.
„Für die Planung fehlt Ihnen die Berechtigung.“	Disponieren dürfen nur Personen mit dem Recht zur Planung; die Rollen vergibt die Administration.
Der Chat fehlt.	Das Modul Chat ist in Ihrem Betrieb nicht eingeschaltet.
Keine Pushnachrichten.	**Mehr** → **Benachrichtigungen** → **Aktivieren**; in der Einstellungen-App → **EstrichONE** → **Mitteilungen** prüfen. Ihr Betrieb muss Apple Push eingerichtet haben. Unter **Benachrichtigungsarten** darf die Art nicht auf **Nur Postfach** stehen.
Das Diktat funktioniert nicht.	Mikrofon und Spracherkennung in der Einstellungen-App → **EstrichONE** erlauben. Deutsch muss als Sprache für das Diktat verfügbar sein.
Die App startet nicht mehr richtig.	Einstellungen-App → **EstrichONE** → **Beim nächsten Start zurücksetzen**, dann die App öffnen und neu einrichten.

A.3 Wenn nichts hilft

Melden Sie das Problem über **Mehr** → **Problem melden** mit eingeschalteten **technischen Informationen** – das geht auch ohne Anmeldung von der Anmeldeseite aus und ohne Verbindung (die Meldung wird später gesendet). Die Antwort der IT erscheint unter **Mehr** → **Helpdesk** und als Benachrichtigung.

Anhang B

Glossar

Abnahme
Protokoll über die Übergabe der Leistung an den Auftraggeber: Ergebnis (abgenommen, mit Vorbehalt, verweigert), Mängel, Fotos und Unterschriften. Kann auch nachträglich über einen Freigabelink bestätigt werden.

Bauakte
Alles zu einer Baustelle: Kunde, Adresse, Kenndaten, Fotos, Dokumente, Bautagebuch, Mängel, Aufgaben, Protokolle, Räume und Kontakte.

Bautagebuch
Tägliche Einträge, was auf der Baustelle passiert ist – mit Textbausteinen, Wetter und Anwesenden.

Belegreife
Zustand, in dem der Estrich trocken genug für den Bodenbelag ist. Geprüft mit der CM-Messung.

CM-Messung
Messung der Restfeuchte des Estrichs nach der Calciumcarbid-Methode, Ergebnis in CM-%.

Demomodus
Betrieb der App mit Beispieldaten ohne Server; es wird nichts gesendet.

Disposition
Einteilung von Kolonnen, Fahrzeugen und Geräten auf Baustellen und Tage („Wer fährt wohin“).

Einmalpasswort
Passwort, das die Administration vergibt; bei der ersten Anmeldung muss ein eigenes Passwort festgelegt werden.

Einrichtungscode
Kurzlebiger Code (meist als QR-Code) aus dem IT Center, der Serveradresse und Freigabe des Geräts in einem Schritt überträgt.

Erstbegehung
Prüfung der Baustelle vor Beginn der Arbeiten anhand von Prüfpunkten (Untergrund, Randdämmung, Heizung, Zufahrt …), mit Fotos und Unterschrift des Kunden.

Face ID
Gesichtserkennung von iOS; entsperrt EstrichONE auf persönlichen Geräten. Alternativ Touch ID oder Gerätecode.

Freigabe (Planung)
Verbindlichmachen des Plans eines oder mehrerer Tage. Spätere Änderungen werden als „Neu“ oder „Geändert“ markiert.

Freigabe (Gerät)
Zulassung eines neu eingerichteten Geräts durch die Administration im IT Center.

Helpdesk
Meldungen an die IT des Betriebs mit Verlauf, Rückfragen und Lösung.

IT Center
Bereich der Weboberfläche für die Administration: Benutzer, Rollen, Geräte, Einstellungen, Sicherung.

Kolonne
Arbeitsgruppe auf der Baustelle, meist mit festem Fahrzeug und Leitung.

Nur Ansicht
Schutzmodus der App, wenn der Server über 5 Minuten nicht erreichbar ist: Ansehen ja, Erfassen nein (übersteuerbar auf eigene Gefahr).

Persönliches Gerät
iPhone oder iPad, das nur eine Person nutzt; entsperrt mit Face ID oder Gerätecode.

Poolgerät
Gemeinsam genutztes Gerät, z. B. im Fahrzeug. Jede Person meldet sich mit eigener 6-stelliger PIN an und sieht nur ihre Daten.

Postfach
Liste aller Benachrichtigungen in der App (Glocke), unabhängig davon, ob Pushnachrichten eingeschaltet sind.

Pushnachricht
Mitteilung von iOS auf Sperrbildschirm und Mitteilungszentrale, auch wenn die App geschlossen ist.

Synchronisation
Abgleich zwischen Gerät und Server: Erfasstes wird übertragen, Neues vom Server geladen.

Wartung
Zeitraum, in dem der Server z. B. für ein Update nicht arbeitet. Die App wartet und gibt sich danach selbst frei.

Wiederherstellungscode
Einmal gültiger Ersatz für den Code der Authenticator-App bei der Zwei-Faktor-Anmeldung.

Zwei-Faktor-Anmeldung
Anmeldung mit Passwort und zusätzlich einem 6-stelligen Code aus einer Authenticator-App.

Anhang C

Die App für Android

Für Android-Smartphones gibt es eine erste Version von EstrichONE. Sie arbeitet mit demselben Server und denselben Bauakten, kann aber **noch deutlich weniger** als die App für iPhone und iPad. Dieser Anhang beschreibt, was sie heute tatsächlich kann.

C.1 Was die Android-App kann

Bereich	Funktionen
Einrichtung	Serveradresse eingeben (**Verbinden**), Anmeldung mit Anmeldename oder E-Mail und Passwort, optional mit **Einrichtungscode** (dann ist das Gerät sofort freigegeben, sonst wartet es auf die Freigabe durch die IT: „Gerät wartet auf Freigabe“, **Erneut prüfen**)
Anmeldung	Zwei-Faktor-Anmeldung mit Code aus der Authenticator-App, Wechsel eines Einmalpassworts (**Passwort ändern**, mindestens 12 Zeichen), **Abmelden**, **Anderen Server wählen**
Heute	Begrüßung und **Mein Einsatz – die nächsten 7 Tage** mit Zeit, Kolonne und Bauakte
Bauakten	Suche nach Nummer, Bauvorhaben oder Ort; **Neue Bauakte** mit Bauvorhaben und Adresse
Bauakte	Hinweise, Übersicht, **Notizen** (neue Notiz), **Aufgaben und Mängel** anlegen, Kunde **anrufen**, **Route** starten
Support	**Problem melden** an die IT (mit Kennzeichnung „Ich kann deshalb nicht weiterarbeiten“); mitgeschickt werden nur App- und Android-Version

Die Anmeldung ist wie unter iOS an das Gerät gebunden: Der Geräteschlüssel liegt im Android Keystore (wo vorhanden im Sicherheitschip StrongBox), die Anmeldung wird verschlüsselt gespeichert und nicht in ein Cloud-Backup übernommen.

C.2 Was (noch) fehlt

Die Android-App arbeitet **nur mit Verbindung**. Noch nicht enthalten sind insbesondere:

- Offline-Arbeit mit Synchronisation, „Nur Ansicht“ und Wartungsbildschirm,
- Kamera, Fotos, Videos und Dokumentenscanner,
- Bautagebuch, Erstbegehung, CM-Messung, Abnahme, Räume, Basisdaten und Kontakte der Bauakte,
- Kunden, Disposition („Wer fährt wohin“), Meine Aufgaben und Meine Woche,
- Chat, Benachrichtigungen und Helpdesk-Verlauf,
- Poolgeräte mit PIN, Entsperren per Fingerabdruck sowie ein Demomodus.

Für die Arbeit auf der Baustelle empfehlen wir daher derzeit iPhone oder iPad; im Büro steht der volle Funktionsumfang in der Weboberfläche zur Verfügung.