OBIECTE

- -au stare si actiuni (metode/functii)
- -au interfata(actiuni) si o parte ascunsa(starea)
- -sunt grupate in clase, obiecte cu aceleasi proprietati

CLASE

- -mentioneaza proprietatile generale ale obiectelor din clasa respectiva
- -clasele nu se pot "rula"
- -folositoare la encapsulare (ascunderea informatiei)
- -reutilizare de cod: mostenire
- -clasele au functii membru si variabile membru
 - * se creeaza un tip nou de date
 - * un obiect instantiaza clasa
 - * functiile membru sunt date prin semnatura
 - * pentru definirea fiecarei functii se foloseste ::
- -:: scope resolution operator
- -mai multe clase pot folosi acelasi nume de functii
- -class nume_clasa {

private variabile si functii membru

specificator_de_acces:

variabile si functii membru

specificator_de_acces:

variabile si functii membru

// ...

specificator_de_acces:

variabile si functii membru

} lista_obiecte;

- un membru nestatic al clasei nu poate avea initializare
- -nu putem avea ca membri obiecte de tipul clasei (putem avea pointeri la tipul clasei)
- -nu auto, extern, register

STRUCT SI CLASS

- -singura diferenta : struct care default membri ca public, iar class ca private
- -struct defineste o clasa (tip de date)
- -putem avea in struct si functii
- -a nu se folosi struct pentru clase

UNION SI CLASS

- -la fel ca struct
- -toate elementele de tip data folosesc aceeasi locatie de memorie
- -membrii sunt publici (by default)

UNION CA SI CLASS

- -union nu poate mosteni
- -nu se poate mosteni din union
- -nu poate avea functii virtuale (nu avem mostenire)
- -nu avem variabile de instanta statice
- -nu avem referinte in union
- -nu avem obiecte care fac overload pe =
- -obiecte cu constructor/destructor definiti nu pot fi membri in union

UNION ANONIME

- -nu au nume pentru tip
- -nu se pot declara obiecte de tipul respectiv
- -folosite pentru a spune compilatorului cum se tin variabilele respective in memorie *folosesc aceeasi locatie de memorie
- -variabilele din union sunt accesibile ca si cum ar fi declarate in blocul respectiv
- -nu poate avea functii
- -nu poate avea private sau protected (fara functii nu avem acces la altceva)
- -union-uri anonime globale trebui precizate ca static

FUNCTII PRIETEN

- -cuvantul: friend
- -sunt folosite pentru accesarea campurilor protected, private din alta clasa
- -folositoare la overload-area operatorilor, pentru unele functii de I/O si portiuni interconectate

FUNCTII INLINE

- -executie rapida
- -este o sugestie/cerere pentru compilator
- -pentru functii foarte mici
- -pot fi si membri ai unei clase

FUNCTII CARE INTORC OBIECTE

- -o functie poate intoarce obiecte
- -un obiect temporar este creat automat pentru a tine informatiile din obiectul de intors
- -acesta este obiectul care este intors
- -dupa ce valoarea a fost intoarsa, acest obiect este distrus
- -probleme cu memoria dinamica : solutie polimorfism pe = si pe constructorul de copiere

CLASE PRIETEN

-daca avem o clasa prieten, toate functiile membre ale clasei priten au acces la membrii privati ai clasei

CLASE LOCALE

- -putem defini clase in clase sau functii
- -class este o declaratie, deci defineste un scop
- -operatorul de rezolutie de scop ajuta in aceste cazuri
- -rar utilizate clase in clase

OVERLOAD DE FUNCTII

- -folosirea aceluiasi nume pentru functii diferite (functii diferite, dar cu inteles apropiat)
- -compilatorul foloseste numarul si tipul parametrilor pentru a diferentia apelurile
- -tipul de intoarcere sau tipuri care par diferite nu sunt suficiente pentru diferentiere (eroare la compilare)

```
int myfunc(int i); // Error: differing return types are
float myfunc(int i); // insufficient when overloading.

void f(int *p);
void f(int p[]); // error, *p is same as p[]
-se poate folosi si pentru functii complet diferite (nerecomandat)
```

POINTERI CATRE FUNCTII POLIMORFICE

```
-putem avea pointeri catre functii (C)
-putem avea pointeri care functii polimorfice
-cum se defineste pointerul ne spune catre ce versiune a functiei cu acelasi nume aratam
#include <iostream>
using namespace std;
int myfunc(int a);
int myfunc(int a, int b);
int main()
  int (*fp)(int a); // pointer to int f(int)
  fp = myfunc; // points to myfunc(int)
  cout << fp(5);
  return 0;
}
int myfunc(int a)
{ return a; }
int myfunc(int a, int b)
{ return a*b; }
```

Semnatura functiei din definitia pointerului ne spune ca mergem spre functia cu un parametru - trebuie sa existe una din variantele polimorfice care este la fel cu definitia pointerului

AMBIGUITATI PENTRU POLIMORFISM DE FUNCTII

```
-erori la compilare
-majoritatea datorita conversiilor implicite
int myfunc(double d);
cout << myfunc('c'); // not an error, conversion applied</pre>
#include <iostream>
using namespace std;
float myfunc(float i);
double myfunc(double i);
int main()
  cout << myfunc(10.1) << " "; // unambiguous, calls myfunc(double)</pre>
  cout << myfunc(10); // ambiguous</pre>
  return 0;
}
float myfunc(float i)
  return i;
}
double myfunc(double i)
{
  return -i;
      -problema nu e de definire a functiilor myfunc
      -problema apare la apelul functiilor
                   ARGUMENTE IMPLICITE PENTRU FUNCTII
-putem defini valori implicite pentru parametrii unei functii
-valorile implicite sunt folosite atunci cand acei parametri nu sunt dati la apel
     void myfunc(double d = 0.0)
     {
    // ...
    }
    myfunc(198.234); // pass an explicit value
    myfunc(); // let function use default
```

Argumentele implicite:

- -dau posibilitatea de flexibilitate
- -majoritatea functiilor considera cel mai general caz, cu parametrii impliciti putem sa chemam o functie pentru cazuri particulare
- -multe functii de I/O folosesc argumente implicite
- -nu avem nevoie de overload

PARAMETRII IMPLICITI

- -se specifica o singura data
- -pot fi mai multi
- -toti sunt la dreapta
- -putem avea param. Impliciti in definitia constructorilor
 - *nu mai facem overload pe constructor
 - *nu trebuie sa ii precizam mereu la declarare
- -modul corect de folosire este de a defini un asemenea parametru cand se subintelege valoarea implicita
- -daca sunt mai multe posibilitati pentru valoarea implicita e mai bine sa nu se foloseasca (lizibilitate)
- -cand se foloseste un parametru implicit nu trebuie sa daca probleme in program

MOSTENIREA

- -incorporarea componenelor unei clase in alta
- -refolosire de cod
- -detalii mai subtile pentru tipuri si subtipuri
- -clasa de baza, clasa derivata
- -clasa derivata contine toate elementele clasei de baza, mai adauga elemente noi
- -terminologie:
 - * clasa de baza, clasa derivata
 - * superclasa, subclasa
 - *parinte, fiu

CONSTRUCTORI/DESTRUCTORI

- -constructor: executat la crearea obiectului
- -destructor: executat la distrugerea obiectului
- -obiecte globale:
 - *constructorii executati in ordinea in care sunt definite obiectele
 - *destructorii :dupa ce main s-a terminat in ordinea inversa a constructorilor
- -initializare automata
- -obiectele nu sunt statice
- -constructor: functie speciala, numele clasei
- -constructorii nu pot intoarce valori (nu au tip de intoarcere)
- -constructorii/destructorii sunt chemati de fiecare data cand o variabila de acel tip este creata/distrusa. Declaratii active, nu pasive.
- -destructori: reversul, executa operatii cand obiectul nu mai este folositor
- -memory leak

CONSTRUCTORI PARAMETRIZATI

- -trimitem argumente la constructori
- -putem defini mai multe variante cu mai multe numere si tipuri de parametrii
- -overload de constructori

CONSTRUCTOR DE COPIERE

- -apel de functie cu obiect ca parametru, apel de functie cu obiect ca variabila de intoarcere
 - *in aceste cazuri, un obiect temporar este creat, se copiaza prin constructorul de copiere in obiectul temporar si poi se continua
 - *deci vor fi din nou doua distrugeri de obiecte din clasa respectiva(una pentru parametru, una pentru obiectul temporar
- -C++ il defineste pentru a face o copie identica pe date
- -constructorul e folosit pentru initializare, constructorul de copiere e folosit pentru un obiect deja initializat, doar copiaza
- -vrem sa folosim starea curenta a obiectului, nu starea initiala a unui obiect din clasa respectiva OBS: Constructorul de copiere este folosit doar la initializari

Daca avem array a(10);

array b(10);

b=a;

Nu este initializare, este copiere de stare. Este posibil sa trebuiasca redefinit si operatorul mai tarziu.

DESTRUCTORI PENTRU OBIECTE TRANSMISE CATRE FUNCTII

- -trebuie sa distrugem obiectul respectiv
- -chemam destructorul
- -putem avea probleme cu obiecte care folosesc memoria dinamic: la distrugere copia elibereaza memoria, obiectul din main este defect (nu mai are memorie alocata)
- -in aceste cazuri trebuie sa redefinim operatorul de copiere (copy constructor)

POLIMORFISM PE CONSTRUCTORI

- -foarte comun sa fie supraincarcati
- -de ce?
 - *flexibilitate
 - -putem avea mai multe posibilitati pentru initializarea/construirea unui obiect
 - -definim constructori pentru toate modurile de initializare
 - -daca se incearca initializarea intr-un alt fel decat cele definite: eroare la compilare
 - *pentru a putea defini obiecte initializate si neinitializate
 - -important pentru array-uri dinamice de obiecte
 - -nu se pot initializa obiectele dintr-o lista alocata dinamic
 - -asadar, avem nevoie de posibilitatea de a crea obiecte neinitializate (din lista dinamica) si obiecte initializate (definite normal)
 - *constructori de copiere: copy constructors
 - -pot aparea probleme cand un obiect initializeaza un alt obiect

Myclass B=A;

-aici se copiaza toate campurile (starea) obiectului A in obiectul B

- -problema apare la alocare dinamica de memorie: A si B folosesc aceeasi zona de memorie pentru ca pointerii arata in acelasi loc
- -destructorul lui Myclass elibereaza aceeasi zona de memorie de doua ori (distruge A si B) MEMBRI STATICI: de tip date
- -variabila precedata de "static"
- -o singura copie din acea variabila va exista pentru toata clasa
- -deci fiecare oviect din clasa poate accesa campul respectiv, dar in memorie nu avem decat o singura variabila definita astfel
- -variabilele initialiate cu 0 inainte de crearea primului obiect
- -o variabila statica declarata in clasa nu este definita (nu s-a alocat inca spatiu pentru ea)
- -deci trebuie definita in mod global in afara clasei
- -aceasta definitie din afara clasei ii aloca spatiu in memorie
 - *sa se redefineasca variabila statica in afara clasei

Variabile statice de instanta:

- -pot fi folosite inainte de a avea un obiect din clasa respectiva
- -in continuare: variabila de instanta definita static si public
- -ca sa folosim o asemenea variabila de instanta folosim operatorul de rezolutie de scop cu numele clasei
- -folosirea variabilelor statice de instanta: semafoare (controlul asupra unei resurse pe care pot lucra mai multe obiecte), numararea obiectelor dintr-o clasa
- -folosirea variabilelor statice de instanta elimina necesitatea variabilelor globale
- -folosirea variabilelor globale aproape intotdeauna violeaza principiul encapsularii datelor, deci nu este in concordanta cu OOP

Functii statice pentru clase:

- -au dreptul sa foloseasca doar elemente statice din clasa (sau accesibile global)
- -nu au pointerul "this"
- -nu putem avea variabila statica si non-statica pentru o functie
- -nu pot fi declarate ca 'virtual" (legat de mostenire)
- -folosire limitata (initializare de date statice)

SUPRAINCARCAREA OPERATORILOR

- -majoritatea operatorilor pot fi supraincarcati
- -similar ca la functii
- -una din proprietatile C++ care ii confera putere
- -s-a facut supraincarcarea operatorilor pentru operatii de I/O (<<.>>)
- -supraincarcarea se face definind o functie operator: membru al clasei sau nu

FUNCTII OPERATOR MEMBRI AI CLASEI

```
- ret-type class-name::operator#(arg-list)
{
   // operations
   }
-# este operatorul supraincarcat (+ - * / ++ - =, etc)
-de obicei ret-type este tipul clasei, dar avem flexibilitate
-pentru operatori unari arg-list este vida
```

```
-pentru operatori binari : arg-list contine un element
-apelul la functia operator se face din obiectul din stanga la dreapta (pentru operatori binari)
-operatorul = face copiere pe variabilele de instanta, intoarce *this
-se pot face atribuiri multiple (dreapta spre stanga)
     Formele postfix si prefix:
// Prefix increment
type operator++() {
// body of prefix operator
// Postfix increment
type operator++(int x) {
// body of postfix operator
}
     Supraincarcarea +=, *=, etc
loc loc::operator+=(loc op2)
  longitude = op2.longitude + longitude;
  latitude = op2.latitude + latitude;
  return *this;
}
      Restrictii:
-nu se poate redefini si precedenta operatorilor
-nu se poate redefini numarul de operanzi
    *rezonabil pentru ca redefinim pentru lizibilitate
    *putem ignora un operand daca vrem
-nu putem avea valori implicite; exceptie pentru ()
-nu putem fface overload pe . :: .*?
-e bine sa facem operatiuni apropiate de intelesul operatorilor respectivi
-este posibil sa facem o decuplare completa intre intelesul initial al operatorului
     *exemplu << >>
-mostenire: operatorii (mai putin =) sunt mosteniti de clasa derivata
-clasa derivata poate sa isi redefineasca operatorii
```

SUPRAINCARCAREA OPERATORILOR CA FUNCTII PRIETEN

```
    -operatorii pot fi definiti si ca functie nemembra a clasei
    -o facem functie prietena pentru a putea accesa rapid campurile protejate
    -nu avem pointerul 'this'
    -deci vom avea nevoiede toti operanzii ca param. pentru functia operator
    -primul parametru este operandul din stanga, al doilea parametru este operandul din dreapta Restrictii:
    -nu se pot supraincarca = () [] sau - > ca functii prieten
    -pentru ++ sau - trebuie sa folosim referinte
```

FUNCTII PRIETEN PENTRU OPERATORI UNARI

```
-pentru ++, – folosim referinta pentru a transmite operandul
*pentru ca trebuie sa se modifice si nu avem pointerul this
*apel prin valoare: primim o copie a obiectului si nu putem modifica operandul (ci doar copia)
```

PENTRU VARIANTA POSTFIX ++ -

-la fel ca la supraincarcarea operatorilor prin functii membru al clasei: parametru int
// friend, postfix version of ++
friend loc operator++(loc &op, int x)

DIFERENTE INTRE SUPRAINCARCAREA PRIN MEMBRII SAU PRIETENI

- -de multe ori nu avem diferente, atunci e indicat sa folosim functii membru
- -uneori avem insa diferente: pozitia operanzilor
 - *pentru functii membru operandul din stanga apeleaza functia operator supraincarcata
 - *daca vrem sa scriem expresie: 100+ob; probleme la compilare=> functii prieten

SUPRAINCARCAREA NEW SI DELETE

```
-supraincarcare op. de folosire memorie in mod dinamic pentru cazuri speciale
// Allocate an object.
void *operator new(size_t size)
{
/* Perform allocation. Throw bad alloc on failure.
Constructor called automatically. */
return pointer_to_memory;
}
// Delete an object.
void operator delete(void *p)
/* Free memory pointed to by p.
Destructor called automatically. */
-size_t: predefinit
pentru new: constructorul este chemat automat
-pentru delete: destructorul este chemat automat
-supraincarcare la nivel de clasa sau globala
-daca new sau delete sunt folositi pentru alt tip de date in program, versiunile originale sunt
folosite
-se poate face overload pe new si delete la nivel global
  *se declara in afara oricarei clase
  *pentru new/delete definiti si global si in casa, cel din clasa e folosit pentru elemente de tipul
clasei si in rest e folosit cel redefinit global
-pentru array-uri fcem overload de doua ori // Allocate an array of objects.
void *operator new[](size_t size)
```

```
Constructor for each element called automatically. */
return pointer_to_memory;
// Delete an array of objects.
void operator delete[](void *p)
/* Free memory pointed to by p.
Destructor for each element called automatically.
*/
}
                SUPRAINCARCAREA []
-trebuie sa fie functii membru, (nestatice)
-nu pot fi functii prieten
-este considerat operator binar
-o[3] se tranfsorma in o.operator[](3)
type class-name::operator[](int i)
// . . .
}
-operatorul [] poate fi folosit si la stanga unei atribuiri (obiectul intors este atunci referinta)
                SUPRAINCARCAREA()
-nu cream un nou fel de a chema functii
-definim un mod de a chema functii cu numar arbitrar de param.
double operator()(int a, float f, char *s);
O(10, 23.34, "hi");
echivalent cu O.operator()(10, 23.34, "hi");
                  SUPRAINCARCAREA ->
-operator unar
-obiect - > element
 *obiect genereaza apelul
 *element trebuie sa fie accesibil
 *intoarce un pointer catre un obiect din clasa
#include <iostream>
using namespace std;
```

/* Perform allocation. Throw bad_alloc on failure.

```
class myclass {
public:
    int i;
myclass *operator->() {return this;}
};
int main()
{
    myclass ob;
    ob->i = 10; // same as ob.i
    cout << ob.i << " " << ob->i;
    return 0;
}
```

SUPRAINCARCAREA,

- -operator binar
- -ar trebui ignorate toate valorile mai putin a celui mai din dreapta operand

EXCEPTII IN C++

- -automatizarea procesarii erorilor
- -try, catch throw
- -block try arunca exceptie cu throw care este prinsa cu cathc
- -dupa ce este prinsa se termina executia din blocul catch si se da controlul "mai sus", nu se revina la locul unde s-a facut throw (nu e apel de functie)

```
try {
    // try block
}
catch (type1 arg ) {
    // catch block
}
catch (type2 arg ) {
    // catch block
}
catch (type3 arg ) {
    // catch block
}...
catch (typeN arg ) {
    // catch block
}
```

- → care bloc catch este executat este dat de tipul expresiei
- → orice tip de date poate fi folosit ca argument pentru catch
- → daca nu este generata exceptie, nu se executa nici un bloc catch
- → generare de exceptie: throw exc;

- -daca se face throw si nu exista un bloc try din care a fost aruncata exceptia sau o functie apelata dintr-un bloc try: eroare
- -daca nu exista un catch care sa fie asociat cu throw-ul respectiv (tipuri de date egale) atunci programul se termina prin terminate()
- -terminate() poate sa fie redefinita sa faca altceva
- -instructiunile catch sunt verificate in ordinea in care sunt scrise, primul de tipul erorii este folosit
- -aruncarea de erori din clase de baza si derivate
- -un catch pentru tipul de baza va fi executat pentru un obiect aruncat de tipul derivate-sa se puna catch-ul pe tipul derivat primul si apoi catch-ul pe tipul de baza // Catching derived classes.

```
#include <iostream>
using namespace std;

class B {};

class D: public B {};

int main()
{
    D derived;
    try {
        throw derived;
    }
    catch(B b) {
        cout << "Caught a base class.\n";
    }

    catch(D d) {
        cout << "This won't execute.\n";
    }

    return 0;
}</pre>
```

```
// This example catches all exceptions.
#include <iostream>
using namespace std;
void Xhandler(int test)
{    try{
        if(test==0) throw test; // throw int
        if(test==1) throw 'a'; // throw char
        if(test==2) throw 123.23; // throw double
    }
    catch(...) { // catch all exceptions
        cout << "Caught One!\n";
    }
}
int main()
{    cout << "Start\n";
    Xhandler(0);</pre>
```

```
Xhandler(1);
  Xhandler(2);
  cout << "End";</pre>
  return 0;
}
                  Start
                  Caught One!
                  Caught One!
                  Caught One!
                  End
-se poate specifica ce exceptii arunca o functie
-se restrictioneaza tipurile de exceptii care se pot arunca din functie
-un alt tip nespecificat termina programul:
  *apel la unexpected() care apeleaza abort()
  *se poate redefini
void Xhandler(int test) throw(int, char, double)
   Rearuncarea unei exceptii:
-throw; //fara exceptie din catch
-pentru a procesa eroarea in mai multe handlere
-evident avem try in try
-in <exception> avem
  void terminate(); //cand nu exista catch compatibil
  void unexpected(); //cand o functie nu da voie sa fie aruncat tipul respectiv de exceptie
            POINTERI
- o variabila care tine o adresa din memorie
-are un tip, compilatorul stie tipul de date catre care se pointeaza
-operatiile aritmetice tin cont de tipul de date din memorie
-pointer ++==pointer+sizeof(tip)
-definitie: tip *nume_pointer;
   Merge si tip* nume_pointer;
         Operatori pe pointeri
- *, &, schimbare de tip
- *== "la adresa"
- &=="adresa lui"
- int i=7, *j;
- j = &i;
- *j=9;
```

Aritmetica pe pointeri

```
- pointer++; pointer--;
- pointer+7;
- pointer-4;
- pointer1-pointer2; intoarce un intreg
- comparatii: <,>,==, etc.
         Pointeri si array-uri
-numele array-ului este pointer
-lista[5] == *(lista+5)
-array de pointeri, numele listei este un pointer catre pointeri (dubla indirectare)
-int **p; (dubla indirectare)
     ALOCARE DINAMICA
-void *malloc(size_t bytes);
       aloca in memorie dinamic bytes si intoarce pointer catre zona respectiva
       char *p;
       p=malloc(100);
intoarce null daca alocarea nu s-a putut face
pointer void* este convertit AUTOMAT la orice tip
diferenta la C++: trebuie sa se faca schimbare de tip dintre void* in tip*
p=(char *) malloc(100);
sizeof: a se folosi pentru portabilitate
a se verifica daca alocarea a fost fara eroare (daca se intoarce null sau nu)
     if (!p) ...
        ALOCARE DINAMICA IN C++
-new, delete
-operatori, nu functii
-se pot folosi inca malloc() si free(), dar vor fi deprecated in viitor
-new: aloca memorie si intoarce un pointer la inceputul zonei respective
-delete: sterge zona respectiva de memorie
```

```
p= new tip;
delete p;
-la eroare se "arunca" exceptia bad_alloc din <new>
     Alocare de obiecte
-cu new
-dupa creare, new intoarce un pointer catre obiect
-dupa creare se executa constructorul obiectului
-cand obiectul este sters din memorie (delete) se executa destructorul
     Obiecte create dinamic cu constructori parametrizati
class balance {...}
balance *p;
// this version uses an initializer
try {
  p = new balance (12387.87, "Ralph Wilson");
} catch (bad_alloc xa) {
  cout << "Allocation Failure\n";</pre>
  return 1;
}
-array-uri de obiecte alocate dinamic
  *nu se pot initializa
  *trebuie sa existe un constructor fara parametri
  *delete poate fi apelat pentru fiecare element din array
-new si delete sunt operatori
-pot fi suprascrisi pentru o anumita clasa
-pentru argumente suplimentare exista o forma speciala
     p_var = new (lista_argumente) tip;
-exista forma nothrow pentru new: similar cu malloc:
     p=new(nothrow) int[20]; // intoarce null la eroare
            Eliberare de memorie alocata dinamic
void free(void *p);
```

- unde p a fost alocat dinamic cu malloc()

- a nu se folosi cu argumentul p invalid pentru ca rezulta probleme cu lista de alocare dinamic

Array-uri de obiecte

```
-o clasa da un tip
-putem crea array-uri cu date de orice tip (inclusiv obiecte)
-se pot defini neinitializate sau initializate
  clasa lista[10];
  sau
  clasa lista[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
      pentru cazul initializat dat avem nevoie de constructor care primeste un parametru intreg
#include <iostream>
using namespace std;
class cl {
  int i;
public:
  cl(int j) { i=j; } // constructor
  int get_i() { return i; }
};
int main()
  cl ob[3] = \{1, 2, 3\}; // initializers
  int i:
  for(i=0; i<3; i++)
    cout << ob[i].get_i() << "\n";
  return 0;
}
- initializare pentru constructori cu mai multi parametri
- clasa lista[3]={clasa(1,5), clasa(2,4), clasa(3,3)};
```

- pentru definirea listelor de obiecte neinitializate: constructor fara parametri
- daca in program vrem si initializare si neinitializare: overload pe constructor (cu si fara parametri)

POINTERI CATRE OBIECTE

- obiectele sunt in memorie
- putem avea pointeri catre obiecte
- &obiect;

```
- accesarea membrilor unei clase:
-> in loc de .
- in C++ tipurile pointerilor trebuie sa fie la fel int *p;
float *q;
p=q; //eroare
```

se poate face cu schimbarea de tip (type casting) dar iesim din verificarile automate facute de C++

POINTER THIS

- orice functie membru are pointerul **this** (definit ca argument implicit) care arata catre obiectul asociat cu functia respectiva
- (pointer catre obiecte de tipul clasei)
- functiile prieten nu au pointerul this
- functiile statice nu au pointerul this

```
#include <iostream>
using namespace std;
class pwr {
  double b;
  int e:
 double val;
public:
  pwr(double base, int exp);
  double get_pwr() { return this->val; }
};
pwr::pwr(double base, int exp)
  this->b = base;
  this\geqe = exp;
  this\geqval = 1;
  if(exp==0) return;
 for( ; exp>0; exp--) this->val = this_>val * this_>b;
int main()
   pwr x(4.0, 2), y(2.5, 1), z(5.7, 0);
   cout << x.get_pwr() << " ";
   cout << y.get_pwr() << " ";
   cout << z.get_pwr() << "\n";
   return 0;
}
```

POINTERI CATRE CLASE DERIVATE

-clasa e baza B si clasa derivata D

```
-un pointer catre B poate fi folosit si cu D
```

```
B *p, o(1);
D oo(2);
p=&o;
p=&00;
#include <iostream>
using namespace std;
class base {
 int i:
public:
  void set_i(int num) { i=num; }
 int get_i() { return i; }
};
class derived: public base {
  int j;
public:
  void set_j(int num) { j=num; }
 int get_j() { return j; }
};
int main()
  base *bp;
  derived d;
  bp = &d; // base pointer points to derived object
         // access derived object using base pointer
  bp->set_i(10);
  cout << bp->get_i() << " ";
/* The following won't work. You can't access elements of
a derived class using a base class pointer.
  bp->set_j(88); // error
 cout << bp->get_j(); // error
*/
return 0;
}
- aritmetica pe pointeri : nu functioneaza daca incrementam un pointer catre baza si suntem in clasa
-se folosesc pentru polimorfism la executie (functii virtuale)
// This program contains an error.
#include <iostream>
using namespace std;
class base {
  int i;
public:
  void set_i(int num) { i=num; }
  int get_i() { return i; }
};
```

```
class derived: public base {
  int j;
public:
  void set_j(int num) {j=num;}
  int get_j() {return j;}
};
int main()
  base *bp;
  derived d[2];
  bp = d;
  d[0].set_i(1);
  d[1].set_i(2);
  cout << bp->get_i() << " ";
  bp++; // relative to base, not derived
  cout << bp->get_i(); // garbage value displayed
 return 0;
}
              POINTERI CATRE MEMBRII IN CLASE
-pointer catre membru
-nu sunt pointeri normali (catre un membru dintr-un obiect) ci specifica un offset in clasa
-nu putem aplica . si - >
-se folosesc \cdot* si - > *
               PARAMETRII REFERINTA
-nou la C++
-la apel prin valoare se adauga si apel prin referinta in C++
-nu mai e nevoie sa folosim pointeri pentru a simula apel prin referinta, limbajul ne da acest lucru
-sintaxa: in functie & inaintea parametrului formal
               REFERINTE CATRE OBIECTE
-daca transmitem obiecte prin apel prin referinta la functii nu se mai creeaza noi obiecte
temporare, se lucreaza direct pe obiectul transmis ca parametru
-deci copy-constructorul si destructorul nu mai sunt apelate
-la fel si la intoarcerea din functie a unei referinte
#include <iostream>
using namespace std;
```

class cl {
 int id;
public:
 int i;
 cl(int i);

};

cl::cl(int num)

~cl(){ cout << "Destructing " << id << "\n"; }

void neg(cl &o) { o.i = -o.i; } // no temporary created

```
{
    cout << "Constructing " << num << "\n";</pre>
     id = num;
}
int main()
{ cl o(1);
  o.i = 10;
  o.neg(o);
  cout << o.i << "\n";
  return 0;
}
                             Constructing 1
                            -10
                             Destructing 1
     Intoarcere de referinta
#include <iostream>
using namespace std;
char &replace(int i); // return a reference
char s[80] = "Hello There";
int main()
  replace(5) = 'X'; // assign X to space after Hello
  cout << s;
  return 0;
}
char &replace(int i)
  return s[i];
}
-putem face atribuiri catre apel de functie
-replace(5) este un element din s care se schimba
-e nevoie de atentie ca obiectul referit sa nu iasa din scopul de vizibilitate
           Referinte independente
-nu e asociat cu apelurile de functii
-se creeaza un alt nume pentru un obiect
-referintele independente trebuiesc initializate la definire pentru ca ele nu se schimba in timpul
programului
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
int a;
 int &ref = a; // independent reference
 cout << a << " " << ref << "\n";
 ref = 100;
 cout << a << " " << ref << "\n";
 int b = 19;
 ref = b; // this puts b's value into a
 cout << a << "" << ref << "\n";
 ref--; // this decrements a
 // it does not affect what ref refers to
 cout << a << " " << ref << "\n";
 return 0;
}
                     10 10
                     100 100
                     19 19
                     18 18
```

Referinte catre clase derivate

-putem avea referinte definte catre clasa de baza si apelata functia cu un obiect din clasa derivata -exact ca la pointeri