

19. Vorlesung EPIII Elektrizität und Magnetismus

19. Magnetische Felder (Magnetostatik)

Versuche:
Feldlinienbilder
(B-Feld um Einzeldraht, 2 Drähte, Spule)
Kraftwirkung von Strömen
Drehspulinstrument
Fadenstrahlrohr



Magnetostatik: zeitlich konstante Magnetfelder

Ein stromdurchflossener Leiter ist von einem kreisförmigen Magnetfeld umgeben (Ørsted, 1820)


Bewegte Ladungen (elektrische Ströme) erzeugen magnetische Kraftfelder: B-Feld



- es gibt keine magnetische Ladung (Ampère'sches Gesetz)

In einer Spule addieren sich die Felder benachbarter Drähte vektoriell. Es ergibt sich eine im Vergleich zum Einzeldraht höhere Feldliniendichte im Inneren der Spule, die annähernd homogen ist.


Mit Eisenfeilspänen läßt sich das magnetische Kraftfeld sichtbar machen.




Feldlinien



Stabmagnete (Permanentmagnete)






Im Gegensatz zu den elektrischen Ladungen, die man einzeln erzeugen kann, wurden einzelne Magnetpole ("Magnetischer Monopol") bisher nicht beobachtet.



Magnetische Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern



anziehende Kraft für parallele \vec{I}_1 , \vec{I}_2 (abstoßende für antiparallele

$$\vec{I}_1$$
, \vec{I}_2)
$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot x \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{r}$$

mit "magnetischer Feldkonstante" $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{N}{A^2} = \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \right]$

In Analogie zur Elektrostatik definiert man eine Feldstärke

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$$

Die B-Feldstärke nennt man "magnetische Induktion". Sie hat die Einheit $\left\lceil \frac{V \cdot s}{m^2} = T("Tesla") \right\rceil$



$$H = B/\mu_0$$
 heißt "magnetische Feldstärke", Einheit

$$\left[rac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}
ight]$$

(Manchmal wird auch B als magnetische Feldstärke und H als magnetische Erregung bezeichnet.)

Im Beispiel zweier stromdurchflossener Leiter (s.o.):

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{r}$$
 (B-Feld um I₁ im Abstand r)

$$\rightarrow$$
F = B · I₂ · x (Kraft auf Leiter 2)


Allgemein ist die Kraft auf einen Leiter im B-Feld für $\,\vec{B}\,$ senkrecht auf Leiterstrecke $\,\vec{x}\,$:

$$F = B \cdot I \cdot x$$

(Obige Beziehungen gelten im Vakuum und in guter Näherung auch in Luft, in Materie (\rightarrow nächste Vorlesung) ist B = $\mu_{relativ} \cdot B_{Vakuum}$)



Kraft zwischen parallelen, stromdurchflossenen Leitern




Die Richtung der Kraft hängt von der Stromrichtung ab

Kraft F ist <u>anziehend</u>, wenn Ströme parallel, <u>abstoßend</u>, wenn Ströme entgegengesetzt

Basiseinheit 1 Ampere:

(alternative Definition zu 1A = 1 C/s)

Wenn 2 parallele Leiter im Abstand r=1 m von je 1 A durchflossen werden, dann wirkt eine Kraft von $2 \cdot 10^{-7}$ N pro Meter.






Magnetfeld einer (langen) Spule:


$$B = \mu_0 \cdot I \cdot \left(\frac{N}{L}\right)$$

N = Windungszahl, L = Spulenlänge




Magnetisches Dipolfeld:

- Feldlinien zeigen vom Nord- zum Südpol
- Bezeichnung aufgrund der Ausrichtung der Kompassnadel (Nordpol der Kompassnadel zeigt nach Norden)
- Dipolfeld wie bei Spule





Magnet feld aler Erde




Die magnetishe Dipoladse steht in einem Winkel & = 11,5° zur Rotationsadse der Erde. Der Siidpol des Dipols liest auf der Novalhalb kugel.

Ans Magnetisierungsprofil des Meeresbodens (erstarries Magner): ca. alle 106 Jahre Richtungswechsel des Erdmagnetfeldes. Vermatek Ursache des Erdmagnetfeldes: flüssiger Eisenkern bildet Geodynamo.




Richtung des Magnetfeldes

 \vec{B} und $\vec{H}(=\vec{B}/\mu_0)$ sind Vektoren. Ihre Richtung ergibt sich aus der "Rechte-Hand-Regel". (Der Strom \vec{I} oder \vec{j} hat dieselbe Richtung wie der Leiter $\vec{\ell}$).



Die Richtung von Strom und Magnetfeld kann einfach durch die "rechte Hand" demonstriert werden.



Veranschaulichung der "Rechte-Hand-Regel"


Richtung der Kraft auf stromdurchflossenen Leiter


$$\vec{F} = I \cdot \vec{\ell} \times \vec{B}$$

d.h. \vec{F} steht senkrecht auf $\vec{\ell}$ und \vec{B} (im Fall der Skizze zeigt \vec{F} in die Zeichenebene)



Auf einen stromdurchflossenen Leiter der Länge I wirkt im Magnetfeld eine Kraft F:






Auf der linken Seite addieren sich die Felder und rechts kompensieren sie sich. Der Leiter weicht der Konzentration aus, die Kraft weist nach rechts.




Verwendung zur Strommessung:

Amperemeter: Drehspulinstrument (Galvanometer)

Prinzip eines Amperemeters








Kraft auf Ladung in elektr. u. magnet. Feldern:

beachte: die von der mit v bewegten Ladung erzeugten Felder werden bei E, B nicht mitgezählt.



Lorentzkraft auf Ladung ΔQ :

$$\left| \Delta \vec{\mathbf{F}} \right| = \Delta \mathbf{Q} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{B}$$

falls Geschwindigkeit v senkrecht zum B-Feld

Aus $\Delta Q \cdot v = I \cdot \Delta x$ folgt Lorentzkraft pro 1m Leiter:

$$\frac{\left|\Delta \vec{F}\right|}{\Delta x} = I \cdot B$$



Ablenkung von Elektronenstrahlen im Magnetfeld (Fadenstrahlröhre):

-> im Magnetfeld B werden Elektronen auf einer Kreisbahn abgelenkt

Kräftegleichgewicht:

$$F_Z = F_L \implies m \cdot \frac{v_0^2}{R} = e \cdot v_0 \cdot B$$

damit:

$$\frac{e}{m} = \frac{v_0}{R \cdot B}$$

oder:

$$\frac{e}{m} = \frac{2 \cdot U}{R^2 \cdot B^2}$$

Ablenkradius:

$$R = \frac{m \cdot v_0}{e \cdot B}$$

Umlauffrequenz:

$$\omega = \frac{\mathbf{v}_0}{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{e} \cdot \mathbf{B}}{\mathbf{m}}$$

(Zyklotronfrequenz)

