

Programmazione a oggetti

Costruttori di copia, overloading degli operatori

A.A. 2020/2021 Francesco Fontanella

Passaggio di Oggetti a Funzioni



- Gli oggetti possono essere passati alle funzioni come qualsiasi altro tipo di variabile anche <u>per valore</u>:
 - alla funzione viene passata una copia dell'oggetto.
- È quindi necessario creare un <u>nuovo</u> oggetto.

Domande

- 1.Quando viene creata la copia viene eseguita la funzione costruttore?
- 2.E quando la copia viene distrutta viene eseguita la funzione distruttore?

Risposte




- **1.NO**: quando si passa un oggetto ad una funzione si intende lo <u>stato attuale</u> dell'oggetto. Se venisse richiamato il costruttore sulla copia, lo riporterebbe allo stato iniziale.
- 2.Sì: È necessario per distruggere la copia passata alla funzione chiamante
 - 1.Se la copia è costruita bit a bit e questo può creare problemi quando l'oggetto copiato possiede un'estensione

Oggetti con estensione dinamica



- L'operazione di copia di default eseguita dal compilatore è <u>la copia bit a bit</u>
- Questo tipo di copia può creare problemi quando l'oggetto copiato possiede un'estensione dinamica!



Esempio



stack.h

```
Class Stack {
  public:
    Stack();
    ~Stack();
  private:
    int *st_ptr;
    int num;
```

stack.cpp

```
// Costruttore
Stack::Stack()
 st ptr = new int[SIZE];
num = 0;
// Distruttore
Stack::~Stack()
delete [] st ptr;
```

Allocazione dinamica

/ del vettore

Dealloca il vettore



#include Stack.h

```
void funz(Stack s)
main()
  Stack s1
  funz(s1);
s1.pop();
```

Viene chiamato il costruttore di Stack che effettua un'allocazione dinamica

Accadono i seguenti eventi:

- si costruisce, sullo stack, una copia di s1
 per passarla a funz, senza chiamare il costruttore.
 La copia punterà alla stessa area di memoria
 heap puntata da s1.
- 2. al termine della funzione viene chiamato il distruttore sulla copia, ma poiché la copia punta alla stessa area di s1, viene deallocata la memoria puntata da s1

ERRORE!: il vettore puntato da s1 è stato deallocato dal distruttore della sua copia passato a funz!

Restituzione di oggetti



```
#include Stack.h
Stack funz()
  Stack s;
                                              Una funzione può restituire al
   return s; ◀
                                              chiamante un oggetto
main()
  Stack s1;
                                      Questa assegnazione crea una copia bit a bit
                                      dell'oggetto locale di funz e la copia in s1.
  s1 = funz();
                                      Dopodichè l'oggetto interno a funz viene distrutto
                                      si hanno gli stessi problemi del caso precedente
   return;
```

Il Costruttore di Copia




- Crea un oggetto a partire da un altro oggetto della classe
- È <u>necessario</u> definirlo <u>se e solo se</u> la classe ha un'<u>estensione dinamica</u>
- Sintassi

L'oggetto da copiare deve essere necessariamente passato per riferimento!!

};



Costruttore di copia di default (bit a bit)



Costruttore di copia ad hoc





Chiamata dei costruttori di copia



- I costruttori di copia sono chiamati in maniera implicita alla:
 - definizione di un oggetto per <u>inizializzarlo</u> con il valore di un altro oggetto:
 - Myclass m2(m1);
 - chiamata di una funzione per inizializzare un argomento (oggetto) passato per valore.
 - ritorno da una funzione, per <u>restituire un oggetto per</u> <u>valore</u>

Costruttore di Copia: esempio



```
Class Stack {
  public:
    Stack(int dim = STACK SIZE);
    ~Stack();
    Stack(const Stack& s);
                                          parametro di default
                                          per il costruttore
  private:
    TipoValue *v; //
                      array DINAMICO per la memorizzazione
    int last;
    int len:
```

```
// Costruttore:
// alloca un array con una dimensione di default
Stack::Stack(int dim)
v = new TipoValue[dim];
last = -1;
len = dim;
// Distruttore
Stack::~Stack()
 delete [] v;
```



```
// Costruttore di copia
Stack::Stack(const Stack &s)
  int i;
  last = s.last;
  len = s.len;
  // Si alloca spazio per il vettore e se ne fa la copia
  v = new TipoValue[len];
  for (i=0; i < last; ++i)</pre>
     v[i] = s.v[i];
```

Riassumendo...



- Se la nostra classe contiene <u>puntatori</u> che fanno riferimento ad <u>estensioni</u> <u>dinamiche</u> è NECESSARIO definire, oltre al costruttore/i:
 - Costruttore di copia
 - Operatore di assegnazione (lo vedremo poi)
 - Distruttore
- In caso contrario, le operazioni di cui sopra NON sono necessarie.

Esempio

```
Class Stack {
  public:
    Stack();
    .
    .
    .
   private:
    TipoValue      v[VEC_SIZE]; // array STATICO per la memorizzazione int last; int len:
};
```

```
// Costruttore
Stack::Stack(int dim)
{
  last = -1;
  len = dim;
}
```

Accesso alle variabili membro: lettura



- Per accedere a variabili private è necessario definire delle funzioni;
- Una tipica definizione di funzione di accesso è del tipo: TipoValue getValue(){return value;}
- Tipicamente queste funzioni sono definite nella dichiarazione della classe:

```
Class Stack {
  public:
     .
     int getNum(){return num;}
  private:
     int num;
     .
};
```

Variabili di tipo stringa (alla C)



Soluzione 1

```
si passa un parametro in cui copiare il valore:
    void getString(char *str){ strcpy(str, string);}
```

Soluzione 2

si restituisce un puntatore ad una stringa allocata dinamicamente:

```
char *C::getString()
{
  char *str;

  str = new char[MAX_STRING];
  strcpy(str, string);

  return str;
}
```

Soluzione 1: Esempio



```
Class Persona{
  // Funzioni <u>di access</u>o
  void getNome(char *n) {strcpy(n, nome);}
  void getCognome(char *c){strcpy(c, cognome);}
  private:
    char nome[MAX STRING];
    char cognome[MAX_STRING];
                   main()
};
                     char s1[MAX_STRING], s2[MAX_STRING];
                     Persona p;
                     p.getNome(s1); // accesso al nome dell'oggetto p
                     p.getCognome(s2); // accesso al cognome dell'oggetto p
```



```
Class Persona{
  // Funzioni di accesso
 char* getNome();
 char* getCognome();
 private:
   char nome[MAX STRING];
   char cognome[MAX_STRING];
   main()
    char *s1, *s2;
    Persona p;
    s1 = p.getNome(); // accesso al nome di p
    s2 = p.getCognome(); // accesso al cognome di p
```

```
char* Persona::getNome()
  char *str;
    str = new char[MAX STRING];
    strcpy(str, nome);
    return str;
char* Persona::getCognome()
  char *str;
    str = new char[MAX_STRING];
    strcpy(str, cognome);
    return str;
```

Modifica delle variabili membro



- In alcuni casi è necessario definire anche delle funzioni che consentano la modifica (dall'esterno) delle variabili di un oggetto.
- Una tipica definizione di funzione di modifica, effettua dei controlli per verificare la correttezza del valore da assegnare

Esempio

```
void Myclass::setVar(TipoValue val)
{
  if (val >= MINVAR && val <= MAXVAR)
    var = val;
  else cout<<"ERRORE: valore val errato!";
}</pre>
```

Osservazioni



- La scelta di nomi come getNomevar e setNomevar è una buona norma di programmazione (best practice), ma non è assolutamente prescritta dal linguaggio C++
- Le funzioni (sia get che set) vanno definite SOLO per le variabili che devono essere accedute dall'esterno

Esempio



```
Class Myclass {
  public:
    // Funzioni Costruttore
    Myclass();
    // Funzioni di accesso
    int getN(){return N;} //restituisce il valore di N
    char getCh(){return ch;} //restituisce il valore di ch
      // Funzioni di modifica
    void setCh(char c) {char = c;} // assegna valore a ch
  private:
    int N;
    char ch;
                               In questo esempio, solo la variabile ch è
    float x;
                               modificabile dall'esterno
};
```

Le funzioni inline

- il compilatore <u>copia</u> il codice della funzione in ogni punto in cui essa viene invocata (come se fosse una <u>macro</u>)
- il programma verrà così eseguito più velocemente perché non si dovrà eseguire il codice associato alla chiamata alla funzione
- per creare una funzione inline si deve inserire la parola riservata inline all'inizio dell'intestazione
- Esempio

```
inline int MyClass::funz()
{
    // Implementazione della funzione
    .
}
```

Osservazioni



- Le funzioni inline:
 - sono convenienti quando la funzione è chiamata spesso ed il suo codice è breve
 - aumentano però le dimensioni dell'eseguibile
- Le funzioni membro definite nella dichiarazione vengono automaticamente trasformate dal compilatore in funzioni inline all'inizio dell'intestazione

Esempio



Accesso ai membri di una classe

Accesso ai membri di una classe



In ogni funzione membro è possibile fare riferimento alle variabili della classe senza nessuna ambiguità.

```
Class Myclass {
  public:
    Myclass();
    .
    funz(Tipo val);
    .
    private:
        Tipo1 var1;
        Tipo1 var2;
};
```

```
Myclass::funz(Tipo val)
{
  var2 = pow(val, 2);
}
```

```
main()
{
  Myclass m1, m2;

m1.funz(2); // chiamata sull'oggetto m1
  m2.funz(5); // chiamata sull'oggetto m2
}
```

Domanda

qual è il meccanismo che consente alla funzione membro di individuare le variabili specifiche dell'oggetto sul quale la funzione è stata chiamata?





- Nella dichiarazione della classe, per ogni funzione membro il <u>preprocessore</u> introduce, in maniera <u>automatica</u>, un parametro nascosto: l'indirizzo dell'oggetto a cui applicare la funzione
- Questo parametro è il puntatore di tipo costante this.
- In pratica, il puntatore this consente di identificare l'oggetto al quale applicare una certa funzione della classe

myclass.h



myclass.h modificato

```
Class Myclass {
    .
    .
    Tipo funz (Myclass* const this, Tipo val);
    .
};
```



La trasformazione interessa anche i file .cpp:



myclass.cpp

```
Tipo Myclass::funz(Tipo1 val)
{
   var1 = pow(2, val);
};
```

PREPROCESSORE

myclass.cpp modificato

```
Tipo funz(Myclass* const this, Tipo1 val)
{
    this->var1 = pow(2, val);
};
```



La traformazione interessa anche tutte le chiamate delle funzioni della classe:

```
main ()
{
    Myclass m, *mp;
    Tipol x;
.
    m.funz(x);
.
    indicate the second content of the seco
```

PREPROCESSORE

```
main ()
{
    Myclass m;
    Tipol x;
    .
    funz(&m, x);
    .
    funz(mp, x);
}
```



Variabili e funzioni static

Variabili static

- Se una variabile membro è dichiarata static, il compilatore ne crea <u>una sola copia</u>, <u>condivisa</u> da tutte le istanze di quella classe
- consentono la condivisione di informazione tra istanze della stessa classe
- le variabili static:
 - Sono inizializzate a zero
 - Non occupano spazio di memoria all'interno delle istanze
 - devono essere definite come variabili globali.

Esempi

Fontanella



```
class ShareVar {
  static int num;
public:
  void setNum(int i) { num = i; };
  void showNum() { cout << num << " "<<endl; }</pre>
};
int ShareVar::num; // definisce num come variabile globale
int main()
                                                           0
  ShareVar a, b;
                                                           10
  a.showNum(); // visualizza 0
                                                           10
  b.showNum(); // visualizza 0
  a.setNum(10); // imposta static num a 10
  a.showNum(): // visualizza 10
  b.showNum(); // anche questa istruzione visualizza 10
  return 0;
```

OUTPUT

0 0 10 10

Esempio d'uso

contare il numero di oggetti istanziati di un certa classe:

main.cpp

```
int Myclass::count;
int main()
 Myclass m, Myclass_array[50], *mp;
                                                 };
  cout<<endl<<"oggetti esistenti: "<<m.getCount();</pre>
  // Alloco memoria per altre 50 istanze
  mp = new Myclass[50];
  cout<<endl<<"oggetti esistenti: "<<m.getCount();</pre>
  // dealloco...
  delete [] mp;
  cout<<endl<<"oggetti esistenti: "<<m.getCount();</pre>
  return 0;
```

```
class Myclass {
   static int count;
public:
   Myclass() {++count;} // costruttore
   ~Myclass() {--count;} // distruttore
   int getCount() {return count;}
};
```

OUTPUT

```
oggetti esistenti: 51
oggetti esistenti: 101
oggetti esistenti: 51
```

Funzioni static



- Possono accedere solo ai membri static della classe
- Possono essere chiamate anche se <u>non esistono</u> oggetti della classe
- Di solito usate per accedere (e inizializzare) le variabili static della classe
- Esempio

```
class Myclass {
    static int count;
public:
    Myclass(){++count;}
    ~Myclass(){--count;}
    static int get_count(){return count;}

    cout<<endl<<"oggetti esistenti: "<</mre>
Myclass::get_count();
```

funzioni (e classi) friend



- Funzioni <u>esterne</u> alla classe che possono accedere ai suoi membri <u>privati</u> (incapsulamento più flessibile)
- Utili quando due o più classi contengono membri correlati con altre parti del programma.
- Anche tra classi:
 - <u>tutte</u> le funzioni della classe friend avranno accesso ai membri privati della classe.
- La "friendness" non è automaticamente recirpoca:
 - A friend di B NON implica B friend di A

Esempio



```
class Myclass {
  int a,b;
public:
  void set_ab(int i, int j);

friend int sum(Myclass x);
};
```

```
main()
{
    Myclass m;

m.set_ab(2, 4);

cout<<sum(m);
}</pre>
```

```
Myclass::set ab(int i, int j)
  a = i;
  b = j;
// sum non è membro della classe
int sum(Myclass x)
 return x.a + x.b;
```

sum non è membro di Myclass, ma PUÒ accedere ai suoi membri privati perché dichiarata friend



Overloading degli operatori

Overloading degli operatori



- Consente di adattare gli operatori per svolgere operazioni specifiche di una classe
- È possibile per la maggior parte degli operatori:
 - +, -, *, /, ecc.
- Realizzato per mezzo delle funzioni operator, che possono essere:
 - membro della classe;
 - esterne dichiarate friend per la classe.

Funzioni operator membro



forma generale:

```
Tipo nome-classe::operator#(Tipo1 arg1, Tipo2
  arg2, ...)
{
    // istruzioni
    .
    .
    .
}
```

NOTA

il simbolo # rappresenta il generico operatore da sovraccaricare



Esempio

```
Costruttore con parametri
class Complex {
                                di default
    float re;
    float im;
  public:
    Complex(float r=0.0, float i=0.0) {re=r; im=i;}
    float getRe() const {return re; }
    float getIm() const {return im; }
    void setRe(float r) {re=r; }
    void setIm(float i) {im=i; }
    void show();
    Complex operator+(Complex op2);
};
```



```
Complex Complex::show()
  cout<<endl<<"re: "<<re<<" im: "<<im;
Complex Complex::operator+(Complex op2)
  Complex tmp;
  tmp.re = re + op2.re;
  tmp.im = im + op2.im;
                              DEVE restituire un oggetto
  return tmp;
                              della classe Complex
```

```
main()
{
    Complex c1, c2(1,1), c3(4,5);
    c1.show();
    c2.show();
    c3.show();

    c1 = c2 + c3;
    c1.show();
}
c1 = c2 + c3;
preprocessore
```

output

re: 0 im: 0 re: 1 im: 1 re: 4 im: 5 re: 5 im: 6

```
c1 = c2.operator+(c3);

c1 = operator+(&c2, c3);
```

NOTA

Per gli operatori binari è sempre l'oggetto <u>di sinistra</u> a generare la chiamata a operator+



Regole

- È possibile modificare il significato di un operatore esistente, non è possibile creare nuovi operatori
- Non è <u>opportuno</u> ridefinire la semantica di un operatore applicato a tipi predefiniti.
- Non è possibile cambiare precedenza, associatività e "arity" (numero di operandi)
- Non è possibile usare argomenti di default
- in analogia con gli operatori standard, è <u>opportuno</u> definire sempre degli operatori che non modificano gli operandi

Operatore sottrazione



```
Complex Complex::operator-(Complex op2)
{
   Complex tmp;
   tmp.re = re - op2.re;
   tmp.im = im - op2.im;
   return tmp;
}

poiché è l'oggetto di sinistra a generare la chiamata a operator- i dati di op2 devono essere sottratti a quelli dell'oggetto chiamante, al fine di conservare la semantica della sottrazione
}
```

Operatori incremento



prefisso

```
Complex Complex::operator++()
{
    ++re;
    ++im;

return *this;
}
```

postfisso

```
Complex Complex::operator++(int x)
{
    ++re;
    ++im;

    return *this;
}
```

Così possono essere usati in espressioni del tipo; c1=++c2 oppure c1=c2++

NOTA

Per distinguere <u>la definizione</u> dell'operatore postfisso da quella dell'operatore prefisso è necessario usare un parametro <u>fittizio</u> di tipo int



```
main()
   Complex c1(1,2), c2(3,5), c3;
   c1.show();
   c2.show();
   ++c1; // operatore prefisso
   c3 = c2++; // operatore postfisso
   c1.show();
   c2 = ++c1;
   c1.show();
   c2.show();
   c1 = c2 - c3;
  c1.show();
  (c1+c2).show();
```

output

```
re: 1 im: 2
re: 3 im: 5
re: 2 im: 3
re: 3 im: 4
re: 3 im: 4
re: -1 im: -2
re: 2 im 2
```

Domanda: su quale oggetto viene chiamata la funzione show()?

Operatore di assegnazione



- Default: copia bit a bit:
- Overloading <u>necessario</u> per le classi che hanno un'<u>estensione dinamica</u>.
- Ha la forma:

Deve consentire assegnazioni multiple

$$a=b=c...$$

Esempio



```
class Myclass{
   int n; // cardinalità dell'array
   int *v; // array allocato dinamicamente di
                 cardinalità n
 public:
   Myclass();
   Myclass& operator=(const Myclass &other);
```



restituzione per riferimento

Passaggio per riferimento più efficiente)

```
Myclass& Myclass::operator=(const Myclass &other)
  int i;
  if (this != &other) {// Assegnazione a se stesso?
    delete [] v; // si dealloca il vecchio array
    n = other.n; // si aggiorna la cardinalità
   v = new int [n]; // si alloca il nuovo array
    // si copia il vettore
    for (i=0; i < n; ++i)
      v[i] = other.v[i];
                           rende possibile assegnazioni multiple
  del tipo: c1 = c2 = c3;
```

```
SOL PER NOCTEM
```

```
class Myclass{
    int i;
public:
    Myclass(){cout<<endl<<"COSTRUTTORE: "<<this;};
    Myclass(const Myclass& o){cout<<endl<<"COPIA: "<<this;}
    Myclass operator=(const Myclass &m){
        cout<<endl<<"ASSEGNAZIONE: "<<this;
        return *this;
    }
};</pre>
```

```
int main() {
   Myclass m1, m2, m3;

   m1 = m2 = m3;

   return 0;
}
```

OUTPUT

```
COSTRUTTORE:0x7ffff81beac0 m1
COSTRUTTORE:0x7ffff81bead0 m2
COSTRUTTORE:0x7ffff81beae0 m3
ASSEGNAZIONE:0x7ffff81bead0 m2
COPIA:0x7ffff81beaf0 ?
ASSEGNAZIONE:0x7ffff81beac0 m1
COPIA:0x7ffff81beab0 ?
```

m1.operator=(m2.operator=(m3));

restituzione
per riferimento
(return by reference)

```
int main() {
   Myclass m1, m2, m3;

m1 = m2 = m3;

return 0;
}
```

OUTPUT

```
COSTRUTTORE: 0x7fffc7fb2920 m1
COSTRUTTORE: 0x7fffc7fb2930 m2
COSTRUTTORE: 0x7fffc7fb2940 m3
ASSEGNAZIONE: 0x7fffc7fb2930 m2
ASSEGNAZIONE: 0x7fffc7fb2920 m1
```

m1.operator=(m2.operator=(m3));

Forme abbreviate



- È possibile effettuare anche l'overloading delle forme abbreviate degli operatori, tipo: +=, *=, -= ecc.
- Esempio

Overloading con funzioni friend



L'oveloading può essere eseguito anche per mezzo di funzioni friend non membro della classe in esame.

Esempio

```
class Complex {
          .
          friend Complex operator+(Complex op1, Complex op2);
    friend Complex operator++(Complex op);
};
```

NOTA

In questo caso, il #argomenti coincide con #operandi.

```
Complex operator+(Complex op1, Complex op2)
{
   Complex tmp;

   tmp.re = op1.re + op2.re;
   tmp.im = op1.im + op2.im;

   return tmp;
}
```

```
Complex operator++(Complex &op)
{
    ++op.re;
    ++op.im;

return *this;
}
```



Di solito le funzioni friend sono da preferire, ci sono però situazioni in cui le funzioni friend sono preferibili...

```
Complex Complex::operator+(float val)
{
   Complex tmp;

   tmp.re = re +val;
   tmp.im = im +val;

   return tmp;
}
```

```
class Complex {
    .
    .
    Complex operator+(float val);
};
```

```
int main()
{
   Complex c1, c2;

   c2 = c1 + 100; // ok
   c1 = 100 + c1; // ERRORE!
}
```

Soluzione



L'operatore visto in precedenza può essere reso più flessibile utilizzando due funzioni esterne, dichiarate friend per la classe:

```
class Complex {
          .
          .
          friend Complex operator+(Complex op, float val);
    friend Complex operator+(float val, Complex op);
};
```



```
Complex operator+(Complex op, float val)
  Complex tmp;
  tmp.re = op.re +val;
  tmp.im = op.im + val;
  return tmp;
Complex operator+(float val, Complex op)
  Complex tmp;
                                     int main()
  tmp.re = op.re +val;
  tmp.im = op.im + val;
                                       Complex c1, c2;
  return tmp;
                                       c2 = c1 + 100; // ok
                                       c1 = 100 + c1; // OK
```



Overloading operatori di I/O

- In C++ l'overloading delle operazioni di I/O può essere fatto SOLO per mezzo di funzione esterne dichiarate friend
- Questo perchè nelle operazioni di I/O lo stream appare sempre <u>a sinistra</u>

Esempio

inseritore

```
SOL PER NOCTEM
```

```
ostream& operator<<(ostream &os, Complex op)</pre>
  os << op.re;
  if (im > 0)
    os<<" +";
  else if (im < 0)
         os<<" ";
       else return os
  os<<op.im<<"i";
                                                          estrattore
 return os;
                  istream& operator>>(istream &in, Complex &op)
                    Complex tmp;
                    in >> tmp.re;
                    in >> tmp.im;
                                                       Passaggio per
                    op = tmp;
                                                        riferimento
                   return in;
```

```
int main()
      Complex c1, c2, c3;
      cout << "\n inserisci il primo operando: ";</pre>
      cin >> c1;
      cout << "\n inserisci il secondo operando: ";</pre>
      cin >> c2;
      c3 = c1 + c2;
      cout << c3;
      cout << "\n";
```







```
class Studente {
   char nome[MAX STRING];
   char cognome[MAX STRING];
   int matr;
 public:
   void input(); // input da utente
   void output(); // output su schermo
   // I/O su stream
   friend ostream& operator<<(ostream &os, Studente s);</pre>
   friend istream& operator>>(istream &in, Studente &s);
```



```
ostream& operator<<(ostream &os, studente &s)
{
   os<<endl;
   os<<nome<<", ";
   os<<cognome<<", ";
   os<<matr;

return os;
}</pre>
```



```
istream& operator>>(istream& in, Studente &s)
  char str[MAX LINE];
   if (in.getline(str, MAX LINE, ','))
     strcpy(nome, str);
  else return in;
   if (in.getline(str, MAX LINE, ','))
     strcpy(cognome, str);
  else return in;
   if (in.getline(str, MAX LINE)
    matr = atoi(str);
  else return in;
   return in;
```



Leggere e scrivere array su file

```
void read_students(istream &in, Studente s[], int &n)
{
   Studente tmp;
   n = 0;
   while(in>>tmp)
      s[n++] = tmp;
}
```

Domanda

È possibile implementare questa funzione senza usare la variabile tmp?



```
void write students(istream &out, Studente s[], int n)
  int i;
  i = 0;
  while(out<<s[i] && i < n)
       ++i;
  if (i < n)
    cout<<endl<<"ERRORE!: impossibile scrivere l'array!";</pre>
  return;
```



Osservazioni

Definiti gli operatori di I/O, le funzioni precedenti possono essere generalizzate per qualsiasi classe (Tipo):

```
void read vec(istream &in, TipoValue v[], int &n)
 TipoValue tmp;
 n = 0:
                       void write_vec(istream &out, TipoValue v[], int n)
 while(in>>tmp)
   v[n++] = tmp;
                         int i:
                         i = 0:
                         while(out<<v[i] && i < n)
                              ++i;
                         if (i < n)
                           cout<<endl<<"ERRORE!: impossibile scrivere l'array!";</pre>
                         return;
```