Como estender o Pure Data através de *externals* em C

Flávio Luiz Schiavoni fls@ime.usp.br

Departamento de Ciência da Computação Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo

10 de junho de 2014

Atenção!

Esta apresentação, os exemplos utilizados e o tutorial estão disponíveis nos seguintes endereços:

 $\verb|http://www.ime.usp.br/\sim fls|$

https://github.com/flschiavoni/pd-external-tutorial

Objetivo da apresentação

Introduzir ao desenvolvimento de *externals* para Pure Data, considerando:

- ► Compilação.
- Estrutura do código.
- Exemplos passo a passo.

Objetivo da apresentação

Introduzir ao desenvolvimento de *externals* para Pure Data, considerando:

- Compilação.
- Estrutura do código.
- Exemplos passo a passo.

Observação: não são objetivos desta apresentação:

- Ensinar a programar em C.
- Ensinar algoritmos de processamento de sinais.
- Ensinar a usar Pure Data.

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSP

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSP


Interface gráfica com TcI/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Pure Data

Adding sinusoids to make a complex tone



Formas de estender o Pure Data

Existem algumas formas de estender as funcionalidades do Pure Data:

- Subpatches.
- Externals.
- ► Alterações no código-fonte (C e Tcl/Tk).

Formas de estender o Pure Data

Existem algumas formas de estender as funcionalidades do Pure Data:

- Subpatches.
- Externals.
- Alterações no código-fonte (C e Tcl/Tk).

Este seminário trata da extensão do Pure Data através da criação de *externals* em C.

Organização do código-fonte

Algumas informações sobre o código do Pure Data:

- ▶ Publicado sob a licença Standard Improved BSD License.
- Organizado de forma orientada a objetos.
 - Classes são tipos.
 - Objetos (gráficos) do Pure Data são instâncias de classes.
 dados e assinaturas de funções: m_pd.h.
- ► Existe um arquivo de cabeçalho com constantes, tipos, estruturas de dados e assinaturas de funções: m_pd.h.

Compilação

```
EXTNAME=meu_external

cc -DPD -fPIC -Wall -o ${EXTNAME}.o -c ${EXTNAME}.c

ld -shared -lc -lm -o ${EXTNAME}.pd_linux ${EXTNAME}.o

rm ${EXTNAME}.o
```

O Pure Data procura por objetos com nomes diferentes em cada sistema:

- meu_external.pd_linux (GNU/Linux).
- meu_external.pd_irix5 (Irix 5).
- meu_external.pd_darwin (Mac OS X).
- meu_external.dll (MS Windows).

Arquivos de ajuda

Um arquivo de ajuda é um patch do Pure Data com:

- ▶ Um nome informativo: meu_external-help.pd.
- Instruções de uso.
- Exemplos de utilização.

A seguinte função associa um arquivo de ajuda a uma classe de *external*:

```
class_sethelpsymbol(meu_external_class,
gensym("meu_external_class-help"));
```

Utilizando *externals*

Passos para utilizar um external no Pure Data:

- 1. Escreva um arquivo .c com as funções, classes e métodos.
- Compile o código-fonte para criar uma biblioteca compartilhada.
- 3. Informe ao Pure Data o caminho para o *external* através de uma das opções abaixo:
 - Na criação do objeto, insira o caminho completo (relativo ou absoluto) para o objeto do external.
 - ▶ Na linha de comando, utilize a opção -path <caminho>.
 - Na interface gráfica, acesse a opção File → Path....
- 4. Crie um objeto na interface gráfica do Pd com o nome do arquivo do *external*, sem a extensão.

Utilizando externals




Figura : Adicionando o diretório de um *external* ao caminho de busca do Pure Data.

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

O mínimo para um external (1/2)

1. Um tipo e uma estrutura que representam uma classe:

```
static t_class *example1_class;

typedef struct _example1 {
   t_object x_obj;
} t_example1;
```

2. Uma função de configuração da classe:

```
void example1_setup(void) {
     example1_class = class_new(
7
       gensym("example1"),
                                    // Nome simbolico
       (t_newmethod) example1_new, // Construtor
                                     // Destrutor
       0,
10
       sizeof (t_example1),
                                   // Atributos
11
       CLASS_NOINLET,
                                   // Flags da classe
12
                                     // Tipos
13
14
15
```

O mínimo para um external (2/2)

3. Um método construtor:


```
// Construtor da classe
void * example1_new(void) {
    t_example1 *x = (t_example1 *)
        pd_new(example1_class);
    return (void *) x;
}
```

Bibliotecas (1/2)

Podemos definir diversas classes numa mesma função de inicialização:

```
void example2_setup(void) {
     post("Initializing my library");
2
3
     myobj1_class = class_new(
       gensym("myobj1"),
5
       (t_newmethod) myobj1_new, // Constructor
7
       0,
       sizeof (t_myobj1),
       CLASS_NOINLET,
       0);
10
11
     myobj2_class = class_new(
12
       gensym("myobj2"),
13
       (t_newmethod) myobj2_new, // Constructor
14
       0,
15
       sizeof (t_myobj2),
16
       CLASS_NOINLET,
17
       0);
18
19
```

Bibliotecas (2/2)



Variáveis globais

Variáveis globais são acessadas por todas as instâncias de objetos e funções do *external*:

```
int count = 0;
void * example4_new(void) {
    t_example4 *x = (t_example4 *)
        pd_new(example4_class);
post("Counter value: %d",count);
count++;
return (void *) x;
}
```

Variáveis de instância

Variáveis declaradas dentro da estrutura de uma classe são como atributos dos objetos:

```
static t_class *example_class;
  typedef struct _example {
      t_object x_obj;
       t_int counter;
  } t_example;
7
  void * example_new(void) {
       t_example *x = (t_example *)pd_new(example_class);
       post("Counter value: %d",x->counter);
10
       x->counter++;
11
       return (void *) x;
12
13
```

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com TcI/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Tipos definidos no arquivo m_pd.h

tipo do pd	descrição
t_atom	átomo
t_float	valor de ponto flutuante
t_symbol	símbolo
t_gpointer	ponteiro (para objetos gráficos)
t_int	valor inteiro
t_signal	estrutura de um sinal
t_sample	valor de um sinal de áudio (ponto flutuante)
t_outlet	outlet de um objeto
t_inlet	<i>inlet</i> de um objeto
t_object	objeto gráfico
t_class	uma classe do pd
t_method	um método de uma classe
$t_newmethod$	ponteiro para um construtor (uma função _new)

Símbolos

Um símbolo é um valor constante de uma string:

- Os símbolos são mantidos em uma tabela por razões de performance.
- ▶ A função gensym(char *) faz a busca/criação de símbolos.

Mensagens

Uma mensagem é composta de um seletor e uma lista de átomos.

Seletores:

seletor	rotina de busca	endereço de busca
bang	<pre>gensym("bang")</pre>	&s_bang
float	<pre>gensym("float")</pre>	&s_float
symbol	<pre>gensym("symbol")</pre>	&s_symbol
pointer	<pre>gensym("pointer")</pre>	&s_pointer
list	<pre>gensym("list")</pre>	&s_list
(signal)	<pre>gensym("signal")</pre>	&s_signal

Tipos de átomos:

- ► A_FLOAT: um valor numérico (de ponto flutuante).
- A_SYMBOL: um valor simbólico (string).
- ► A_POINTER: um ponteiro.



Outros tipos de átomo

Existem diversos tipos de átomo definidos pelo arquivo m_pd.h que podem ser utilizados para passagem de parâmetros:

- ► A_NULL
- ► A FLOAT
- ► A SYMBOL
- ► A_POINTER
- ► A_SEMI
- ► A_COMMA
- ► A_DEFFLOAT
- ► A_DEFSYM
- A DOLLAR.
- ► A_DOLLSYM
- A GTMME.
- ► A_CANT

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Construtor com parâmetros (1/2)



Construtor com parâmetros (2/2)

```
// Constructor of the class
  void *example2_new(t_symbol * arg1, t_floatarg arg2) {
       t_{example2} *x = (t_{example2} *)
          pd_new(example2_class);
       post("First arg: %s", arg1->s_name);
4
       post("Second arg: %f", arg2);
       return (void *) x;
6
7
8
  void example2_setup(void) {
     example2_class = class_new(gensym("example2"),
10
       (t_newmethod) example2_new, // Constructor
11
       0.
12
       sizeof (t_example2),
13
       CLASS_NOINLET,
14
       A_DEFFLOAT, // Constructor parameter 1
15
       A_DEFSYMBOL, // Constructor parameter 2
16
       0);
17
18
```

Construtor com A_GIMME (1/2)




Figura : Diferente da linguagem C, o primeiro parâmetro não é o nome do external.

Só é possível utilizar 5 parâmetros com tipos definidos. Para passar mais parâmetros, é necessário utilizar o A_GIMME .

Construtor com $A_GIMME(2/2)$

```
// Constructor of the class
  void *example9_new(t_symbol *s,
                        int argc, t_atom * argv) {
3
     t_{example 9} *x = (t_{example 9} *)
         pd_new(example9_class);
     post("%d parameters received",argc);
     return (void *) x;
6
8
  void example9_setup(void) {
      example9_class = class_new(gensym("example9"),
10
        (t_newmethod) example9_new, // Constructor
11
        (t_method) example9_destroy, // Destructor
12
        sizeof (t_example9),
13
        CLASS_NOINLET,
14
        A_GIMME, // Allows various parameters
15
        0); // LAST argument is ALWAYS zero
16
17
```

Destrutor

```
// Destroy the object
  void example9_destroy(t_example9 *x) {
     post("You say good bye and I say hello");
3
4
5
  void example9_setup(void) {
      example9_class = class_new(gensym("example9"),
        (t_newmethod) example9_new, // Constructor
        (t_method) example9_destroy, // Destructor
        sizeof (t_example9),
10
        CLASS_NOINLET,
11
        A_GIMME, // Allows various parameters
12
        0); // LAST argument is ALWAYS zero
13
14
```

Para liberar memória, podemos utilizar:

```
void freebytes(void *x, size_t nbytes)
```

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com TcI/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Inlets e outlets




Figura: Para que serve isso!?

Inlets passivos (1/3)



Inlets passivos (2/3)

```
static t_class *example4_class;
  typedef struct _example4 {
   t_object x_obj;
   t_float my_float;
  } t_example4;
7
  // Constructor of the class
  void *example4_new(t_symbol *arg1, t_floatarg arg2) {
    t_example4 *x = (t_example4*)pd_new(example4_class);
10
    post("First arg: %s", arg1->s_name);
11
    post("Second arg: %f", arg2);
12
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->my_float);
13
    return (void *) x;
14
15
```

Inlets passivos (3/3)

As funções para criar inlets passivos dos tipos mais comuns são:

- floatinlet_new(t_object *owner, t_float *fp)
- symbolinlet_new(t_object *owner, t_symbol **sp)
- pointerinlet_new(t_object *owner, t_gpointer *gp)

Inlets ativos (1/2)




Figura: Inlets ativos.

Inlets ativos (2/2)

```
// inlet-methods receive the object as first argument.
  void example5_bang(t_example5 *x) {
     post("BANGED!");
3
     post("My_float value: %f",x->my_float);
5
6
  void example5_anything(t_example5 *x, t_symbol *s,
      int argc, t_atom *argv){
     post("ANYTHING!");
8
10
  void example5_setup(void) {
11
     example5_class = class_new(gensym("example5"),
12
       (t_newmethod) example5_new, // Constructor
13
      0, sizeof (t_example5), CLASS_DEFAULT,
14
      0); // LAST argument is ALWAYS zero
15
     class_addbang(example5_class, example5_bang);
16
     class_addanything(example5_class,
17
        example5_anything);
18
```

Tratamento de mensagens (1/4)

IBETA VALUE 11.000000 BETA VALUE 12.000000 BETA VALUE 14.000000 BETA VALUE 15.000000 BETA VALUE 17.000000 BETA VALUE 18.000000 BETA VALUE 19.000000 BETA VALUE 20.000000 BETA VALUE 21.000000 ALFA VALUE 32.000000 ALFA VALUE 33.000000 ALFA VALUE 34.000000 ALFA VALUE 9.000000 BETA VALUE 10.000000 saved to: /home/flavio/Do e08-help.pd



Tratamento de mensagens (2/4)

```
void example08_setup(void) {
    example08_class = class_new(gensym("example08"),
       (t_newmethod) example08_new, // Constructor
       (t_method) example08_destroy, // Destructor
       sizeof (t_example08), CLASS_DEFAULT, 0);
    // leftmost inlet will trigger methods upon
    // these messages.
    class_addmethod(example08_class, (t_method)
        example08_start, gensym("start"), 0);
    class_addmethod(example08_class, (t_method)
        example08_start, gensym("bang"), 0);
     class_addmethod(example08_class, (t_method)
10
        example08_stop, gensym("stop"), 0);
    class_addmethod(example08_class, (t_method)
11
        exampleO8_open, gensym("open"), A_DEFSYMBOL,0);
    // associate messages with inlets 2 and 3
12
     class_addmethod(example08_class, (t_method)
13
        exampleO8_alfa, gensym("alfa"), A_DEFFLOAT,0);
    class_addmethod(example08_class, (t_method)
14
        example08_beta, gensym("beta"), A_DEFFLOAT,0);
15
```

Tratamento de mensagens (3/4)

```
// Constructor of the class
  void * example08_new(void) {
17
     t_example08 *x = (t_example08 *)
18
        pd_new(example08_class);
     // creates inlets for distinct messages
19
     inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd,
20
        gensym("float"), gensym("alfa"));
21
     inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd,
        gensym("float"), gensym("beta"));
    x->my_outlet = outlet_new(&x->x_obj,
22
        gensym("bang"));
     return (void *) x;
23
24
```

Tratamento de mensagens (4/4)

```
void example08_start(t_example08 *x){
25
     post("START / BANG");
26
27
28
  void example08_stop(t_example08 *x){
29
     post("STOP");
30
  }
31
32
  void example08_open(t_example08 *x, t_symbol *s){
33
     post("open %s",s->s_name);
34
  }
35
36
  void example08_alfa(t_example08 *x, t_floatarg f){
37
     post("ALFA VALUE %f",f);
38
  }
39
40
  void example08_beta(t_example08 *x, t_floatarg f){
41
     post("BETA VALUE %f",f);
42
43
```

Outlets (1/4)




Figura: Um external bem útil que recebe um bang e envia um bang.

Outlets (2/4)

```
x->my_outlet = outlet_new(&x->x_obj,
        gensym("bang"));
    return (void *) x;
4
  void example06_setup(void) {
    example06_class = class_new(gensym("example06"),
       (t_newmethod) example06_new, // Constructor
      0, sizeof (t_example06), CLASS_DEFAULT,
      A_DEFFLOAT, // 1st constructor parameter
10
      A_DEFSYMBOL, // 2nd constructor parameter
      0); // LAST argument is ALWAYS zero
11
```

Outlets (3/4)

```
(void) argv;
12
      post("ANYTHING!");
13
14
15
   // Constructor of the class
16
   void * example06_new(t_symbol * arg1, t_floatarg
17
      arg2) {
     t_example06 *x = (t_example06 *)
18
         pd_new(example06_class);
     post("First arg: %s", arg1->s_name);
19
     post("Second arg: %f", arg2);
20
     // passive inlet
21
     floatinlet_new(&x->x_obj, &x->my_float);
22
```

Outlets (4/4)

```
typedef struct _example06 {
23
   t_object x_obj;
24
  t_float my_float;
25
  t_outlet *my_outlet; // defines an outlet
26
  } t_example06;
27
28
  // The BANG method, first inlet
29
  void example06_bang(t_example06 *x) {
30
     post("BANGED!");
31
    post("my_float value: %f",x->my_float);
32
     outlet_bang(x->my_outlet); // Bang my outlet
33
  }
34
35
  void example06_anything(t_example06 *x, t_symbol *s,
36
      int argc, t_atom *argv){
      (void)x;
37
      (void)s;
38
```

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSP

Interface gráfica com TcI/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Inlets para DSP



Example of signal inlet



Figura: Primeiro Inlet DSP

Inlets para DSP

Alguns pontos importantes:

- Existem macros para facilitar a definição do primeiro inlet para classes do tipo CLASS_DEFAULT.
- ► Inlets adicionais são instanciados no método _new().

Código para o primeiro inlet DSP (1/2)

Estrutura e métodos _perform() e _dsp()


```
typedef struct _example10 {
      t_object x_obj;
      t_float x_f; /* inlet value when set by message */
3
  } t_example10;
5
  static t_int * example10_perform(t_int *w){
7
    t_float *in = (t_float *) (w[1]);
           n = (int) (w[2]);
    int
   t_{example10} *x = (t_{example10} *) (w[3]);
    // do something ...
10
    return (w + 4); // next block's address
11
12
13
  static void example10_dsp(
14
            t_example10 *x, t_signal **sp){
15
    // adds a method for dsp
16
    dsp_add(example10_perform, 3, sp[0]->s_vec,
17
        sp[0] -> s_n, x);
18
```

Código para o primeiro inlet DSP (2/2)

Método _setup()

```
void example10_tilde_setup(void) {
    example10_class = class_new(gensym("example10~"),
       (t_newmethod) example10_new, // Constructor
3
       (t_method) example10_destroy, // Destructor
       sizeof (t_example10),
      CLASS_DEFAULT,
      A_GIMME,
      0):
    // this declares the leftmost, "main" inlet
    // as taking signals.
10
      CLASS_MAINSIGNALIN(example10_class, t_example10,
11
         x_f);
      class_addmethod(example10_class, (t_method)
12
         example10_dsp, gensym("dsp"), 0);
13
```

Inlets DSP adicionais (1/3)



Inlets DSP adicionais (2/3)

Método _new()

```
// Constructor of the class
 void * example11_new(t_symbol *s, int argc, t_atom *
     argv) {
      t_{example11} *x = (t_{example11} *)
3
         pd_new(example11_class);
      inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal,
         &s_signal); // second signal inlet
      inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal,
         &s_signal); // third signal inlet
      inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal,
         &s_signal); // fourth signal inlet
      return (void *) x;
7
```

Inlets DSP adicionais (3/3)

Métodos _perform() e _dsp()

```
static t_int * example11_perform(t_int *w){
     t_float *in1 = (t_float *)(w[1]);
     t_float *in2 = (t_float *)(w[2]);
     t_float *in3 = (t_float *)(w[3]);
    t_float *in4 = (t_float *)(w[4]);
     int n = (int)(w[5]):
     t_{example11} *x = (t_{example11} *)(w[6]);
     return (w + 7); // proximo bloco
8
10
   static void example11_dsp(
11
         t_example11 *x, t_signal **sp){
12
     dsp_add(example11_perform, 6, sp[0]->s_vec,
13
         sp[1] \rightarrow s_vec, sp[2] \rightarrow s_vec, sp[3] \rightarrow s_vec,
         sp[0] -> s_n, x);
14
```

Outlets DSP (1/2)



Outlets DSP (2/2)

Método _new()

```
typedef struct _example12 {
      t_object x_obj;
      t_outlet * x_outlet_dsp_0;
3
      t_outlet * x_outlet_dsp_1;
     t_outlet * x_outlet_dsp_2;
6
      t_outlet * x_outlet_dsp_3;
7
   } t_example12;
9
   void * example12_new(void){
10
      t_{example12} *x = (t_{example12} *)
11
          pd_new(example12_class);
      x->x_outlet_dsp_0 = outlet_new(&x->x_obj,
12
          &s_signal);
      x->x_outlet_dsp_1 = outlet_new(&x->x_obj,
13
          &s_signal);
      x \rightarrow x_outlet_dsp_2 = outlet_new(&x \rightarrow x_obj,
14
          &s_signal);
15
      x \rightarrow x_outlet_dsp_3 = outlet_new(&x \rightarrow x_obj,
          &s_signal);
      return (void *) x;
16
```

Inlets e outlets criados dinamicamente (1/4)

Cenário: o objeto possui um número de inlets (e outlets) igual a um parâmetro passado no momento de sua criação.

Inlets e outlets criados dinamicamente (2/4)

Estrutura e método _dsp()

```
typedef struct _multigain {
      t_object x_obj;
      t_int count;
     t_float gain;
      t_inlet * x_inlet_gain_float;
6
     t_sample ** invec;
      t_sample ** outvec;
  } t_multigain;
   static void multigain_dsp(t_multigain *x, t_signal
       **sp){
      if(x->count < 1) return;
10
      int i = 0;
11
      for(; i < x->count; i++){
12
          x->invec[i] = getbytes(sys_getblksize() *
13
              sizeof(t_sample));
          x \rightarrow invec[i] = sp[i] \rightarrow s_vec;
14
          x->outvec[i] = getbytes(sys_getblksize() *
15
              sizeof(t_sample));
          x \rightarrow outvec[i] = sp[x \rightarrow count + i] \rightarrow s_vec;
16
17
      dsp_add(multigain_perform, 2, x, sp[0]->s_n);
18
```

Inlets e outlets criados dinamicamente (3/4)

Método _new()

```
void * multigain_new(t_floatarg count_arg){
      t_multigain *x = (t_multigain *)
2
         pd_new(multigain_class);
     x->count = (int)count_arg;
3
      short i:
     for (i = 0; i < x->count; i++) {
         inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd,
            &s_signal, &s_signal); // signal inlets
         outlet_new(&x->x_obj, &s_signal);
7
8
     x->outvec = getbytes(sizeof(t_sample) * x->count);
     x->invec = getbytes(sizeof(t_sample) * x->count);
10
     x->x_inlet_gain_float = floatinlet_new(&x->x_obj,
11
         &x->gain);
     return (void *) x;
12
13
```

Inlets e outlets criados dinamicamente (4/4)

Método _perform()

```
static t_int * multigain_perform(t_int *w){
    t_multigain *x = (t_multigain *)(w[1]);
    int n = (int)(w[2]), i = 0, j = 0;
    float gain = x->gain;
    for(; i < x->count ; i++)
        for(j = 0 ; j < n ; j++)
            x->outvec[i][j] = x->invec[i][j] * gain;
    return (w + 3); // proximo bloco
}
```

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Tcl/Tk

Características das linguagens:

- ► Tool Command Language / Toolkit GUI.
- Licenças tipo BSD.
- ► A interface gráfica do Pd é escrita em Tcl/Tk
- ▶ http://tcl.tk

Tcl/Tk




Figura: Exemplo 21

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Gerenciamento de memória

Arquivo: m_memory.c

```
void *getbytes(size_t);
void *getzbytes(size_t);
void *copybytes(void *, size_t);
void freebytes(void *, size_t);
void *resizebytes(void *, size_t, size_t);
```

Átomos

Arquivo: m_atom.c

```
t_float atom_getfloat(t_atom *);
t_int atom_getint(t_atom *);
t_symbol *atom_getsymbol(t_atom *);
t_symbol *atom_gensym(t_atom *);
t_float atom_getfloatarg(int, int, t_atom *);
t_int atom_getintarg(int, int, t_atom *);
t_symbol *atom_getsymbolarg(int, int, t_atom *);
void atom_string(t_atom *, char *, unsigned int);
```

Relógios

Arquivo: m_sched.c

```
t_clock *clock_new(void *, t_method);
void clock_set(t_clock *, double);
void clock_delay(t_clock *, double);
void clock_unset(t_clock *);
double clock_getlogicaltime(void);
double clock_getsystime(void);
double clock_gettimesince(double);
double clock_getsystimeafter(double);
void clock_free(t_clock *);
```

Inlets

Arquivo: m_obj.c

```
t_inlet *inlet_new(t_object *, t_pd *, t_symbol *,
    t_symbol *);
t_inlet *pointerinlet_new(t_object *, t_gpointer *);
t_inlet *floatinlet_new(t_object *owner, t_float *fp);
t_inlet *symbolinlet_new(t_object *, t_symbol **);
t_inlet *signalinlet_new(t_object *, t_float);
void inlet_free(t_inlet *);
```

Outlets

Arquivo: m_obj.c

```
t_outlet *outlet_new(t_object *, t_symbol *);
void outlet_bang(t_outlet *);
void outlet_pointer(t_outlet *, t_gpointer *);
void outlet_float(t_outlet *, t_float);
void outlet_symbol(t_outlet *, t_symbol *);
void outlet_list(t_outlet *, t_symbol *, int, t_atom
  *):
void outlet_anything(t_outlet *, t_symbol *, int,
 t_atom *):
t_symbol *outlet_getsymbol(t_outlet *);
void outlet_free(t_outlet *);
```

Classes

Arquivo: m_class.c

```
void class_addcreator(t_newmethod, t_symbol *,
  t_atomtype, ...);
void class_addmethod(t_class *, t_method, t_symbol *,
 t_atomtype, ...);
void class_addbang(t_class *, t_method);
void class_addpointer(t_class *, t_method);
void class_doaddfloat(t_class *, t_method);
void class_addsymbol(t_class *, t_method);
void class_addlist(t_class *, t_method);
void class_addanything(t_class *, t_method);
void class_sethelpsymbol(t_class *, t_symbol *);
char *class_getname(t_class *);
char *class_gethelpname(t_class *);
void class_setsavefn(t_class *, t_savefn);
t_savefn class_getsavefn(t_class *);
void class_setpropertiesfn(t_class *, t_propertiesfn);
                                     4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 900
```

Saída de texto

Arquivo: s_print.c

```
void post(const char *fmt, ...);
void startpost(const char *fmt, ...);
void poststring(const char *s);
void postfloat(t_floatarg f);
void postatom(int argc, t_atom *argv);
void endpost(void);
void error(const char *fmt, ...);
void verbose(int level, const char *fmt, ...);
void bug(const char *fmt, ...);
void pd_error(void *object, const char *fmt, ...);
void sys_logerror(const char *object, const char *s);
void sys_unixerror(const char *object);
void sys_ouch(void);
```

Aritmética de sinais

Arquivo: d_arithmetic.c

```
t_int *plus_perform(t_int *);
t_int *zero_perform(t_int *);
t_int *copy_perform(t_int *);
void dsp_add_plus(t_sample *, t_sample *, t_sample *,
    int);
void dsp_add_copy(t_sample *, t_sample *, int);
void dsp_add_scalarcopy(t_float *, t_sample *, int);
void dsp_add_zero(t_sample *, int);
```

Configurações do DSP

Arquivo: s_main.c

```
int sys_getblksize(void);
t_float sys_getsr(void);
```

Configurações de áudio

Arquivo: s_audio.c

```
int sys_get_inchannels(void);
int sys_get_outchannels(void);
```

Fast Fourier Transform

Arquivos: d_fft.c, d_fft_fftw.c, d_fft_mayer.c

```
void pd_fft(t_float *, int, int);
void mayer_fht(t_sample *, int);
void mayer_fft(int, t_sample *, t_sample *);
void mayer_ifft(int, t_sample *, t_sample *);
void mayer_realfft(int, t_sample *);
void mayer_realifft(int, t_sample *);
```

Matemática

Arquivo: d_math.c

```
t_float mtof(t_float);
t_float ftom(t_float);
t_float rmstodb(t_float);
t_float powtodb(t_float);
t_float dbtorms(t_float);
t_float dbtopow(t_float);
t_float q8_sqrt(t_float);
t_float q8_rsqrt(t_float);
```

Estrutura da apresentação

Introdução

O básico de um external

Tipos de dados

Construtor e destrutor

Inlets e Outlets

DSF

Interface gráfica com Tcl/Tk

Funções da biblioteca m_pd.h

Conclusão

Referências

- ► Repositório oficial de externals do Pure Data¹.
- Tutorial do IOHannes².
- Código fonte do Pure Data³.

Agradecemos a comunidade por todos os *externals* desenvolvidos e que serviram para aprender o que apresentamos aqui.



¹http://pure-data.svn.sourceforge.net/viewvc/pure-data/trunk/externals

 $^{^2} http://iem.at/pd/externals-HOWTO/pd-externals-HOWTO.pdf\\$

³http://pure-data.git.sourceforge.net/

Dúvidas?

Obrigado!

```
http://www.ime.usp.br/~fls
https://github.com/flschiavoni/pd-external-tutorial
```

http://compmus.ime.usp.br/

Um agradecimento especial ao André Bianchi por ter me ajudado a escrever o tutorial e as transparências.