

Acustica Parte 5

Prof. Filippo Milotta milotta@dmi.unict.it



Il suono – Percezione umana

- Le onde sonore possono teoricamente avere qualunque frequenza.
- Tuttavia l'apparato uditivo umano percepisce solo suoni che abbiano una frequenza compresa tra 20 Hz e 20 KHz.
- Suoni di frequenza inferiore a 20 Hz sono chiamati infrasuoni, mentre suoni di frequenza superiore a 20 KHz sono chiamati ultrasuoni.



- 1.8.1 Toni puri (Soglie di udibilità)
 In un editor audio generare un'onda sinusoidale.
 - Selezionare più valori di frequenza e ampiezza e creare più tracce
 - Verificare frequenze interessanti, ad esempio:
 - 16 Hz
 - 20 Hz (soglia minima di udibilità)
 - 16 KHz
 - 20 KHz (soglia massima di udibilità)



Il suono – Percezione umana

In che modo le grandezze fisiche che caratterizzano le onde (frequenza, ampiezza o l'intero spettro), influiscono sulla percezione del suono?

Grandezza	Percezione
Frequenza	Suono acuto o grave
Ampiezza	Volume alto o basso
Spettro	Timbro o armonia del suono

In realtà ogni grandezza influenza in misura minore le percezioni legate alle altre due grandezze.



Frequenza dei suoni – Alti e bassi

La frequenza di un suono, al livello percettivo, determina la sensazione di acutezza o gravità dello stesso.

In particolare:

- un suono ad alta frequenza risulterà acuto o alto
- un suono a bassa frequenza risulterà grave o basso

La frequenza influenza in minima parte anche la **percezione** del **volume** o **intensità** del suono. Vedremo più avanti questo fenomeno. Per ora diciamo solo che ad esempio, le basse frequenze necessitano di più energia per essere udite.



Frequenza dei suoni – Alti, medi, bassi

I suoni possono essere allora classificati come alti, medi o bassi. Tipicamente si considera lo schema:

Intervallo frequenza	Tipo
20 – 500 Hz	Bassi
500 – 8000 Hz	Medi
8000 – 20000 Hz	Alti

La frequenza nella musica è strettamente legata alle **note musicali**. Infatti ad ogni nota corrisponde una precisa frequenza



L'individuazione di segnali semplici che compongono un segnale complesso


ANALISI DI FOURIER (ANALISI ARMONICA)



Esempio – Onda sinusoidale

$$y(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

Dove A è la metà dell'ampiezza, f la frequenza. In questo caso, il termine $2\pi f t + \varphi_0$ è la fase, mentre φ_0 è la fase iniziale,






Analisi armonica di Fourier

Per studiare le onde è molto utile scriverle in forma matematica (es: sinusoide), cioè descriverle tramite una funzione.

- La maggior parte delle onde ha una forma generica difficile da descrivere.
- L'analisi armonica di Fourier è uno strumento molto potente, poiché ci permette di descrivere onde complesse come somma di onde più semplici, in particolare onde sinusoidali e/o cosinusoidali.




Teorema di Fourier – Idea



L'onda in basso può essere rappresentata come somma delle prime tre sinusoidi.




Dominio del tempo VS Dominio delle frequenze






Rappresentazione Frequenza-Tempo-Ampiezza





Frequenza dei suoni – Tono puro

I suoni composti da una singola onda sinusoidale si chiamano toni (o suoni) puri. Il loro <u>spettro</u> contiene una sola frequenza. Le **armoniche** di un tono puro, sono i toni puri con frequenza multipla.





In natura i toni puri sono inesistenti. Possono essere prodotti in laboratorio o ottenuti in maniera abbastanza fedele con strumenti come il diapason. Ogni diapason viene costruito per emettere un solo tono puro!



Frequenza dei suoni- Toni complessi

I suoni composti dalla somma di più toni puri (sinusoidi) prendono il nome di toni (o suoni) complessi. Il loro <u>spettro</u> contiene più di una frequenza.







Praticamente tutti i suoni presenti in natura sono complessi.



Frequenza dei suoni- Toni Complessi (Es.)




Forma d'onda



A destra la forma d'onda associata alla parola «ciao» pronunciata da un essere umano. A sinistra lo spettro della dell'onda sonora. Si può notare l'enorme quantità di frequenze (sinusoidi) presenti.





- 1.8.3 Teorema di Fourier: sintesi additiva
 In un editor audio generare tre onde sinusoidali
 - 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, con ampiezza 0,3
 - Mixare le tre tracce
 - Verificare che la frequenza del segnale mixato coincida con quella del segnale a 100 Hz



- 1.8.4 Teorema di Fourier: analisi spettro In un editor audio utilizzare l'analisi dello spettro tramite l'analizzatore FFT (Fast Fourier Transform) sulla traccia ottenuta al termine dell'esercizio 1.8.3
 - Prestare attenzione a settare un valore ottimale per la dimensione della FFT (circa 16384)
 - Verificare i tre picchi in prossimità delle frequenze 100, 200 e 300 Hz



- 1.8.5 Teorema di Fourier: spettro di fase Ripetere l'esercizio 1.8.4 introducendo i seguenti cambi di fase
 - Per l'onda da 100 Hz : +90°
 - Per l'onda da 200 Hz : +180°
 - Per l'onda da 300 Hz : +270°
 - Nonostante il cambio di fase, calcolare FFT e verificare i tre picchi in prossimità delle frequenze 100, 200 e 300 Hz



Joseph Fourier (1768 – 1830)

- Professore, poliziotto segreto, prigioniero politico, Governatore d'Egitto, Prefetto di Francia, amico e forte sostenitore di Napoleone Bonaparte
- Tutta la sua opera fu pionieristica, e oggi è considerato il padre dell'analisi armonica. Morì a Parigi a 62 anni, il 16 maggio del 1830, per un attacco cardiaco





Teorema di Fourier

L'analisi armonica di Fourier si basa sull'omonimo teorema:

Qualunque funzione periodica, sotto opportune condizioni matematiche, di periodo T_1 o di frequenza fondamentale $f_1 = \frac{1}{T_1}$, può essere rappresentata mediante una somma di onde sinusoidali e/o cosinusoidali di opportuna ampiezza e di frequenza multipla della frequenza fondamentale.


Queste «condizioni matematiche» sono sempre verificate nei segnali **fisici**. Dunque tutte le onde periodiche che incontreremo potranno sempre essere trattate con l'analisi di Fourier.




Condizioni di Dirichlet


Non tutte le funzioni periodiche possono essere scritte utilizzando lo sviluppo in **Serie di Fourier**. Affinché questo sia possibile una funzione **f** deve soddisfare le **condizioni di Dirichlet**:


- f deve essere assolutamente integrabile in un intervallo pari al periodo;
- *f* deve avere un **numero finito di estremi** in un qualunque intervallo limitato;
- f deve essere continua o avere al massimo un numero finito di punti di discontinuità di prima specie in un qualunque intervallo limitato (continuità a tratti);



Caso 1









Serie e Trasformata di Fourier

 Lo strumento matematico per trovare i termini elementari che costituiscono un'onda <u>periodica</u> è la Serie di Fourier

Nella maggior parte dei casi le onde <u>non sono</u> <u>periodiche</u>, ma si può comunque agire usando la **Trasformata di Fourier**. In questo caso le frequenze delle onde elementari non apparterranno all'insieme discreto dei multipli della **frequenza fondamentale**, ma varieranno in un insieme continuo.



Serie di Fourier

Sia y(t) una funzione periodica di periodo T che soddisfi le condizioni di Dirichlet, allora essa può sempre essere scritta come:

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n \frac{2\pi}{T} t) + b_n \sin(n \frac{2\pi}{T} t)$$

Dove:

- n è un numero naturale e $\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$;
- l'espressione $a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$ si chiama n-esima armonica;
- I termini a_n e b_n sono i **coefficienti** dell' n-esima armonica;
- L'armonica ottenuta per n=1 si chiama armonica fondamentale ed ha frequenza pari a quella dell'onda



Serie di Fourier - Sinusoide

In realtà ogni armonica può essere scritta usando una sola funzione tra seno e coseno. Si dimostra cioè che:

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\frac{2\pi}{T}t) + b_n \sin(n\frac{2\pi}{T}t)$$
 $A \sin(\omega t + \varphi_0) = a\cos\omega t + b\sin\omega t$

DIM.

$$sin(a+b) = sin(a)cos(b) + sin(b)cos(a)$$

I. Applicando la formula di addizione del seno:

$$A \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin \omega t \cos \varphi_0 + A \sin \varphi_0 \cos \omega t$$

II. Ponendo $A \cos \varphi_0 = b \in A \sin \varphi_0 = a \text{ si conclude.}$

Analogo ragionamento vale per la funzione $A \cos(\omega t + \varphi_0)$



Serie di Fourier – Ampiezza armonica n

In generale si può dunque affermare che:

$$A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) = a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

Il valore A_n è allora l'ampiezza dell' n-esima armonica. Si può dimostrare

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



Serie di Fourier - Coefficienti

Gli unici valori

non noti sono i coefficienti, descritti dai seguenti integrali in t che dipendono dalla funzione iniziale y(t).

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \ dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$$




Serie di Fourier - Spettro

Riformuliamo:


L'insieme delle frequenze delle onde elementari, con relativi contributi (A_n) , che costituisce un'onda complessa prende il nome di **spettro**. Può essere indicato con Y(f).

Lo spettro può essere rappresentato in un grafico frequenza-ampiezza. Si passa quindi dal dominio del tempo a quello delle frequenze





Esempi – Spettro onda sinusoidale



 $y(t) = \sin(2\pi * 50 * t)$

$$Y(f) = \begin{cases} 1, & f = 50 \\ 0, & altrimenti \end{cases}$$


Onda sinusoidale di periodo $20 \, ms$ e quindi di frequenza $50 \, Hz$. Lo spettro è chiaramente composto dalla sola frequenza dell'unica sinusoide che costituisce l'onda


FREQ

100 Hz



Esempi – Triangolare e Dente di sega







$$a_0 = 0$$

$$a_n = \frac{4A}{(n\pi)^2}$$

$$b_n = 0$$
(all even harmonics are zero)





$$a_0 = 0$$


$$a_n = 0$$


$$b_n = \frac{-A}{n\pi}$$

L'onda **triangolare** e a **dente di sega** richiede infiniti termini per essere sintetizzata. Al livello digitale ciò è chiaramente impossibile, per cui di norma si usano solo i primi termini per approssimare l'onda originale.



Esempi – Raddrizzata e Quadra







$$a_0 = 4A/\pi$$

$$a_n = \frac{-4A}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$b_n = 0$$





$$a_0 = 0$$


$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$b_n = 0$$

(all even harmonics are zero)


Lo stesso discorso relativo al numero di termini elementari necessari a rappresentare le onde triangolari e a dente di sega, vale per le due onde sopra.

Esempi – Spettro onda quadra





Esempi – Spettro onda quadra





Esercitazione Pratica

Onde speciali

In un editor audio creare i seguenti toni:

- (1) 100 Hz, ampiezza 0.1 FREQUENZA FONDAMENTALE
- (2) 200 Hz, ampiezza 0.05
- (3) 300 Hz, ampiezza 0.033
- (4) 400 Hz, ampiezza 0.025
- (5) 500 Hz, ampiezza 0.02
- (6) 600 Hz, ampiezza 0.016
- (7) 700 Hz, ampiezza 0.014
- Mixare solo le tracce dispari (1,3,5,7) → Onda quadra
- Mixare tutte le tracce (Onda a dente di sega)

L'ampiezza di ogni armonica N è pari all'ampiezza dell'armonica fondamentale diviso N



Trasformata di Fourier

- Come abbiamo visto, la Serie di Fourier può essere utilizzata solo per onde periodiche.
- In natura moltissime onde sono però aperiodiche.
- Per questo motivo, se l'onda è periodica a meno di qualche piccola variazione si usa la Serie al prezzo di un po' di imprecisione.
- In alternativa si è costretti ad utilizzare la Trasformata di Fourier. Gli spettri ottenuti dalla Trasformata di Fourier per onde generiche, sono ricchi di frequenze che variano in un insieme continuo e non discreto (Serie).



Serie e trasformata - Forma esponenziale

Trasformata di Fourier

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} C(n)e^{i\omega nt} dn$$

$$C(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-i\omega nt} dt$$

Serie di Fourier

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega nt}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) e^{-i\omega nt} dt$$

Ponendo $c_{-n} = c_n^*$ (* complesso coniugato)

Come si può notare, la Serie di Fourier è un caso particolare della Trasformata. Nella pratica, per i segnali digitali, si utilizzano la Serie discreta e la Trasformata discreta di Fourier.



Il suono - Ridefiniamo

Il **suono** è un <u>insieme</u>¹ di <u>onde meccaniche</u>² <u>longitudinali</u>³.

- [1] Consiste in una somma di più onde sinusoidali a diverse frequenze.
- [2] Onde che si propagano in un mezzo materiale.

[3] Le particelle del mezzo si muovo in direzione parallela a quella di propagazione.




Riassunto delle definizioni date (dal testo)

- Analisi Armonica di Fourier:
 - L'individuazione di segnali semplici che compongono un segnale complesso
- Trasformata di Fourier:
 - Permette di individuare le componenti di frequenza di un segnale
- Serie di Fourier:
 - Caso particolare della Trasformata di Fourier,
 - applicabile nel caso di segnali complessi periodici
- Spettro di Fourier:
 - L'insieme delle componenti di un segnale, con la propria ampiezza e fase
- Sintesi di Fourier:
 - La sintesi di un suono a partire da sinusoidi semplici



Altre rappresentazioni dello spettro





FREQUENZA DELLE NOTE



 Nella musica la frequenza di un suono caratterizza le note musicali.

- Potremmo pensare che la nota corrisponda allora ad un tono puro, ma come sappiamo la stessa nota può essere prodotta da diversi strumenti musicali ed essere quindi percepita in maniera differente.
- In realtà la nota dipende dalla frequenza predominante nello spettro dell'onda sonora. Tutte le altre frequenze caratterizzano invece lo strumento.



Si definisce **nota musicale** ciascuno dei simboli utilizzati nella musica per descrivere un particolare suono.

Le note musicali più conosciute sono quelle della **scala diatonica**. Sono 7 e si ripetono a frequenze differenti.

Esistono tuttavia altre scale, come la scala **temperata** e la scala **cromatica**.




Per ragioni storiche e psicoacustiche, le note sono ripartite all'interno di intervalli denominati ottave.

L'ottava è l'intervallo che intercorre tra note uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).



Frequenza dei suoni – Ottava



```
sT = Semitono
T = Tono ( 2 semitoni )
```



Ogni ottava nella scala diatonica contiene 8 note della scala stessa. Es:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do


Nella <u>scala temperata (occidentale)</u> le ottave sono divise in 12 semitoni. Un semitono consiste in un aumento in frequenza di un fattore 2^{1/12} tra note adiacenti. Ciò significa che il rapporto tra la frequenza di una nota e quella che la precede, sarà uguale 2^{1/12}. Ogni ottava contiene 13 note tra cui quelle della scala diatonica e 5 variazioni precedute dal simbolo #. Es:

Do #Do Re #Re Mi Fa #Fa Sol #Sol La #La Si Do



Frequenza dei suoni – Ottava

L'ottava è l'intervallo che intercorre tra note uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).



do ₄	do# ₄	re ₄	re# ₄	mi ₄	fa ₄	fa# ₄	sol ₄	sol# ₄	la ₄	la# ₄	si ₄
261,6Hz	277,2Hz	293,7Hz	311,1Hz	329,6Hz	349,2Hz	369,9Hz	392Hz	415,3Hz	440Hz	466,1Hz	493,9Hz



Di recente (1939) è stato deciso di utilizzare come nota di riferimento il La, fissato ad una frequenza di 440 Hz. Un diapason opportunamente costruito può emettere esattamente un tono (quasi) puro a questa frequenza.



La frequenza di ogni nota può quindi essere definita in base alla distanza dal La fondamentale. Una nota distante n (intero relativo) semitoni da quella di riferimento nella scala occidentale avrà frequenza:

$$f_n = f_{ref} \times 2^{\frac{n}{12}} \quad \text{con} \quad f_{ref} = 440 \, Hz$$



Note	Notazione	Frequenza (Hz)	
	Anglossassone		
la	A	$440.0 = 440 \times 2^{0/12}$	
la#	A#	$466.2 = 440 \times 2^{1/12}$	
si	В	$493.8 = 440 \times 2^{2/12}$	Semitono
do	С	$523.2 = 440 \times 2^{3/12}$	
do#	C#	$554.4 = 440 \times 2^{4/12}$	
re	D	$587.3 = 440 \times 2^{5/12}$	
re#	D#	$622.2 = 440 \times 2^{6/12}$	Ottava
mi	E	$659.2 = 440 \times 2^{7/12}$	
fa	F	$698.4 = 440 \times 2^{8/12}$	
fa#	F#	$740.0 = 440 \times 2^{9/12}$	
sol	G	$784.0 = 440 \times 2^{10/12}$	
sol#	G#	830.6 = 440 x 2 ^{11/12}	
la	A	$880.0 = 440 \times 2^{12/12}$	



Frequenza dei suoni – Tabella note

Note	ottave									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Do	16,35	32,70	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093	4186	8372
Do#-Reb	17,32	34,65	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217	4435	8870
Re	18,35	36,71	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349	4699	9397
Re#-Mib	19,45	38,89	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489	4978	9956
Mi	20,60	41,20	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637	5274	10548
Fa	21,83	43,65	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794	5588	11175
Fa#-Solb	23,12	46,25	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960	5920	11840
Sol	24,50	49,00	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136	6272	12544
Sol#-Lab	25,96	51,91	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322	6645	13290
La	27,50	55,00	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520	7040	14080
La#-Sib	29,14	58,27	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729	7459	14917
Si	30,87	61,74	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951	7902	15804

Nella musica si usano ottave che iniziano sempre con il **Do**, ma nulla vieta di iniziare con altre note. Come visto con il **La** fondamentale, è possibile ricavare le frequenze di tutte le note fissandone una di riferimento e conoscendo la «distanza» da questa.



Alcune frequenze tipiche (dal testo)

Suono	Frequenza (Hz)		
La nota più bassa di un pianoforte	27,5		
La nota più bassa di un cantante basso	100		
La nota più bassa di un clarinetto	104,8		
Il do centrale del pianoforte	261,6		
Il la oltre il do centrale del pianoforte	440		
L'estensione superiore di un soprano	1000		
La nota più alta di un pianoforte	4180		
L'armonica superiore degli strumenti musicali	10.000		
Il limite dell'udito nelle persone anziane	12.000		
Il limite dell'udito	16.000-20.000		



Approfondimenti (1 di 2)

- Cenni biografici su Joseph Fourier
 - http://www.dm.unipi.it/mat_dia_med/Fourier.pdf
- [EN] Odds vs Even Harmonics (YouTube)
 - https://www.youtube.com/watch?v=RUpvAdF3M2M
- [EN] How are harmonics cancelled in symmetrical waveform?
 https://www.quora.com/How-are-harmonics-cancelled-in-symmetrical-waveform
- [EN] What is harmonics?
 https://electricalnotes.wordpress.com/2011/03/20/harmonics-and-its-effects/
 - "For symmetrical waveforms, i.e. where the positive and negative half cycles are the same shape and magnitude, all the even numbered harmonics is zero. Even harmonics are now relatively rare but were common when half wave rectification was widely used."



Approfondimenti (2 di 2)

Il Sistema temperato equabile

https://www.lanaturadellecose.it/sonia-cannas-289/matematica-e-musica-290/il-sistema-temperato-equabile-368.html

Accordatura a 432 Hz – Intrighi e ribellioni!

https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/consapevolezza-spiritualita/accordatura-a-432-hz