

刘志敏 liuzm@pku.edu.cn

#### 相关知识回顾

- 数字音频与数字视频的特点
  - 数据量大,采用数据压缩技术,
  - 实时性: RTP首部含有顺序、时间戳、编码等信息
- 媒体播放器与媒体服务器间的协议
  - RTCP: 交换数据传输质量,如丢帧率、延迟等信息
  - RTSP: 传输的控制协议、用户界面、解压缩、消除 差错、缓存及播放
- 媒体播放器
  - 支持RTP、RTCP、RTSP
  - 功能:用户界面、解压缩、消除差错、缓存及播放
- SIP: VoIP信令协议,支持移动性
- 如何保证传输质量,改善用户体验?


# QoS概述

- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP
  - DiffSer模型
  - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
  - Web 与 HTTP
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换

#### 理解QoS (Quality of Service)

数字媒体:利用网络提供信息和娱乐服务






延迟、抖动、丢帧率

#### 多媒体业务的服务质量


QoS(Quality-of-Service):满足业务需求的技术指标,如带宽、延迟、延迟的变化、丢帧率

QCI	Resource Type	Priority	Packet Delay Budget	Packet Loss Rate	Example Services
1	GBR	2	100ms	10-2	Conversational Voice
2		4	150ms	10-3	Conversational Video (live streaming)
3		5	300ms	10-8	Non-conversational Video (buffered streaming)
4		3	50ms	10-3	Real Time Gaming
5	Non-GBR	1	100ms	10-6	IMS Signalling
6		7	100ms	10-3	Voice, Video (Live Streaming), Interactive Gaming
7		6	300ms	10-6	Video (Buffered Streaming); TCP-based (e.g. www, e- mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.)
8		8			
9		9			




#### 互联网提供尽力而为服务

- 模拟信号经采样、量化及编码转为数字信号, 再封装为分组
- 发送的媒体数据报文(RTP)是等间隔的,经 过互联网存储转发后为不等间隔的
- 时延抖动(Jitter):由于网络延时的变化导致分组到达速率的变化。如果对存在着严重时延抖动的网络不进行处理,就会使人感觉话音忽快忽慢,用户难以接受。



#### 数据流经过存储转发,速率及延迟发生变化

主机H1与H3之间传输的视频信息,需要保证实行性 主机H2和H4之间传输文件,需要保证可靠性



## QoS概述


- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP: 综合服务
  - DiffSer模型
  - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换

# 综合服务与资源预留


- IntServ (Integrated Services)对每个应用会话 提供服务质量保证,其特点资源预留和呼叫建 立
- 资源预留:路由器需要知道为某一会话预留了 多少资源(即链路带宽和缓存空间)。
- 呼叫建立:需要服务质量保证的会话必须首先 在源站到目的站的路径上的每个路由器预留足 够的资源。

#### 保证QoS的场景

#### ■ 资源预约



- 业务, QoS声明
- 每个部件实施接入控制




#### 接纳控制 Call Admission

- 资源预约:路由器维护状态信息、分配资源
- 允许或拒绝建立一个新呼叫 到达的会话必须:
- 声明其QoS需求
  - R-spec: 定义需要的QoS
- 网络传输的业务流特征
  - T-spec: 定义业务流特征
- 信令协议: 携载R-spec及T-spec给路由器, 以预 约请求
  - RSVP [RFC 2205]

#### RSVP:基本过程


- 发端、收端加入一个多播组
  - 在RSVP之外完成
  - 发端不需要加入组
- 发端到网络的信令
  - 路径信息: 保证发端知道所有的路由器
  - 路由拆除: 从路由器上删除发端路径状态信息
- 收端到网络的信令
  - 预约信息: 预约由发端到收端的资源
  - 预约拆除: 删除接收端预约
- 网络到端系统的信令
  - 路径错误
  - 预约错误



# Int

### IntServ 在路由器中的实现

IntServ组成: RSVP、接纳控制、分类器、调 度器





#### IntServ体系结构存在的问题

- (1) 状态信息的数量与流的数量成正比。在大型网络中,按每个流预留资源,开销大
- (2) IntServ 体系结构复杂。若要保证服务质量,所有的路由器都必须配备RSVP、接纳控制、分类器和调度器


# QoS概述

- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP
  - DiffSer: 区分服务
  - 调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换

## 提供划分等级的服务


- ፱提供比尽力而为更好的服务
  - 一种模型适于所有业务模型
- 另一种选择: 提供多等级的服务
  - 对服务类型划分等级
  - 等级不同,网络处理方式也不同(比如:区分VoIP 业务与一般业务)
- 聚合流:不同业务等级的数据流,可能来自相同的连接,不能用(IP1, IP2)标记服务类型
- 利用IP分组头中ToS字段 (服务类型)标识业务类型

### 多等级服务的场景



### 场景 1: 一个FTP流与一个音频流

- ┙例如: 1Mbps的IP电话与FTP共享1.5Mbps链路
  - FTP突发数据可能阻塞路由器,导致语音分组丢失
  - 需要语音分组传输优先级比FTP的更高




方案 1

标记分组,使得路由器可以区分不同类型的分组流;需要路由器提供处理分组的新策略

#### 保证QOS的原理: (续)

- - 监测: 迫使信源限制其占用的带宽资源
- 在网络边界标记并监测




#### 方案2

在各业务类型之间,提供保护与隔离

#### 保证QOS的原理:(续)

■ 为业务流分配固定(非共享)带宽:不传输超出 分配带宽的业务流



#### 方案 3

在流量类型或流之间提供隔离时,尽可能 有效地使用资源



#### 区分服务 DiffServ (Differentiated Services)


- (1) 在路由器中增加区分服务的功能
- (2) 将网络划分为许多DS域
- (3) 边界路由器:分类、标记、整形、测量
- (4) 聚合:根据流的DS值将若干个流聚合成更少的流

#### IP首部中的TOS字段

■ 由首部和数据两部分组成,首部占 20 字节




- (1) 在路由器中增加区分服务的功能
- IP头部的"服务类型"定义服务类型
- 路由器根据 DS转发分组
- 区分服务码点 DSCP (Differentiated Services CodePoint): 占6位。
- 服务等级SLA(Service Level Agreement): ISP 与用户协商服务等级,约定服务类别及业务量
  - 第0~2位表示四级业务
  - 第3~5位表示三种"丢弃优先级"






- (2) 将网络划分为许多DS域
- 在DS域的边界路由器中实现复杂功能, DS域内路由器尽可能简单,利于快速转 发



(3) 边界路由器实施分类、标记、整形、测量





- (4) 聚合(aggregation)
- 根据流的DS值将若干个流聚合成少量的 流,无需为每个流维持供转发的状态信息
- 路由器对相同DS值的流按相同的优先级 转发,简化内部路由器的转发机制
- 区分服务DiffServ不需要支持RSVP

# 4

#### 区分服务 DiffServ


- 路由器如何处理转发的分组?各路由器的行为彼此独立!
- 迅速转发:路由器提供大于某一阈值的发送速率, 提供保证带宽的端到端服务:低丢失率、低时延 及时延抖动
- 确保转发:用DSCP表示的四级业务,每级提供最低带宽和缓存空间;对三种"丢弃优先级", 发生拥塞时先丢弃较高"丢弃优先级"的分组

# QoS概述


- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP
  - DiffSer模型
  - 调度机制与漏桶算法
- 其它网络技术
  - Web 与 HTTP
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换

#### 调度机制

- 调度scheduling:选择在链路上要发送的下一个分组
- FIFO(first in first out)先进先出:按到达队列的顺序发送
  - 丢弃策略: 若分组到达时队列满了, 丢弃哪个分组?
    - 丢尾: 丢弃新到的分组
    - 优先级: 选择更低优先级的分组丢弃
    - 随机: 随机丢弃



#### 先进先出 FIFO




- 先进先出 FIF0, 当队列满时, 丢弃 后新到的分组
- 调度时延的上限: T<sub>q</sub>≤K/s, K为缓存深度,s为输出链路速率
- 缺点:不区分分组,不公平(信源速率高的占用 更多的带宽)
- 增加按优先级排队,使高优先级的分组优先得到 服务

#### 调度机制: (续)

优先级调度: 优先发送高优先级的分组


- 多种业务类型,不同的优先级
  - 分类器:根据分组或分组头信息进行标记,如IP源/目的地址,端口号等



#### 调度机制: (续)

#### 循环调度round robin(最具公平性):


- 按类别排队
- 循环扫描各类别的队列,每个队列服务一次(若 队列不空)



#### 调度机制: (续)

加权公平调度 Weighted Fair Queuing或 generalized Round Robin

■ 为每个类别的队列分配一个服务权重Wi




## 加权公平调度 WFQ

- 对分组分类,存储到相应的队列中
- 给队列i指派一个权重 $w_i$ 。队列i得到的平均服务时间为 $w_i$  /( $\Sigma w_j$ ), $\Sigma w_j$  是对所有非空队列的权重求和
- 队列 i 得到的带宽 $R_i$ 为  $R_i = \frac{R \times w_i}{\sum w_j}$
- 算法: 定义a<sub>i</sub>, L<sub>i</sub>, f<sub>i</sub> 分别为第i个分组的 到达时刻、分组长度及发送结束时刻,则计 算每个队列中的f<sub>i</sub>=max(f<sub>i-1</sub>, a<sub>i</sub>)+L<sub>i</sub>/R<sub>i</sub>, 选 择发送最小f<sub>i</sub>的队列的分组

#### WFQ 与 FIFO 的比较

(a)分组流 1 的分组连续输入


$$W_1=0.5$$
  
 $W_i=0.05$ ,  $i=2,3,...,11$ 






#### WFQ 与 FIFO 的比较

#### (b) 分组流 1 的分组断续输入



### 流量整形(Traffic Shaping)



目的:将输入流的速率控制在有效带宽之内,以避免拥塞及分组延迟

(1) 平均速率:控制一个数据流的平均速率


(2) 峰值速率: 限制数据流在非常短时间内的流量

(3) 突发长度: 限制在非常短时间内连续注入到网络中的分组数

#### 流量整形: 令牌桶(Token bucket)

流量整形:调节进入网络的数据流发送速率,使之不超过突发长度及平均速率

注入漏桶的令牌(token) 为每秒 r 个



在时间 t 内允许进入网络的分组数 < = r t + b

#### 流量整形

- 突发时间: r t + b = tR, t = b/(R-r)
- 突发数据长度: Rt=Rb/(R-r)
- 一个流的长期速率由r限制,短期突发长 度由b决定
- 令牌桶算法的应用
  - 对注入网络的分组整形及监管,即调节速率 及突发长度
  - 主机利用操作系统提供的令牌桶算法控制发送速率
  - 路由器在网络接口上用令牌桶算法监管流量

## 流量整形

主机速率为1000Mbps(=125MB/s), 令牌桶速率为

200Mbps (=25MB/s)

主机输出的流经过令牌桶整形

- (a) 主机输出的流
- (b) b=9600KB, 有短时突发


突发时间: t=b/(R-r)

=9.6/(125-25)

=0.096 s

突发长度: Rt=125\*0.096


(c) b=0 KB, 无突发



# 流量整形

通过200Mbps (=25MB/s) 的令牌桶整形输出,令牌 桶的高度不同,突发数据 量也不同

- (d) b=16000 KB
- (e) b=9600 KB
- (f) b=0KB




#### 漏桶与令牌桶的区别与联系

- 令牌桶: B>0, 在限制平均速率的同时还允许 某种程度的突发
- 漏桶: B=0, 强行限制数据速率, 不允许突发
- 漏桶算法不能有效地使用网络资源。因为漏桶的发送速率是固定的,即使网络中没有发生拥塞,漏桶算法也不能使某一个单独流达到端口速率。因此,漏桶算法对于存在突发特性的流量来说缺乏效率。而令牌桶算法则能够满足这些具有突发特性的流量。
- 漏桶算法与令牌桶算法结合为网络流量提供高效的控制。

#### 令牌桶机制与加权公平调度结合


- 第1级令牌桶: r、b的值较大, 平滑流量
  - 分组经第1级缓存,最大时延为b/R
- 第2级漏桶: b₁=b<sub>n</sub>=0, 禁止突发,用r₁, r₂调节 每个流的速率



## QoS概述

- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP
  - DiffSer模型
  - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
  - Web与HTTP
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换


#### Web体系结构概述(1)



- Web页面(HTML,超文本、超链接),URL(统一资源定位符)
- 浏览器与服务器之间的信息传输: HTTP

#### HyperText Transfer Protocol (1)

- (a) 具有多个连接和系列请求. HTTP1.0
- (b) 具有一个持续连接和系列请求 HTTP1.1 连接重用,减少连接建立时间,TCP传输更快,无需慢启动
- (c) 具有一个持续连接和流水线式请求 HTTP1.1 连接重用



### HyperText Transfer Protocol (2)

Method	Description
GET	Read a Web page
HEAD	Read a Web page's header
POST	Append to a Web page
PUT	Store a Web page
DELETE	Remove the Web page
TRACE	Echo the incoming request
CONNECT	Connect through a proxy
OPTIONS	Query options for a page

例如 请求页面 请求消息头,测试URL

内置的HTTP请求方法(区分大小写),例如: GET filename HTTP/1.1




### HyperText Transfer Protocol (3)

#### 响应组的状态码

Code	Meaning	Examples
1xx	Information	100 = server agrees to handle client's request
2xx	Success	200 = request succeeded; 204 = no content present
Зхх	Redirection	301 = page moved; 304 = cached page still valid
4xx	Client error	403 = forbidden page; 404 = page not found
5xx	Server error	500 = internal server error; 503 = try again later

#### 内容分发: 服务器农场和Web代理 (1)


- 构建大型Web站点并提供良好性能,需要加快服 务端或客户端的处理速度。
- 客户端采用更好的缓存技术:页面缓存,降低流量
- 服务器端采用服务器集群或服务器农场
  - 多台计算机作为Web服务器与共同的后端数据库连接, 使得经过任意一个服务器所获取的数据是一致的




服务器农场(Server Farms)

#### 内容分发: 服务器农场和Web代理(2)

- 前端将入境请求分发到服务器缓存池中:由路由器或交换机根据窥探的IP、TCP及HTTP头部数据,确保将同一TCP连接报文转发给同一个服务器,如利用Web Cookie
- 减少服务器访问频度:除浏览器缓存之外,Web代理使多用户共享缓存(页面的二级缓存),如为某一组织设置一个代理,减少流量以及响应时间
- 使用DNS重定向,实现负载均衡




#### Content Delivery Networks (1)



CDN 分发树

# 1

#### Content Delivery Networks (2)



CDN 节点利用DNS将客户指向附近的节点

### Content Delivery Networks (3)

(b)

```
<html>
<head> <title> Fluffy Video </title> </head>
<body>
<h1> Fluffy Video's Product List </h1>
 Click below for free samples. 
<a href="koalas.mpg"> Koalas Today </a> <br/> <br/>
<a href="kangaroos.mpg"> Funny Kangaroos </a> <br/> <br/> <br/>
<a href="wombats.mpg"> Nice Wombats </a> <br>
</body>
</html>
              (a) 原始的Web页面
<html>
<head> <title> Fluffy Video </title> </head>
<body>
<h1> Fluffy Video's Product List </h1>
 Click below for free samples. 
(b) 与CDN连接的页面
</body>
</html>
```

# CDN

路由选择:如何选择最好CDN服务器?

- CDN 建立一张"映射表",指示ISP到CDN 节点的距离
- 当请求到达授权DNS服务器时:
  - 服务器决定来自用户的查询来自哪个ISP
  - 使用"映射表",决定最好的CDN服务器
- CDN建立的应用覆盖了整个网络

### QoS概述


- 理解QoS
- QoS机制:
  - RSVP
  - DiffSer模型
  - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
  - Web 与 HTTP
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS:多协议标记交换

#### 多协议标记交换MPLS

- MPLS(MultiProtocol Label Switching): 用面向连接的方式代替IP的无连接分组交换,利用更快捷的查找算法,而不用最长前缀匹配的方法来查找路由表
- 在传统的路由器上也可以实现MPLS
- MPLS 的特点
  - ■(1)支持面向连接的服务质量
  - (2) 平衡网络负载
  - (3) 支持虚拟专用网VPN

#### MPLS 的工作原理

每个分组携带一个标记(label)——一个整数, 交换机读取分组的标记,并用标记值来检索转发表




S₁的转发表

#### MPLS 的工作原理

- MPLS 对打上固定长度"标记"的分组用硬件 进行转发,节省查找路由表的时间,分组转发 的速率加快
- 采用硬件技术对打上标记的分组进行转发称为标记交换。"交换"表示根据第二层的标记用硬件进行转发,不再是在第三层上分析IP首部和查找转发表
  - 类似于VLAN IEEE802.1Q采用的方法



#### MPLS 协议的基本原理



■ 普通 IP 分组

普通路由器

■□ 打上标记的分组



标记交换路由器 LSR


#### MPLS 的工作过程

- (1) MPLS 域中的标记交换路由器(LSR)之间采用标记分配协议LDP交换报文,找出标记交换路径LSP,各LSR根据路径构造分组转发表
- (2) 分组进入MPLS域时,由MPLS入口结点打上标记,并按照转发表转发给下一个LSR
- (3) 所有LSR都按照标记转发: 每经过一个LSR, 换一个新的标记;
  - 类似于虚电路方式
- (4) 分组离开MPLS域时,由MPLS 出口结点去除标记;之后,按照一般分组的转发方法转发


#### 转发等价类 FEC

- FEC: (Forwarding Equivalence Class) "转发等价类",路由器按照同样方式对待的分组的集合
- 划分 FEC 的方法由网络管理员来控制, 因此非常灵活
- 入口结点将属于同样 FEC 的分组指派同样的标记, FEC与标记——对应

#### FEC 用于负载平衡



(a) 传统路由选择协议,基于目的地址选择最短路径, 可能导致 $A \rightarrow B \rightarrow C$  过载



(b) 基于FEC设置标记,利用FEC使通信量分散





- MPLS 标记可以有多个,采用栈结构;
- 一旦产生就压入标记栈;
- 最新的标记在帧首部之后,便于硬件在固定位置 读取标记

#### 小结:多媒体业务与服务质量

- ■多媒体网络应用
- 支持多媒体业务的协议
  - RTP,RTCP,RTSP,SIP
- 保证QoS技术
  - 综合服务: RSVP与接纳控制
  - 区分服务
  - 流量整形与漏桶机制
- 其他网络技术
  - Web 与 HTTP
  - CDN: 内容分发网络
  - MPLS: 多协议标记交换

### 练习题

- 在6Mbps的网络上,一台主机的输出流通过令牌桶整型。令牌桶的速率为1Mbps,初始令牌桶被填满到8MB。试问该计算机以6Mbps速率发送,持续时间是多少?
- 你如何理解QoS? MPLS的工作原理是什么? MPLS对于保证QoS有何作用?

#### 练习题

**S1** ■ 设B向D用UDP发送一个 长文件。为防止网络拥 塞,路由器R1对流量监 管。R1先使用令牌桶给用户以较高速

服务器 率突发少量数据, 随后再用漏桶进一步平滑流 量。假设令牌生成速率为20MBps,令牌桶的容 量为30MB,漏桶排空速率为30MBps,路由器 最高速率为50MBps。试问(1)当用户突发数 据量为200MB且令牌桶为满时,令牌桶的输出 流量形式和漏桶的输出流量形式(以多高速率 输出多少时间表示)。(2)用户最终获得的突 发速率为多少?

S<sub>2</sub>