

# 第5章 网络层概述

刘志敏

liuzm@pku.edu.cn

# 4

# 提纲


- 网络层的功能
- 路由器结构及工作原理
  - 转发及路由
  - 路由器的结构

#### 网络层


在发送主机与接收主机之间传输报文

发送端,将报文封装为数据报文


- 接收端,将接收的报文交给传输层
- 每个主机及路由器上都有 网络层协议
- 路由器对经过的数据分组 ,选路并转发(检查其头 部信息,查表并转发



#### 网络层两大主要功能: 路由与转发



■ 转发forwarding: 路由 器将分组由输入端口移 送到适当的输出端口



- 路由routing: 决 定分组由源主机到 目的主机的路径
  - 依赖于路由算法

# 网络层为传输层提供的功能

- 网络层设计目标:
  - 为传输层提供服务,与路由器的技术无关
  - 对于传输层,可以屏蔽路由器的数量、类型和拓扑结构
  - 网络地址采用统一的编址方案
  - 网络拥塞控制、保证服务器质量、网络互联
- 网络层提供面向连接的服务还是非连接的服务?
- OSI的网络层提供两种服务
  - 面向连接——虚电路(virtual circuit):
    - 首先发出连接请求,与目的结点建立连接;然后,数据传输;最后拆除连接
  - 无连接——数据报(datagram)
    - 每个分组头都包含目的地址;每个分组在途经节点被单独处理;来自同一数据流的分组可以选择不同路径




#### 虑电路 (VC: Virtual Circuits)

- "由源到目的的通路类似于电话网的电路"
  - 性能优异
  - 网络的作用类似于提供由源到目的的路径
- 在数据传输之前建立呼叫,之后拆除电路
- 每个分组携带VC标识(并非是主机地址)
- 每个路由器都维护源主机到目的主机的连接状态
- 将链路及路由器的资源(带宽及缓存)分配给VC(资源是专用的,因此可保证服务质量)
- 在VC上,网络可实施流量控制和差错控制


### 面向连接的服务

- H1呼叫H2建立VC,路由器建立表中的第1条记录
- H3呼叫H2建立VC,路由器建立表中的第2条记录,为保证 VC标识的唯一性,分组经过路由器交换后VC标识改变



# 虚电路VC: 呼叫需要信令协议

- ■用于建立、维持、拆除VC
- ATM, 帧中继(frame-relay), X.25等采用VC
- 互联网分组交换,一般不采用VC



# VC实现

#### 组成每一VC的信息


- 由源到目的的路径
- VC标识,在每条路径的每条链路上是唯一的
- 沿着路径上的每台路由器,保存转发表
- 属于该VC的每个分组,携带一个VC标识( 而非目的地址)
- 在每段链路上的VC标识可以改变
  - 新的VC标识来自于转发表

# 虚电路的特点

- 在一条链路上可以建立多条逻辑信道
- 一条VC由多段链路上的逻辑信道级联而成
- 分组依靠逻辑信道号(LCN)选择路由,因 LCN只有局部意义,减少了分组头的开销和 处理复杂度
- 能有效防止拥塞
  - 建立VC阶段
  - 在VC上的流量控制


# 数据报: 互联网模式

- 网络层没有呼叫建立过程
- 路由器: 不维护端到端的连接状态
  - 没有网络层"连接" 这一概念
- 基于目的地址对分组进行路由选择
  - 一对源地址——目的主机的分组,可以选择不同路径



# **无连接的服务**

- 只要更新转发表,分组的路由就改变了



A's table (initially)

接口

3

3

3

目的

Α

В

C

D

Ε

F

目的	接口	
Α	i	
В	2	
C	3	
D	2	
Е	2	

3

A's table (later)

C's Table

目的	接口
Α	1
В	1
С	ı
D	3
Е	3
F	3

E's Table

接口
1
2
1
2
3

# 数据报的特点

- 每个分组的选路是独立的,利于网络资源的利用
- 分组在转发过程中,遇到一个节点或一条链路发生故障,可以重选路由,只需改变某一路由表项
- 分组头需要包含地址字段,开销增大了
- 各分组经过的路径可能不同,有可能出现先发后 到现象
- 分组必须有生存时间限制,当生存期满时则被抛弃,避免在网络内死转而耗费资源

# 虚电路服务与数据报服务的对比

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
地址	仅在连接建立阶段使用,每 个分组使用短的虚电路号	每个分组都有完整地址
路由方式	属于同一条虚电路的分组均 按照同一路由转发	每个分组独立选择路由进行转 发
当路由器故障时	所有通过故障的结点的虚电 路均不能工作	故障的结点可能丢失分组 <b>,一</b> 些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
差错控制和流量 控制	可以由网络负责,也可以由用户主机负责	由用户主机负责

# 问题:关于VC与数据报的优缺点

- 假设路由器临时故障不能正常运行。 在VC与数据报的两类 网络体系结构下,处理这种故障各需要采取哪些措施,哪种 更有利?
- 发端声明其峰值信息速率,要求网络保证由源到目的节点的性能指标,如果网络无法满足需求的速率,则不允许节点访问网络。这种业务在VC与数据报的两类网络体系结构下,哪种更易实现?
- 试各举两例计算机业务,哪类适于数据报,哪类适于虚电路
- 数据报方式,分组独立路由,路由过程独立;虚电路方式, 分组沿着预先指定的路径路由。这是否意味着虚电路无需具 备单个分组独立路由的能力?

# 4


# 提纲

- ■网络层的功能
- ■路由器结构及工作原理
  - 转发及路由
  - 路由器的结构




# 路由器的结构

- 路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机,其任务是转发分组。也就是说,将路由器某个输入端口收到的分组,按照分组的目的地(即目的网络),把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。
- 下一跳路由器也按照这种方法处理分组, 直到该分组到达终点为止。



# 路由器结构及作用






### "转发"和"路由选择"的区别

- "转发" (forwarding)就是路由器根据转发表将用 户的分组从适当的端口转发出去
- "路由选择"(routing)则是按照分布式算法,根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况,动态地改变所选择的路由。
- 路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是 从路由表得出的。
- 在讨论路由选择的原理时,往往不去区分转发表和路由表的区别

# 输入端口对收到分组的处理


- 数据链路层剥去帧首部和尾部后,将分组送到网络层的队列中排队。这会产生一定的时延。
- 若路由器处理分组的速率低于分组进入队列的速率, 则队列的存储空间最终减少到零,导致后续分组因没 有存储空间而被丢弃。
- 路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。 输入端口的处理





### 输出端口将分组发送到线路

先缓存由交换结构接收的分组。数据链路层处理 模块将分组加上链路层的首部和尾部,交给物理 层后发送到外部线路。




# 交换结构 总线 器 (b) 通过总线 (a) 通过存储器 互连网络 (c) 通过互连网络

## 交换结构1: 经内存交换


#### 第1代路由器:

- 传统的计算机,带有交换功能,在CPU的直接控制下实施交换
- 将分组复制到系统内存中
- 存储器的带宽限制了速度,若B为总线速度,则 转发的吞吐量为B/2
- 现代的路由器,由输入卡上的CPU执行分组的查表及存储




# 交换结构2: 经总线交换

分组由输入口到输出口经一个 共享总线



- 总线竞争: 交换速度受限于 总线速度
- 一般的速度高达1Gbps
- 32Gbps bus, Cisco 5600:满足接入及企业网络网的需求



#### 交换结构3:由网络实现交换

- 克服总线带宽的限制
- Banyan 网络及其它互联网络,开发初期 是为了互联多个处理器
- 设计优势:将数据报划分为固定长度的信元,加上标签后通过互联网络交换.
- Cisco 12000: 经过交换网络,交换速率 达到60 Gbps

#### Internet 路由结构

- 路由器的功能结构
  - 数据通道:支持前向判决,背板和输出端口调度
  - 控制:交换路由表、系统配置管理




图 A: 共享总线、CPU及存储器,线卡;




图 B: 多个CPU同时并行处理;




图 C: 设置分立的CPU;





图 D: 阵列板结构交叉开关


# 输入端口的排队

- 当交换速率低于输入速率的总和时,分组将在输入端口排队
- 线路前部 (HOL Head-of-the-Line blocking )阻塞: 排队的分组必须等待通过交换结构
  - 竞争同一个输出端口
- 排队导致分组延迟、输入缓存的溢出以及分组丢失
- 解决HOL阻塞的方法? N. Mckeown 1997," A fast switched backplane for a Gigabit switched router"



# 阵列结构

- 高速阵列交换技术
  - 线卡到中心交换机为端到端连接,每根线路有一个发射端,通过控制信号 设定是否连接
  - 阵列交换机支持多数据线同时传输,大幅提高系统的聚合带宽





共享背板与阵列交换比较

# 阵列结构

#### 传统阵列

#### 平行阵列






Note: A centralized scheduler connects to each line card, and determines the configuration of the crossbar switch for each time slot.

## 高速交换: 定长分组

- 高性能的路由器在传送数据分组到达背板之前, 将可变长度的分组分割为固定长度单元,称为 cell。在发送到输出线路之前,再将cell重组为 可变长度的分组。
- Cell机制下,每一个时隙末尾,调度算法检查正在等待传输至阵列板的分组。之后选择一个配置,决定下个时隙输入端口和输出端口的连接方式
- 通过分配算法保证各端口间的公平性

#### HOL:解决阻塞

- 解决方法:虚拟输出队列VOQ
  - 在输入端,对不同的输出建立FIFO;到达的cell在对应输出端排队。在每个时隙开始时,中心调度算法检测所有输入端口队列, 找到不冲突的输入输出端口匹配。
- 合理应用VOC能够将吞吐量从60%提高至100%



# 解决输入输出阻塞问题

#### ┗ 优先级机制

- 根据紧急性设定优先级,优先级高的优先接入阵列交换板。阻止低优先级的用户影响高优先级的用户。
- 使用协议如RSVP来限制高优先级的业务流量进入交换机。最高优先级的业务量较小,保持固定的时延。

#### 加速原理

- 令阵列板运行速度高于外部连线速率,如两倍于外部线速率,称之为加速2。
- 对于N端口的设备,若要保证没有数据分组在输入端排队,至少需要加速N。
- 实际上, VOQ队列加速2即可合理控制交换机延时

# 缓存区长度如何设计?

- 计算缓存长度的方法: RFC 3439 平均缓存量B
  - = 平均往返时延RTT×链路容量C
    - 例C = 10 Gps, RTT=250ms, 需缓存2.5 Gb

■ 近期的建议: 若有 N 个流经过一条链路,则 缓存量为

$$RTT \times C/\sqrt{N}$$

# 小结

- 网络层提供的服务:
  - 与路由器的技术无关
  - 屏蔽路由器的数量、类型和拓扑结构
  - 采用统一的编址方案
- 面向连接的服务: 虚电路
- 面向非连接的服务:数据报
- 路由与转发的区别
- 未讨论的其他功能
  - 路由算法与协议
  - 网络互联
  - 统一编址
  - 网络拥塞控制
  - 保证服务质量