Laboratorio 5.1



Apellidos: Moreno Vera Nombres: Felipe Adrian

Código: 20120354I

Asignatura: Administración de Redes (CC481)


2016 - I

Indice

Actividad 1	l	(3)
Actividad 2	2	(6)
Actividad 3	3	(8)
Actividad 4	1	(10)
Actividad 5	5	(11)
Actividad 6	3	(12)
Actividad 7	7	(13)
Actividad 8	3	(14)
Actividad 9)	(16)
Actividad 1	10	. (23)

Preámbulo...

Hacemos las particiones, donde dd1, vendrá a ser sdb y dd2 vendrá a ser sdc



Actividad 1

1. Consultar la salida del comando df, e identificar los dispositivos, su punto de acceso (punto de montaje) así como el tamaño usado y disponible de cada sistema de ficheros. Comprobar varias opciones del comando, -h puede resultar especialmente útil y explicar su salida.

```
fapCentOS 2.0 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
[root@localhost ~]# df
ilesystem
               1K-blocks
                             Used Available Usez Mounted on
dev/sda3
                 9198360 2095464
                                    6635648
                                              24% /
tmpfs
                                               0% /dev/shm
                  515424
                                0
                                      515424
                                              14% /boot
/dev/sda1
                  516040
                            67240
                                      422588
root@localhost ~1#
```

Viendo otras opciones . . .

```
[fapCentOSuser@localhost ~]$ df --help
Modo de empleo: df [OPCIÓN]... [FICHERO]...
Show information about the file system on which each FILE resides,
or all file systems by default.
Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios
para las opciones cortas.
  -a, --all
                       include dummy file systems
  -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks
      --direct
                       show statistics for a file instead of mount point
     --total
                       produce a grand total
  -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
                       likewise, but use powers of 1000 not 1024
  -H, --si
  -i, --inodes
                       list inode information instead of block usage
  -k
                       like --block-size=1K
  -l, --local
                       limit listing to local file systems
                       do not invoke sync before getting usage info (default)
      --no-sync
  -P, --portability
                       use the POSIX output format
                       invoke sync before getting usage info
      --sync
  -t, --type=TYPE
                       limit listing to file systems of type TYPE
                       print file system type
  -T, --print-type
                          limit listing to file systems not of type TYPE
  -x, --exclude-type=TYPE
                        (ignored)
  - V
                muestra esta ayuda y finaliza
      --version informa de la versión y finaliza
```

Usando df -a, para listar todas las opciones.

```
🔞 🖃 📵 fapCentOSuser@localhost:~
[fapCentOSuser@localhost root]$ cd
fapCentOSuser@localhost ~]$ df -a
               1K-blocks Used Available Use% Mounted on
ilesvstem
                 9067288 1964528
                                   6635512 23% /
/dev/sda3
огос
                       0
                               0
                                         0
                                               - /proc
                                                /sys
sysfs
                       0
                               0
                                          0
                                          0
                                                 /dev/pts
devpts
                       0
                               0
                                              0% /dev/shm
tmpfs
                  515236
                               0
                                     515236
/dev/sda1
                  499656
                           50856
                                    422588
                                             11% /boot
                       0
                               0
                                               /proc/sys/fs/binfmt_misc
none
                                          0
                                               - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
sunrpc
                       0
                                          0
                               0
```

El comando df -h muestra lo mismo que -a, pero ya no bloques de memoria, sino muestra tamaño en Mb o Kb (para que sea más entendible)

```
[fapCentOSuser@localhost ~]$ df -h
                      Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
                Size
/dev/sda3
                8,7G
                       1,9G
                             6,4G
                                   23% /
                                    0% /dev/shm
tmpfs
                504M
                             504M
/dev/sda1
                488M
                        50M
                             413M
                                   11% /boot
[fapCentOSuser@localhost ~]$ df
Filesystem
               1K-blocks
                             Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3
                 9067288 1964528
                                    6635512
                                              23% /
                                               0% /dev/shm
tmpfs
                  515236
                                0
                                     515236
/dev/sda1
                  499656
                            50856
                                     422588
                                              11% /boot
```

El comando df -H muestra lo mismo que -h, pero ya no usa bloques de 1024, sino que hace por ejemplo: 1Mb = 1000Kb.

```
fapCentOSuser@localhost ~]$ df -H
                      Used Avail Use% Mounted on
ilesystem
                Size
/dev/sda3
                9,3G
                                   23% /
                             6,8G
                      2.1G
                                     0% /dev/shm
mpfs
                528M
                             528M
                          0
                512M
                             433M
                                    11% /boot
dev/sda1
                        53M
```

EL comando df -T muestra el tipo de sistema de fichero que es.

```
[fapCentOSuser@localhost ~]$ df
Filesystem
                                    Used Available Use% Mounted on
                Type
                      1K-blocks
                        9067288 1966392
/dev/sda3
                ext4
                                           6633648
                                                     23% /
tmpfs
                tmpfs
                         515236
                                      0
                                            515236
                                                      0% /dev/shm
                         499656
                                                     11% /boot
/dev/sda1
                ext4
                                   50856
                                            422588
```

El comando df -P muestra cuantos bloques de 1024 ocupa.

```
[fapCentOSuser@localhost ~]$ df -P
Filesystem
               1024-blocks
                              Used Available Capacity Mounted on
/dev/sda3
                   9067288 1966392
                                      6633648
tmpfs
                    515236
                                       515236
                                                    0% /dev/shm
                                  0
/dev/sda1
                                                    11% /boot
                    499656
                              50856
                                       422588
```

2. El comando mount sirve para montar un sistema de ficheros en un punto del árbol de directorios del sistema. Cuando se ejecuta sin argumentos muestra los sistemas de ficheros montados (tipo, dispositivo, opciones y punto de montaje). Estudiar los sistemas de ficheros disponibles en el sistema.

```
fapCentOS 2.0 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Iroot@localhost ~ 1# mount

/dev/sda3 on / type ext4 (rw)

proc on /proc type proc (rw)

sysfs on /sys type sysfs (rw)

levpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")

/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)

none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)

sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)

Iroot@localhost ~ 1# __
```

proc : Es un sistema virtual de archivos. Dentro del directorio, muestra el estado actual del kernel, información sobre el hardware del sistema y procesos corriendo actualmente.

devpts : Provee una interface para las pttys(seudo terminales)

tmpfs: Es una memoria virtual compartida para el sistema linux.

sysfs: Exporta información sobre los dispositivos y sus controladores.

Actividad 2

1. Los discos nuevos en el sistema se encuentran en los dispositivos /dev/sdb y /dev/sdc. Abrir uno de ellos con fdisk (e.g. fdisk /dev/sdb):

1. Observar el mensaje inicial sobre la etiqueta del disco

```
[root@localhost fapCentOSuser]# fdisk /dev/sdb
El dispositivo no contiene una tabla de particiones DOS válida ni una etiqueta d
e disco Sun o SGI o OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa94e0d58.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Atención: el indicador 0x0000 inválido de la tabla de particiones 4 se corregirá mediante w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u').

Orden (m para obtener ayuda):
```

2. Observar las opciones disponibles (comando m)

```
Orden (m para obtener avuda): m
Orden Acción
      Conmuta el indicador de iniciable
      Modifica la etiqueta de disco bsd
      Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
      Suprime una partición
      Lista los tipos de particiones conocidos
      Imprime este menú
      Añade una nueva partición
      Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
      Imprime la tabla de particiones
      Sale sin guardar los cambios
      Crea una nueva etiqueta de disco Sun
      Cambia el identificador de sistema de una partición
      Cambia las unidades de visualización/entrada
      Verifica la tabla de particiones
      Escribe la tabla en el disco y sale
      Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)
```

3. Desactivar el modo de compatibilidad (c) y unidades (u); según se sugiere. Busque que quiere decir esta sugerencia.

El comando c es para la compatibilidad con el DOS. El comando u, es como queremos que muestre el disco, por sectores o por cilindros, (escogemos por sectores).

```
Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido
Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores
```

4. Guardar los cambios (w) para escribir la tabla de particiones.

```
Orden (m para obtener ayuda): w
¡Se ha modificado la tabla de particiones!
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
[root@localhost fapCentOSuser]#
```

5. Volvemos a realizar el comando fdisk /dev/sdb

Actividad 3

1. El comando que usaremos es (n), hay dos tipos de particiones primarias (4 máximo) y extendidas. Crear tres particiones: dos de 200MB y una de 100MB. Comprobar el estado de la tabla de particiones con el comando p. Finalmente escribir los cambios con w.

```
Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders

Units = cilindros of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0xa94e0d58

Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
```

Creando la primera partición . . .

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Acción de la orden
    Partición extendida
       Partición primaria (1-4)
Número de partición (1-4): 1
Primer sector (63-1048575, valor predeterminado 63):
Se está utilizando el valor predeterminado 63
Last sector, +sectores or +size{K,M,G} (63-1048575, valor predeterminado 1048575
): +200M
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa94e0d58
                                                 Bloques Id
204800+ 83
Disposit. Inicio
                       Comienzo
                                       Fin
                                                                Sistema
/dev/sdb1
                          63
                                   409663
                                                                Linux
La partición 1 no termina en un límite de cilindro.
```

Creando la segunda partición . . .

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Acción de la orden
    Partición extendida
       Partición primaria (1-4)
Número de partición (1-4): 2
Primer sector (409664-1048575, valor predeterminado 409664):
Se está utilizando el valor predeterminado 409664
Last sector, +sectores or +size{K,M,G} (409664-1048575, valor predeterminado 104
8575): +200M
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa94e0d58
Disposit. Inicio
                     Comienzo
                                   Fin
                                             Bloques Id
                                                          Sistema
/dev/sdb1
                       63
                                409663
                                             204800+ 83
                                                          Linux
La partición 1 no termina en un límite de cilindro.
/dev/sdb2
                   409664
                                819264
                                             204800+ 83
                                                          Linux
La partición 2 no termina en un límite de cilindro.
```

Creando la tercera partición . .

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Acción de la orden
    Partición extendida
      Partición primaria (1-4)
Número de partición (1-4): 3
Primer sector (819265-1048575, valor predeterminado 819265):
Se está utilizando el valor predeterminado 819265
Last sector, +sectores or +size{K,M,G} (819265-1048575, valor predeterminado 104
8575): +100M
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa94e0d58
Disposit. Inicio
                    Comienzo
                                  Fin
                                           Bloques
                                                    Ιd
                                                        Sistema
                               409663
/dev/sdb1
                                           204800+
                       63
                                                    83
                                                        Linux
La partición 1 no termina en un límite de cilindro.
/dev/sdb2
                                           204800+ 83 Linux
                  409664
                               819264
La partición 2 no termina en un límite de cilindro.
/dev/sdb3
                   819265
                                                     5 Extendida
                              1024065
                                           102400+
La partición 3 no termina en un límite de cilindro.
```

No aparece que debe terminar en cilindro porque esta con la compatibilidad de DOS, Al cambiarle, se resuelve el problema.

```
Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa94e0d58
Disposit. Inicio
                                                     Id Sistema
                    Comienzo
                                  Fin
                                            Bloques
/dev/sdb1
                                            204800
                                                     83 Linux
                     2048
                               411647
/dev/sdb2
                   411648
                               821247
                                            204800
                                                     83 Linux
                                                         Extendida
/dev/sdb3
                   821248
                               1026047
                                            102400
                                                      5
```

Actividad 4

1. Repetir el particionado con el otro disco. Durante el proceso probar el borrado de una partición con el comando d.

Creando las particiones ...

```
Disco /dev/sdc: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd6fb945d
Disposit. Inicio
                    Comienzo
                                   Fin
                                            Bloques
                                                      Ιd
                                                          Sistema
                                                          Linux
/dev/sdc1
                                            204800
                     2048
                                411647
                                                      83
/dev/sdc2
                   411648
                                            204800
                                821247
                                                      83
                                                          Linux
/dev/sdc3
                   821248
                               1026047
                                            102400
                                                       5
                                                          Extendida
```

Probando el borrado de particiones . . .

```
Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (1-5): 3
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdc: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd6fb945d
Disposit. Inicio
                                       Fin
                                                                 Sistema
                       Comienzo
                                                  Bloques
                                                            \mathbf{Id}
/dev/sdc1
/dev/sdc2
                                                  204800
                                                                 Linux
                        2048
                                    411647
                                                             83
                      411648
                                    821247
                                                  204800
                                                             83
                                                                 Linux
```

Actividad 5

1. Cada partición tiene un identificador específico según el uso al que se destinará la partición. El tipo de particiones disponibles puede consultarse con L, y el tipo cambiarse con t. A modo de ejemplo asignar el tipo swap a la partición de 100MB del disco /dev/sdb.

Un pequeño error, para cambiar una partición debe ser primaria, la extendida no te permite realizar cambios. Cambiamos la partición 3 a swap.

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1-4): 3
Código hexadecimal (escriba L para ver los códigos): 82
Se ha cambiado el tipo de sistema de la partición 3 por 82 (Linux swap / Solaris
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 536 MB, 536870912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 65 cylinders, 1048576 sectores en total
Units = sectores of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa94e0d58
Disposit. Inicio
                                                     Ιd
                                                         Sistema
                    Comienzo
                                   Fin
                                            Bloques
/dev/sdb1
                     2048
                                            204800
                                                     83
                                                         Linux
                                411647
 dev/sdb2
                   411648
                               821247
                                            204800
                                                     83
                                                         Linux
 dev/sdb3
                   821248
                               1026047
                                            102400
                                                         Linux swap / Solaris
                                                     82
```

Listando los tipos de partición.

```
Orden (m para obtener ayuda): l
                    24 NEC DOS
    Vacía
                                          81 Minix / old Lin bf
                                                                   Solaris
    FAT12
                     39 Plan 9
                                          82
                                              Linux swap / So c1
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
                         PartitionMagic
    XENIX root
                     3с
                                          83
                                               Linux
                                                                c4
                                                                     DRDOS/sec
                                               Unidad C: ocult c6
                                                                     DRDOS/sec (FAT
    XENIX usr
                     40
                         Venix 80286
                                           84
                                                                     Syrinx
    FAT16 <32M
                     41
                         PPC PReP Boot
                                               Linux extendida c7
                                          85
    Extendida
                         SFS
                                               Conjunto de vol da
                                                                    Datos sin SF
                     42
                                           86
                         QNX4.x
                                                                    CP/M / CTOS /
Utilidad Dell
                     4d
                                               Conjunto de vol db
    FAT16
                                           87
    HPFS/NTFS
                         QNX4.x segunda
                     4e
                                           88
                                               Linux plaintext de
    AIX
                     4f
                         QNX4.x tercera
                                          8e
                                               Linux LVM
                                                                df
                                                                    BootIt
                                                                     DOS access
    AIX bootable
                     50
                         OnTrack DM
                                           93
                                               Amoeba
                                                                e1
                                                                    DOS R/O
    OS/2 Boot Manag 51
                         OnTrack DM6 Aux 94
                                               Amoeba BBT
                                                                e3
    W95 FAT32
                     52
                         CP/M
                                           9f
                                               BSD/OS
                                                                e4
                                                                    SpeedStor
   W95 FAT32 (LBA) 53
W95 FAT16 (LBA) 54
W95 Ext'd (LBA) 55
                         OnTrack DM6 Aux a0
                                               Hibernación de eb BeOS fs
                         OnTrackDM6
                                          a5
                                               FreeBSD
                                                                ee
                                                                    GPT
                         EZ-Drive
                                               OpenBSD
                                                                    EFI (FAT-12/16/
                                           аб
                                                                ef
                         Golden Bow
                                                                    inicio Linux/PA
10
    OPUS
                     56
                                           а7
                                               NeXTSTEP
                                                                f0
11
    FAT12 oculta
                         Priam Edisk
                                           a8
                                               UFS de Darwin
                                                                     SpeedStor
    Compaq diagnost 61
                         SpeedStor
                                               NetBSD
                                                                 f4
                                                                     SpeedStor
                                           a9
                                               arranque de Dar
                         GNU HURD o SysV ab
    FAT16 oculta <3 63
                                                                f2
                                                                    DOS secondary
    FAT16 oculta
                         Novell Netware
                                          af
                                               HFS / HFS+
                                                                 fb
                                                                     VMware VMFS
16
                                               BSDI fs
BSDI swap
    HPFS/NTFS ocult 65
                         Novell Netware
                                          Ь7
                                                                 fc
                                                                     VMware VMKCORE
17
                         DiskSecure Mult b8
                                                                    Linux raid auto
    SmartSleep de A 70
                                                                fd
18
                                               Boot Wizard hid fe
1b
    Hidden W95 FAT3 75
                         PC/IX
                                          bb
                                                                     LANstep
    Hidden W95 FAT3 80
                         Old Minix
                                           be
                                               arranque de Sol ff
                                                                     BBT
1c
    Hidden W95 FAT1
```

2. Estudiar la utilidad parted. Repetir alguno de los ejercicios anteriores con parted.

Con parted, se puede realizar particiones al igual que con fdisk. Para ver información de nuestro sistema escribimos print.

```
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 11,2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Numero
       Inicio
               Fin
                               Typo
                                         Sistema de ficheros
                        Tamaño
                                                              Banderas
                                primary
1
       1049kB 538MB
                        537MB
                                         ext4
                                                              arranque
2
       538MB
                1612MB 1074MB
                                         linux-swap(v1)
                                primary
3
                                primary
        1612MB
                11,2GB
                        9569MB
```

mkpart, crea una partición

mkpartfs crea una partición con un tipo de sistema de archivos.

```
(parted) mkpart
¿Tipo de partición? primary/primaria/extended/extendida?
```

```
(parted) mkpartfs
WARNING: you are attempting to use parted to operate on (mkpartfs) a file system
.
parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in
dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend
you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible.
Support for performing most operations on most types of file systems
will be removed in an upcoming release.
¿Tipo de partición? primary/primaria/extended/extendida?
```

Actividad 6

1. Aunque vamos a trabajar el primer tipo, busque información sobre los tipos anunciados y explíquelos resumidamente.

A. Basados en disco: ext3, vfat, brtfs.

Se les llama sistema de archivo de disco debido a que su almacenamiento se va directamente o indirectamente a la unidad de disco de la computadora.

EXT3: Es la versión mejorada del sistema de archivos **EXT2** que a su vez es versión mejorada del sistema de archivos **EXT**, con previsión de pérdida de datos por fallos del disco o apagones. En contraprestación, es totalmente imposible recuperar datos borrados.

VFAT: (Virtual File Allocation Table - Tabla virtual de asignación de archivos). Controlador virtual del sistema de archivos que puede instalarse en Windows for Workgroups y Windows 95.

La VFAT es una interfaz entre las aplicaciones y la FAT. Opera en modo protegido de 32 bits (presente en los Intel 386 y superiores) y provee acceso de alta velocidad para la manipulación de archivos.

También tiene soporte para nombres de ficheros de hasta 255 caracteres.

BRTFS: Tiene el propósito de cubrir la falta de pooling, copias de respaldo, suma de verificación y expansión a otros discos duros en los sistemas de ficheros de Linux.

B. Basados en memoria: proc, shm, ramdisk

Se les llama sistema de archivos basados en memoria porque todo su sistema lo almacena en memoria, y cada vez que quiere acceder a algún archivo, va hacia la dirección de memoria en donde está almacenada.

PROC : No es un sistema de archivos real, se carga en la memoria y se utiliza para el acceso de información el kernel sobre los procesos.

SHM: Es utilizado para intercambiar información entre los procesos.

RAMDISK: Es un sistema de archivos que utiliza initrd para cargar un sistema de ficheros root temporal en la memoria.

C. <u>Basados en red: ntfs.</u>

Se les llama sistema de archivos de red debido a que su acceso a los archivos es a través de una red de computadoras.

NTFS: sistema de archivos de Windows NT, 2000, XP y 2003. Es un sistema más sofisticado y rápido que es anterior y el actual estándar de Microsoft. Es un sistema de archivos cuya implementación es propietaria y cerrada, por lo que no es reconocido en su totalidad por todos los sistemas operativos.

Actividad 7

1. Para formatear una partición como swap se usa el comando mkswap. Crear un sistema de ficheros swap en la partición que creamos a tal efecto en el ejercicio anterior.

2. Para comprobar la cantidad de memoria virtual disponible en el sistema se puede usar el comando free (-m). Activar (swapon) la región de intercambio (swap) y comprobar su efecto en la cantidad de memoria del sistema.

	ou crecto en la								
[root@localhost fapCentOSuser]# free -m									
	total	used	free	shared	buffers	cached			
Mem:	1006	244	761	0	16	159			
-/+ buffer	s/cache:	68	937						
Swap:	1023	0	1023						
[root@loca	[root@localhost fapCentOSuser]# swapon /dev/sdb3								
[root@loca	lhost fapCer	ntOSuser]# f	ree -m						
	total	used	free	shared	buffers	cached			
Mem:	1006	244	761	0	16	159			
-/+ buffer	s/cache:	68	937						
Swap:	1123	0	1123						

Vemos que ahora usa nuestros 100Mb de nuestra partición /dev/sdb3 en la RAM. Aumentó de 1023 a 1123.

3. Para desactivar el área de intercambio usar swapoff.

5. I ara desactivar er area de intercambio usar swapori.								
[root@localhost fapCentOSuser]# swapoff /dev/sdb3								
[root@loca	alhost fapCen	itOSuser]# f	ree -m					
	total	used	free	shared	buffers	cached		
Mem:	1006	244	761	0	16	159		
-/+ buffer	s/cache:	68	937					
Swap:	1023	0	1023					

Vemos que regresó a su estado inicial luego de apagarlo.

Actividad 8

- 1. Busque las diferencias entre los diferentes formatos
- mkfs: Este comando es el encargado de crear un sistema de ficheros. Para ello deberemos especificar el tipo de sistema de ficheros. Si creamos un sistema ext4 podemos usar alternativamente mkfs.ext4.

mkfs.[sistemaArchivos] dispositivo # mkfs -t [sistemaArchivos] dispositivo

Ambas maneras se pueden usar para darle un sistema de archivos a una partición dada. En otras palabras, tienen la misma funcionalidad. Haciendo un ejemplo de prueba . . .

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mkfs -t ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Etiqueta del sistema de ficheros=
Tipo de SO: Linux
Tamaño del bloque=1024 (bitácora=0)
Tamaño del fragmento=1024 (bitácora=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
51200 nodos-i, 204800 bloques
10240 bloques (5.00%) reservados para el superusuario
Primer bloque de datos=1
Número máximo de bloques del sistema de ficheros=67371008
25 bloque de grupos
8192 bloques por grupo, 8192 fragmentos por grupo
2048 nodos-i por grupo
Respaldo del superbloque quardado en los bloques:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creating journal (4096 blocks): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hech
Este sistema de ficheros se revisará automáticamente cada 24 montajes o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
```

Ahora revisamos la partición /dev/sdc2 . . . y sale igual, no podemos modificarlo. Para modificarlo, se necesita montar sobre una carpeta, que quiere decir, que a través de esa carpeta, se escribirá y leerá la partición.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# ls /dev/sdc2
/dev/sdc2
```

Creamos una carpeta para montar.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mkdir /home/mnt
```

Para verificar que montar es para modificar particiones mediante una cafpeta en disco, probaremos con 2 particiones. La primera de sdc1 y sdc2. Viendo sdc1 . . .

```
[root@localhost mnt]# mount -t ext4 /dev/sdc1 /home/mnt
[root@localhost mnt]# ls /home/mnt/
esto_es_el_fichero_en_sdc1     lost+found
[root@localhost mnt]# umount /dev/sdc1
```

Viendo sdc2...

Y ahora viendo el fichero en /home/mnt sin que haga referencia a alguna partición . . . que vendría a ser nuestro home en nuestro disco principal partición 3, sda3.

```
[fapCentOSuser@localhost ~1$ df -H
ilesystem
                Size
                      Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3
                9,3G
                      2,1G
                            6,8G
                                   23% /
                                    0% /dev/shm
mpfs
                528M
                            528M
                                   11% /boot
                            433M
dev/sda1
                512M
                       53M
```

```
[root@localhost mnt]# ls /home/mnt/
esto_es_el_fichero_en_sda3
[root@localhost mnt]#
```

Actividad 9

1. Para crear un sistema de ficheros usaremos mkfs, especificando el tipo de sistema de ficheros con la opción -t. Crear un sistema de ficheros tipo ext4 en una de las particiones de 100MB disponibles.

(Alternativamente se puede usar directamente mkfs.ext4). Explique resumidamente lo mostrado en pantalla.

```
Al intentar crearla en sdc3, nos sale este mensaje.
```

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mkfs -t ext4 /dev/sdc3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
mkfs.ext4: tamaño_de_nodos_i (128) * número_de_nodos_i (0) es demasiado
grande para un sistema de ficheros con 0 bloques; especifique
un ratio mayor de nodos-i (-i) o un menor número de nodos-i (-N).
```

Es debido a que en sdc3 esta partición la dejamos como extendida.

```
Disposit. Inicio
                     Comienzo
                                    Fin
                                             Bloques
                                                       Ιd
                                                           Sistema
/dev/sdc1
                      2048
                                                           Linux
                                 411647
                                             204800
                                                       83
/dev/sdc2
                    411648
                                 821247
                                                       83
                                             204800
                                                           Linux
dev/sdc3
                                                           Extendida
                    821248
                                1026047
                                             102400
                                                        5
```

Al intentarlo con la partición sdb3, recordando que en actividades anteriores se cambio a un sistema tipo swap.

Disposit. Inicio	Comienzo	Fin	Bloques	Id	Sistema
/dev/sdb1	2048	411647	204800	83	Linux
/dev/sdb2	411648	821247	204800	83	Linux
/dev/sdb3	821248	1026047	102400	82	Linux swap / Solaris

Si podemos hacer el cambio, apareciendo el siguiente mensaje . . .

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mkfs -t ext4 /dev/sdb3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Etiqueta del sistema de ficheros=
Tipo de SO: Linux
Tamaño del bloque=1024 (bitácora=0)
Tamaño del fragmento=1024 (bitácora=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
25688 nodos-i, 102400 bloques
5120 bloques (5.00%) reservados para el superusuario
Primer bloque de datos=1
Número máximo de bloques del sistema de ficheros=67371008
13 bloque de grupos
8192 bloques por grupo, 8192 fragmentos por grupo
1976 nodos-i por grupo
Respaldo del superbloque guardado en los bloques:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creating journal (4096 blocks): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hech
Este sistema de ficheros se revisará automáticamente cada 25 montajes o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
```

Tipo de SO: El SO que creó la partición.

Tamaño de bloque : La partición está dividido en bloques, este es su tamaño en bytes.

Tamaño del fragmento: Es el tamaño de cada fragmento(agrupación de bloques) en bytes.

Stride y Stride width : Configuración del sistema de ficheros para RAID.

Primer bloque de datos : Indica que el primer bloque para usar es ,efectivamente, el primer bloque del sistema de ficheros.

Número máximo de bloques del sistema de ficheros : Indica la cantidad de bloques que hay en el sistema de ficheros

- 2. Una vez creado el sistema de ficheros se puede ajustar algunas de sus características (ej. frecuencia de comprobación, etiqueta del sistemas...):
 - 1. Usando el comando tune2fs consultar las características del sistema de ficheros anterior (opción -l). Explique resumidamente lo mostrado en pantalla.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdc
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
tune2fs: Bad magic number in super-block mientras se intentaba abrir /dev/sdc
No se pudo encontrar un superbloque válido para el sistema de ficheros.
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
Last mounted on:
                           /home/mnt
Filesystem UUID:
                           60ed0bc8-c813-4e44-b10e-55a95fe6fdcd
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype e
xtent flex_bg sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: (none)
Filesystem state:
                           clean
Errors behavior:
                           Continue
Filesystem OS type:
                           Linux
                           51200
Inode count:
Block count:
                           204800
Reserved block count:
                           10240
Free blocks:
                           192690
Free inodes:
                           51188
First block:
Block size:
                           1024
Fragment size:
                           1024
Reserved GDT blocks:
                           256
Blocks per group:
                           8192
Fragments per group:
                           8192
Inodes per group:
                           2048
Inode blocks per group:
                           256
Flex block group size:
                           16
Filesystem created:
                           Fri Jan 22 14:22:24 2016
                           Fri Jan 22 15:50:13 2016
Last mount time:
                           Fri Jan 22 15:50:18 2016
Last write time:
Mount count:
Maximum mount count:
Last checked:
                           Fri Jan 22 14:22:24 2016
```

Se puede observar todas las características de la partición como el número UUID, total y uso de los bloques e inodos, nodo de registros y una lista de las características activadas en el sistema de ficheros.

2. Añadir una etiqueta (ej. "Disco de Datos") a uno de los sistemas creados.

Añadimos la etiqueta 'Meow Disco random'.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -L 'MeowOS Disco' /dev/sdc1
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdc1 | head
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
                          MeowOS Disco
Last mounted on:
                          /home/mnt
Filesystem UUID:
                          60ed0bc8-c813-4e44-b10e-55a95fe6fdcd
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                          1 (dynamic)
                          has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype e
Filesystem features:
xtent flex_bg sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
                          signed_directory_hash
Filesystem flags:
Default mount options:
                          (none)
Filesystem state:
                          clean
```

3. Crear un sistema de ficheros tipo ext2 en otra de las particiones de 100MB. Añadir journaling con tune2fs. ¿Que es journaling? ¿Que tipo de sistema de ficheros tiene y que tipo?

El *journaling* es un mecanismo por el cual un sistema informático puede implementar transacciones. También se le conoce como «registro por diario».

Se basa en llevar un *journal* o registro de diario en el que se almacena la información necesaria para restablecer los datos afectados por la transacción en caso de que ésta falle.

El procedimiento es básicamente el siguiente:

- 1. Se bloquean las estructuras de datos afectadas por la transacción para que ningún otro proceso pueda modificarlas mientras dura la transacción.
- 2. Se reserva un recurso para almacenar el *journal*. Por lo general suelen ser unos bloques de disco, de modo que si el sistema se para de forma abrupta (corte eléctrico, avería, fallo del SO...) el *journal* siga disponible una vez reiniciado el sistema.
- 3. Se efectúan una a una las modificaciones en la estructura de datos. Para cada una:
 - 1. Se apunta en el *journal* como deshacer la modificación y se asegura de que esta información se escribe físicamente en el disco.
 - 2. Se realiza la modificación.
- 4. Si en cualquier momento se quiere cancelar la transacción se deshacen los cambios uno a uno leyéndolos y borrándolos del *journal*.
- 5. Si todo ha ido bien, se borra el *journal* y se desbloquean las estructuras de datos afectadas.

Ahora usando la particón sdc.

Disposit. Inicio	Comienzo	Fin	Bloques	Τd	Sistema
/dev/sdc1	2048	411647	204800		
/dev/sdc2	411648	821247	204800	83	Linux
/dev/sdc3	821248	1026047	102400	82	Linux swap / Solaris

Creando el tipo fs ext2 en sdc3 de 100M.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mkfs -t ext2 /dev/sdc3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Etiqueta del sistema de ficheros=
Tipo de SO: Linux
Tamaño del bloque=1024 (bitácora=0)
Tamaño del fragmento=1024 (bitácora=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
25688 nodos-i, 102400 bloques
5120 bloques (5.00%) reservados para el superusuario
Primer bloque de datos=1
Número máximo de bloques del sistema de ficheros=67371008
13 bloque de grupos
8192 bloques por grupo, 8192 fragmentos por grupo
1976 nodos-i por grupo
Respaldo del superbloque guardado en los bloques:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hech
Este sistema de ficheros se revisará automáticamente cada 32 montajes o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
```

Verificando que no tenga journaling.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdc3 | head
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
                         <none>
Last mounted on:
                          <not available>
Filesystem UUID:
                          ee2d858a-b812-4bf0-abcd-248cee4d6f7b
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                          1 (dynamic)
                          ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_super
Filesystem features:
Filesystem flags:
                          signed_directory_hash
Default mount options:
                          (none)
Filesystem state:
                         clean
```

Añadiendo journaling.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -j /dev/sdc3
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Creando el nodo-i del fichero de transacciones: hecho
Este sistema de ficheros se revisará automáticamente cada 32 montajes o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdc3 | head
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
                          <none>
Last mounted on:
                          <not available>
Filesystem UUID:
                          ee2d858a-b812-4bf0-abcd-248cee4d6f7b
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
                          has journal ext attr resize inode dir index filetype s
Filesystem features:
parse_super
Filesystem flags:
                          signed_directory_hash
Default mount options:
                          (none)
Filesvstem state:
                          clean
```

En este último cuadro, se observa que efectivamente, ya tiene journaling.

- 3. La estructura de bloques, copias del superbloque y el resto de información adicional se puede obtener con el comando dumpe2fs. Comprobar el funcionamiento de este comando con los sistemas de ficheros anteriores.
- fsck: Con este comando podremos comprobar la integridad del sistema de ficheros y corregir los posibles errores.

fsck [-opciones] /dev/sdXXX

```
[root@localhost fapCentOSuser]# dumpe2fs /dev/sdc3
dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
Last mounted on:
                          <not available>
Filesystem UUID:
                          ee2d858a-b812-4bf0-abcd-248cee4d6f7b
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                         1 (dynamic)
Filesystem features:
                          has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype s
parse_super
ilesystem flags:
                          signed_directory_hash
Default mount options:
                          (none)
ilesystem state:
                          clean
Errors behavior:
                          Continue
Filesystem OS type:
                          Linux
Inode count:
                          25688
Block count:
                          102400
Reserved block count:
                          5120
ree blocks:
                          93487
ree inodes:
                          25677
irst block:
Block size:
                          1024
Fragment size:
                          1024
Reserved GDT blocks:
                          256
Blocks per group:
                          8192
```

```
Grupo 10: (Bloques 81921-90112)
 Mapa de bits de bloque en 81921 (+0), mapa de bits de nodo-i en 81922 (+1)
  tabla de nodos-i en 81923-82169 (+2)
  7943 free blocks, 1976 free inodes, 0 directories
 Bloques libres: 82170-90112
 Nodos-i libres: 19761-21736
Grupo 11: (Bloques 90113-98304)
 Mapa de bits de bloque en 90113 (+0), mapa de bits de nodo-i en 90114 (+1)
  tabla de nodos-i en 90115-90361 (+2)
  7943 free blocks, 1976 free inodes, 0 directories
 Bloques libres: 90362-98304
 Nodos-i libres: 21737-23712
Grupo 12: (Bloques 98305-102399)
 Mapa de bits de bloque en 98305 (+0), mapa de bits de nodo-i en 98306 (+1)
  tabla de nodos-i en 98307-98553 (+2)
  3846 free blocks, 1976 free inodes, 0 directories
 Bloques libres: 98554-102399
 Nodos-i libres: 23713-25688
[root@localhost fapCentOSuser]#
```

Muestra información como lo hace tune2fs -l y además muestra información de los bloques de memoria de cada i-nodo, muestra 12 Grupos.

Usando el comando fsck, nos muestra opciones de configuración y mantenimiento de un sistema de archivos.

```
Ayuda de emergencia:
                       Reparación automática (sin hacer preguntas)
 - P
                       No se hacen cambios al sistema de ficheros
 - N
                       Contestar "si" a todas las preguntas
Busca los bloques dañados y los agrega a la
 - C
                       lista de bloques dañados
 -f
                       Fuerza la revisión aún si el sistema de ficheros
                       está etiquetado como limpio
                           Genera más mensajes de diagnóstico
 -b superbloque
                          Utiliza el superbloque alternativo
 -B tamañodelbloque
                          Fuerza el tamañodelbloque cuando busca al
           superbloque
 -j fichero-de-transacciones-externo
                           Indica el lugar en donde está el fichero
                           de transacciones externo
 -l fichero_de_bloques_dañados
                           Agrega a la lista de bloques dañados
 -L fichero de bloques dañados
                          Pone la lista de bloques dañados
```

Probando el comando para revisión de archivos dañados.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck -c /dev/sdc3
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
Se están revisando los bloques dañados (prueba de sólo lectura): 0.00% done, 0
hecho
/dev/sdc3: Updating bad block inode.
Paso 1: Verificando nodos-i, bloques y tamaños
Paso 2: Verificando la estructura de directorios
Paso 3: Revisando la conectividad de directorios
Paso 4: Revisando las cuentas de referencia
Paso 5: Revisando el resumen de información de grupos
/dev/sdc3: **** EL SISTEMA DE FICHEROS FUE MODIFICADO *****
/dev/sdc3: 11/25688 ficheros (0.0% no contiguos), 8913/102400 bloques
```

Actividad 10

1. La integridad del sistema de ficheros se chequea con el comando fsck:

1. Comprobar algunos de los sistemas anteriores con la utilidad fsck.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck /dev/sdc2
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdc2: limpio, 12/51200 ficheros, 12110/204800 bloques
```

```
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck /dev/sdc1
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
MeowOS_Disco: limpio, 12/51200 ficheros, 12110/204800 bloques
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck /dev/sdc3
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdc3: limpio, 11/25688 ficheros, 8913/102400 bloques
```

El sistema sdb1 y sdb2, no tienen File System definido, pero sdb3 si.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck /dev/sdb2
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
fsck.ext2: Superbloque es inválido, intentando los bloques de respaldo...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block mientras se intentaba abrir /dev/sdb2
El superbloque podría no ser leido o no describe un sistema de ficheros ext2 cor
recto.
Si el dispositivo es válido y en verdad contiene un sistema de ficheros ext2 (y
no uno
de intercambio, ufs o algo más), entonces el superbloque está corrompido
y podría intentarse ejecutar el e2fsck con un superbloque alternativo:
   e2fsck -b 8193 <dispositivo>
[root@localhost fapCentOSuser]# fsck /dev/sdb3
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdb3: limpio, 11/25688 ficheros, 8896/102400 bloques
```

2. Destruir el superbloque escribiendo ceros directamente en la primera copia y repararlo. Para borrar el superbloque podemos escribir zeros directamente con el comando dd.

dd if=/dev/zero of=<particion> seek=1 bs=1024 count=1

NOTA: en este comando el tamaño de bloque (bs) es el tamaño de bloque del sistema de ficheros, ¿cómo se puede determinar? ¿Cómo se podría restaurar una copia del superbloque con el comando dd?

```
[root@localhost fapCentOSuser]# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb3 seek=1 bs=1024 coun t=1
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1,0 kB) copied, 0,00172971 s, 592 kB/s
[root@localhost fapCentOSuser]# dumpe2fs /dev/sdb3
dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
dumpe2fs: Bad magic number in super-block mientras se intentaba abrir /dev/sdb3
No se pudo encontrar un superbloque válido para el sistema de ficheros.
```

En la Actividad 9, ejercicio 3 en los pantallazos se puede ver en block size que es 1024. y vemos que después de eliminarlo, ya no podemos acceder a la información de la partición.

Para recuperar la información de la partición, se debe usar el comando # dd if=<partition> skip=8193 of=<partition> seek=1 bs=1024 count=1

```
[root@localhost fapCentOSuser]# dd if=/dev/sdb3 skip=8193 of=/dev/sdb3 seek=1 bs
=1024 count=1
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1,0 kB) copied, 0,0127151 s, 80,5 kB/s
```

Ahora ya podemos ver.

```
[root@localhost fapCentOSuser]# dumpe2fs /dev/sdb3 | head
dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
                            <none>
Last mounted on:
                            <not available>
Filesystem UUID:
                            013104bb-3c3a-4531-82f5-6c25cb1cbd80
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                            1 (dynamic)
Filesystem features:
                            has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype e
xtent flex_bg sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options:
                            (none)
Filesystem state:
                            not clean
Errors behavior:
                            Continue
```

3. Realizamos una visualización y vemos que nos hemos cargado nuestro superbloque. (Comando: tune2fs -l).

```
[root@localhost fapCentOSuser]# tune2fs -l /dev/sdb3 | head
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:
                                <none>
Last mounted on:
                                <not available>
                                013104bb-3c3a-4531-82f5-6c25cb1cbd80
Filesystem UUID:
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:
                                1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype e
xtent flex_bg sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:
                                signed_directory_hash
Default mount options:
                                (none)
Filesystem state:
                                clean
```

Reserved blocks gid: 0 (group root)

First inode: 11

Inode size: 128

Journal inode: 8

Default directory hash: half_md4

Directory Hash Seed: f9ceddf5-0332-4001-a264-7043335003b7

Journal backup: inode blocks

```
Errors behavior:
                          Continue
Filesystem OS type:
                          Linux
Inode count:
                          25688
Block count:
                          102400
Reserved block count:
                          5120
Free blocks:
                          93504
Free inodes:
                          25677
First block:
Block size:
                          1024
Fragment size:
                          1024
Reserved GDT blocks:
                          256
Blocks per group:
                          8192
Fragments per group:
                          8192
Inodes per group:
                          1976
Inode blocks per group:
                          247
Flex block group size:
                          16
Filesystem created:
                          Fri Jan 22 16:05:32 2016
Last mount time:
                          n/a
Last write time:
                          Fri Jan 22 18:23:42 2016
Mount count:
                          0
Maximum mount count:
                          25
Last checked:
                          Fri Jan 22 18:23:42 2016
Check interval:
                          15552000 (6 months)
                          Wed Jul 20 18:23:42 2016
Next check after:
Lifetime writes:
```

4. Para acceder a los sistemas de ficheros que hemos creado, deben montarse en un punto del árbol de directorios con el comando mount. En su forma más sencilla especificar únicamente el tipo de sistema de ficheros, el dispositivo y el directorio:

mount -t ext4 /dev/sdc3 /root/montaje/ Así como en la actividad 8 se explicó. Montamos la partición sdc1 y comprobamos con ls y mount

```
[root@localhost fapCentOSuser]# mount -t ext4 /dev/sdc1 /home/mnt/
[root@localhost fapCentOSuser]# cd /home/mnt/
[root@localhost mnt]# ls
esto_es_el_fichero_en_sdc1 lost+found
[root@localhost mnt]# mount
/dev/sda3 on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/sdc1 on /home/mnt type ext4 (rw)
```

5. Comprobar que efectivamente el sistema de ficheros es accesible (cd), que está montado (mount) y el espacio disponible (df). Ya está comprobado en el item 4, pero comprobamos con df.

Tu cota compri	Journ CII CI ICCII	., pero co		011 011	
[root@localhos	t mnt]# df				
Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/sda3	9067288	1964740	6635300	23%	/
tmpfs	515236	0	515236	0%	/dev/shm
/dev/sda1	499656	50856	422588	11%	/boot
/dev/sdc1	194241	1551	182450	1%	/home/mnt
	4 7 4				

Referencias:

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema de archivos

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesatalaya/contenido/sistemaarchivos.html

http://mural.uv.es/oshuso/822 tipos de sistemas de ficheros en linux.html

http://mural.uv.es/oshuso/823 directorios ms importantes en linux.html

https://en.wikipedia.org/wiki/RAM_drive

https://en.wikipedia.org/wiki/Tmpfs

https://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/disks-virtual.html

http://superuser.com/questions/164439/what-is-the-the-dos-compatibility-flag-in-fdisk

http://linux.die.net/man/8/tune2fs

https://es.wikipedia.org/wiki/Journaling

http://askubuntu.com/questions/25981/which-numbers-does-fdisk-show