
Francisco Joaquín Murcia Gómez 48734281H Grado en ingeniería informática UA

# ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y DE REDES DE COMPUTADORES

Hito 2



# índice

Licencias	3
CentOS	4
Particionado	4
Administración remota	6
SSH/SFTP/SCP	6
RDP	9
VNC	10
Networking	11
DHCP	11
Servidor OwnCloud	12
Servidor GIT	15
File Server	15
NFS	15
SAMBA	16
FreeNAS	17
Impresión remota	18
CUPS	18
Base de datos y web servicies	20
Base de datos	20
FreeBSD	23
Particionado	23
Administración remota	25
SSH/SFTP/SCP	25
Networking	26
DHCP	26
Git server	28
OwnCloud server	29
Servicios de impresión	29
Cups	29
Bases de datos y web services	30

Base de datos	30
File server	32
FreeNAS	32
Windows	34
Partición	34
Administración remota	34
SSH/SFTP/SCP	34
VNC	35
RDP	35
Networkig	36
DHCP	36
File server	38
FreeNAS	38
NFS/SAMBA	39

# Licencias

Una licencia es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso, de copia, de distribución, de estudio y de modificación.

En el caso del software, serian todos los permisos que los desarrolladores otorgan a los usuarios, en estos se especifica:

- Los límites en la responsabilidad por fallos.
- El plazo de cesión de los derechos.
- Cesión del programa a terceros
- Reinstalación del programa en equipos distintos al original

En los sistemas operativos a analizar, Windows Server usa EULA, CentOS usa GPL GNU y FreeBSD, BSD

### **EULA**:

- De pago, con precios entre 6€ y 800€
- Prohíbe la copia y modificación.
- Las actualizaciones del sistema pueden modificar la licencia
- Se conceden permisos a la distribuidora para realizar cambios en nuestro sistema
- Se conceden permisos a la distribuidora para utilizar nuestra información
- Podría dejar de funcionar si se realizan cambios de hardware

### **GNU GPL:**

- Gratuito
- Permite la copia, modificación y redistribución del software.
- Puede ser vendido y se puede cobrar por los servicios sobre el software
- Se debe proveer con el código fuente
- Si hay un cambio en la licencia, los términos generales de la licencia existente se mantienen.


# **BSD**

- Gratuito
- Permite la copia, modificación y redistribución del software
- BSD permite el cobro por la distribución
- El desarrollador no está en la obligación de incluir el código fuente

# **CentOS**

# **Particionado**

El apartado configuración de la máquina virtual, en el apartado de almacenamiento, clicamos en añadir un disco en el controlador SATA,



Una vez creado el disco para habilitarlo introducimos fdisk /dev/sdb, con el comando p nos muestra los discos listos para instalar.

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.32.1).

Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.

Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.

Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0xbb3 labab.

Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xbb31abab
```

Con el comando n introducimos el nuevo disco, después nos pedirá una serie de requisitos si la queremos primaria introducimos p, el número de partición 1 y los sectores lo dejamos que el sistema elija.

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
   e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-16777215, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-16777215, valor predetermina
do 16777215):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 8 GiB.
```

Para definir el tipo de partición tecleamos t, e introducimos el código del tipo de partición seleccionado, para saber los tipos, introducimos l, en el caso de Linux, es 83, así que lo introducimos.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6 a6 OpenBSD ee GPT
10 OPUS 55 EZ-Drive a7 NeXTSTEP ef EFI (FAT-12/16/
11 FAT12 oculta 56 Golden Bow a8 UFS de Darwin f0 inicio Linux/PA
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a9 NetBSD f1 SpeedStor
14 FAT16 oculta <3 61 SpeedStor ab arranque de Dar f4 SpeedStor
16 FAT16 oculta 63 GNU HURD o SysV af HFS / HFS+ f2 DOS secondary
17 HPFS/NTFS ocult 64 Novell Netware b7 BSDI fs fb VMFS de VMware
18 SmartSleep de A 65 Novell Netware b8 BSDI swap fc VMKCORE de VMwa
1b FAT32 de W95 oc 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fd Linux raid auto
1c FAT32 de W95 (L 75 PC/IX bc Acronis FAT32 L fe LANstep
1e FAT16 de W95 (L 80 Minix antiguo be arranque de Sol ff BBT

Orden (m para obtener ayuda): t

Se ha seleccionado la partición 1
Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 83
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux'.
```

Para finalizar de montar el disco tenemos que crear la carpeta data, para ello, usaremos mkdir /data y para montarla en el disco, mount /dev/sdb1 /data

```
]
[root@localhost ~]# mkdir /data
mkdir: no se puede crear el directorio «/data»: El fichero ya existe
[root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /data
[root@localhost ~]# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw posuid podey poeyec relatime seclabel)
```

Para conformar ejecutamos mount y al final del todo ha de aparecer la carpeta data en el disco.

```
liet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,d
)
/dev/sdb1 on /data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@localhost ~]#
```

# Administración remota

# SSH/SFTP/SCP

SSH viene instalado en CentOS, para configurarlo hay que acceder al fichero /etc/ssh/sshd\_config, en el aparece toda la configuración de SSH, en el añadimos lo siguiente:

Añadir: AllowUsers <usuarios permitidos>

• Añadir PubkeyAuthentication yes

Modificar: UsePAM yes

• Modificar: PermitRootLogin no

Una vez hecho eso para poder conectarse hay que cambiar la configuración del kernel modificándolo en el fichero /etc/sysconfig/selinux, SELINUX estará en enable, pues lo ponemos en diablead.

```
# enforcing - SELinux se
# permissive - SELinux p
# disabled - No SELinux
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one
# targeted - Targeted pr
# minimum - Modification
# mls - Multi Level Secu
SELINUXTYPE=targeted
```

Reiniciamos y ya en el host, introducimos ssh <usuario>@<ip servidor> nos pedirá la contraseña del usuario y ya estaríamos conectados al servidor

```
C:\Users\FRAN>ssh -p 22 fran@169.254.0.9
fran@169.254.0.9's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 4 13:30:20 2020 from 169.254.0.4
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 4 13:30:20 2020 from 169.254.0.4

([fran@localhost ~]$ ____
```

Para generar la clave publica, usaremos el comando ssh-keygen -t rsa en el host

```
C:\Users\FRAN> ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\FRAN/.ssh/id rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\FRAN/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in C:\Users\FRAN/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:/wRs8xlxBHOywz7HpajjyN4rlcaWW4Lr4NL9qGcP1Vw fran@DESKTOP-FB4AP4E
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
             +.0
            + B o
       .0**.+
      .0**+*..
     [SHA256]----+
C:\Users\FRAN>
```

En la Windows powershell introducimso la siguiente sentencia para asignarla al servidor:

cat ~/.ssh/id\_rsa.pub | ssh <usuario>@<ip servidor> "mkdir ~/.ssh; cat >> ~/.ssh/authorized\_keys"

después en el servidor, signamos los premisos adecuados a la carpeta .ssh y al fichero que contiene las claves


```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[fran@localhost .ssh]$ chmod 700 ~/.ssh
[fran@localhost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
[fran@localhost .ssh]$ S
```

Para realizar la conexión SFTP, se ha utilizado el programa de gestión de archivos filezilla.


Nos conectamos a nuestro servidor con la ip usuario y contraseña



Y para pasar archivos del host al servidor o viceversa solo hay que pinchar y arrastrar, por ejempo, he pasado un archivo prueba al servidor



Si nos vamos al escritorio que es a donde lo he pasado, vemos que el archivo aparece.



Para comprobar el servicio SCP he enviado un documento de prueba

scp -p <puerto> <archivo> <usuario>@<ip>:<ruta destino>

```
C:\Users\FRAN\Desktop>scp -p 22 scpPrueba.txt fran@169.254.0.9:/home/fran/Escritorio
22: No such file or directory
scpPrueba.txt 100% 0 0.0KB/s 00:00

C:\Users\FRAN\Desktop>_
```

Si hacemos un ls en escritorio, observamos que el archivo se ha enviado


```
[fran@localhost Escritorio]$ ls
memoria prueba.txt scpPrueba.txt
[fran@localhost Escritorio]$
```


### **RDP**


Para activar el servicio RDP necesitamos instalar el xrdp, para ello previamente se intalara epel-release para que deje instalar xrdp

En segundo paso, activamos el servicio con el comando systemctl start xrdp y lo comprobamos con systemctl status xrdp.

Con la aplicación para escritorios remotos de Windows colocamos la ip del servidor y nos conectamos







### **VNC**

Para activar el servicio de vnc hay que instalat TigerVNC en primer lugar "dnf install tigervnc-server tigervnc-server-module -y"

Después hemos de crear el servicio de vnc, para ello modificamos el siguiente archivo /etc/systemd/system/vncserver@.service y añadiremos lo siguiente:


```
root@localhost:~
  GNU nano 2.9.8
                                            /etc/systemd/system/vncserver@.service
[Unit]
Description=Remote Desktop VNC Service
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=forking
WorkingDirectory=/home/franvnc
User=franvnc
Group=franvnc
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/bin/vncserver -autokill %i
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill %i
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Después recargamos el fichero con systemctl daemon-reload, después activamos el servicio con systemctl start vncserver@:1.service y por ultimo systemctl enable vncserver@:1.service.

Comprobamos el estado con systemctl status vncserver@:1.service

```
[root@localhost~ |# systemctl start vncserver@:1.service
[root@localhost ~]# systemctl enable vncserver@:1.service
accreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vncserver@:1.service → /etc/systemd/system/vncserver@.service
e.
...
[root@localhost ~]# nano /etc/systemd/system/vncserver@.service
[root@localhost ~]# [root@localhost ~]# systemctl status vncserver@:1.service
• vncserver@:1.service - Remote Desktop VNC Service
... Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vncserver@.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2020-11-10 17:03:12 CET; 4min 0s ago
Tasks: 184 (limit: 23823)
Memory: 358.6M
CGroup: /system.slice/system-vncserver.slice/vncserver@:1.service
-3556 /bin/sync :1 -auth /home/franvnc/.Xauthority -desktop localhost.localdomain:1 (franvnc) -fp cataly
-3555 sh -c (/home/franvnc/.vnc/xstartup; /usr/bin/vncserver -kill :1) >> '/home/franvnc/.vnc/localhost.locy
-3556 /bin/sh /home/franvnc/.vnc/xstartup
-3557 /usr/libexec/gnome-session-binary
```

Nos conectamos a la dirección 192.168.56.222 en el puerto 5901 en VNCViwer



# **Networking**

# **DHCP**

En primer lugar, tenemos que colocar la ip de la interfaz host-only en estática, para ello modificaremos el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

- Modificar BOOTPROTO=none
- Añadir IPADDR=192.168.56.222
- Añadir NETMASK=255.255.255.0

Después reiniciamos la interfaz enp0s8 con "nmcli con reload" y después con "nmcli con up enp0s8"

Desactivamos el servidor dhcp de VirtualBox nos descargamos "dhcp-server" Modificamos el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
[root@localhost ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
 DHCP Server Configuration file.
    see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
    see dhcpd.conf(5) man page
shared-network network.net {
        subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
                #option routers 192.168.56.1;
                option subnet-mask 255.255.255.0;
                option broadcast-address 192.168.56.255;
                #option domain-name-servers 192.168.2.100;
                range 192.168.56.51 192.168.56.100;
host learn {
        option host-name "nodoA.network.net";
        hardware ethernet 00:25:d3:66:63:b3;
        fixed-address 192.168.2.101;
[root@localhost ~]# _
```

Finalmente activamos dhcp systemctl start dhcpd.

Encendemos una maquina de prueba, en micaso un linuxMint y vemos que la ip esta en el rango adecuado

```
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.56.94 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
inet6 fe80::d9e8:a299:32e1:bdbe prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:dc:75:e6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

### Servidor OwnCloud

Para hacer un servidor owncloud, necesitamos instalarnos previamente LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP):

```
yum install httpd httpd-tools
yum install mariadb-server mariadb -y
yum install php
dnf install php-curl php-gd php-intl php-json php-ldap php-mbstring php-mysqlnd
php-xml php-zip php-opcache
```

Deespues nos instalamos owncloud y extraemos su carpeta /var/www:

wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.3.2.tar.bz2 tar -jxf owncloud-10.3.2.tar.bz2 -C /var/www/

Creamos la base de datos, en ella le clocamos usuario y contraseña para la base de datos

CREATE DATABASE owncloud\_db;
GRANT ALL ON owncloud\_db.\* TO 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Modificamos el archivo de configuración /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf y colocamos lo siguiente:

Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"

```
<Directory /var/www/owncloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>


SetEnv HOME /var/www/owncloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud

</Directory>
```

Por abrimos un navegador y colocamos http://ip-servidor/owncloud



Aquí podremos crearnos un usuario administrador y en la pestaña almacenamiento y base de datos, en la opción MySQL tendremos que colocar el usuario contraseña de la base de datos y la base de datos.



Y ya tendríamos nuestro servicio owncloud.

En Windows nos descragamos el cliente y nos logueamos colocamos una carpeta en la carpeta sincronizada y en la web aparecerá



# **Servidor GIT**

Para instalar un servidor git hemos de instalarnos previamente:

git, yum install git


A continuación, nos creamos un repositorio en una carpeta:

```
mkdir ~/repo
cd ~/repo
git init --bare --shared project1
```

A continuación, habilitamos post-update hook de la siguiente manera:

```
cd ~/repo/project1/hooks/
cp post-update.sample post-update
```

Una vez hecho todo esto, nos descargamos un cliente, en mi caso SourceTree, colocamos la dirección del repositorio en el instalador y ya podríamos trabajar con el:



# **File Server**

### **NFS**

En primer lugar, crearemos una carpeta para compartirla mkdir /data/nfs\_shared, y nos instalamos el servicio yum -y install nfs-utils,.

Modificamos el fichero /etc/exports y aña dimos los siguiente:

/directorio\_a\_compartir 192.168.56.1/24(rw,no\_root\_squash)

Después activamos el servicio y comporbamos su estado

### **SAMBA**

Para realizar samba primero tenemos que descargarnos el servicio de samba:

dnf -y install samba samba-client samba-common

Una vez instalado, creamos un directorio que es el que será conpartido:

mkdir -p /data/samba\_sared

Modificamos el archivo de configuración de samba:

nano /etc/samba/smb.conf

- workgroup = workgroup
- [samba\_sared]

```
comment=carpeta compartida
path=/data/samba_sared
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
```

Nos creamos una contraseña de samba con el comando smbpasswd -a <usuario> y encendemos el servicio systemctl start nmb smb


Damos permiso al firewall para que habilite samba:

firewall-cmd --add-service=samba --zone=public -permanent

En el host abrimos la ventana de ejecución win+R e introducimos:

\\<ipServidor>

Nos abrirá la carpeta compartida y ya podríamos compartir archivos:



# **FreeNAS**

Nos descargamos la iso de freeNass y creamaos una maquina con esa iso, instalamos la maquina y nso metemos en a url que nos indica la maquina FreeNAS

En ella nos creamos una pool con estas caracteriaticas :



En la página, habilitamos el servicio ISCSI, y creamos un disco con dicha característica, luego nos vamos a la maquina CentOS y nos instalamos ISCSI dnf install iscsi-utils

Después ejecutamos los siguientes comandos:

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m iface -I enp0s8 -o new
  New interface enp0s8 added
  [root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.56.62
   192.168.56.62:3260,-1 iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target
[root@localhost ~]# chkconfig iscsid on

HENota: Reenviando petición a 'systemctl enable iscsid.service'.
  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iscsid.service → /usr/lib/systemd/system/iscsid.service.
  [root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2005-10.org.freenas.ctltarget -p 192.168.56.62 -l -I enp0s8
  iscsiadm: No records found
 [root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target -p 192.168.56.62 -l -I enp0s8 Logging in to [iface: enp0s8, target: iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target, portal: 192.168.56.62,3260] Login to [iface: enp0s8, target: iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target, portal: 192.168.56.62,3260] successful.
cra[root@localhost ~]# lsblk
                 MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
ch<sub>é</sub>NAME
                                  20G
                                        0 disk
  sda
                    8.0
                            a
    -sda1
                             0
                                   1G
                                        0 part /boot
                                  19G
                                        0 part
    sda2
                    8:2
                            0
      -cl-root 253:0
                             0
                                  17G
                                        0 lvm
       -cl-swap 253:1
                             0
                                        0 lvm
                                                 [SWAP]
                                        0 disk
  sdb
                    8:16
                            0
                                   86
                                        0 part
   ∟sdb1
                    8:17
                             0
                                   8G
  sdc
                    8:32
                             0
                                  10G
                                        0 disk
  sra
                   11:0
                                 7,7G 0 rom /run/media/fran/CentOS-8-2-2004-x86_64-dvd
  [root@localhost ~]# _
```

Una vez hecho, montamos el disco nuevo con el proceso explicado en el apartado de <u>particiones</u>

Como resultado tenemos el disco sdc instalado y montado:

```
Disco /dev/sdc: 10 GiB, 10737434624 bytes, 20971552 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 16384 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 16384 bytes / 1048576 bytes
era ([root@localhost ~]# _
```

# Impresión remota

### **CUPS**

Para instalar cups en centos necesitamos instalar una impresora, en nuestro caso la cups-pdf, para ello ejecutaremos los siguientes comandos:

```
yum update
yum -y install cups qcc qcc-c++ cups-devel tar wget
wget https://www.cups-pdf.de/src/cups-pdf_3.0.1.tar.gz
tar -xvf cups-pdf_3.0.1.tar.gz
cd cups-pdf-3.0.1/src/
gcc -O9 -s cups-pdf.c -o cups-pdf -lcups
chmod 700 cups-pdf
cp -p cups-pdf /usr/lib/cups/backend/
cd ../extra
cp cups-pdf.conf /etc/cups/
cp CUPS-PDF_opt.ppd /usr/share/cups/model/
firewall-cmd -zone=public -add-port=631/tcp -permanent
firewall-cmd -reload
sed -i "s/Allow \@LOCAL/Allow all/g" /etc/cups/cupsd.conf
systemctl restart cups
systemctl enable cups
cupsctl -remote-admin
```


después modificamos el fichero /etc/cups/cupsd.conf y añadimos:

Port 631 Listen localhost:631 Listen 192.168.56.222:631

Después entramos en <a href="https://192.168.56.222:631/">https://192.168.56.222:631/</a> y en administración, añadir impresoras

# Añadir impresora Impresoras locales: © CUPS-PDF (Virtual PDF Printer) Impresoras en red descubiertas: Otras impresoras en red: Protocolo de Impresión de Internet IPP (ipps) AppSocket/HP JetDirect Equipo o impresora LPD/LPR Protocolo de Impresión de Internet IPP (http) Backend Error Handler Protocolo de Impresión de Internet IPP (https) Protocolo de Impresión de Internet IPP (ipp) Siguiente


Añadimos la CUPS\_PDF y cuando imprimimos una pagina de prueba nos aparecerá en el directorio /var/spool/cups-pdf




# Base de datos y web servicies

# Base de datos


Utilizando el proceso de instalación utilicado en OwnCloud, creamos una base de datos, luego nos descargamos el cliente de bases de datos DataGrep y colocamos la base de datos:



Nos aparecerán nuestras bases de datos a la izquierda:



Con la interfaz de DataGrep nos cramos unos usuarios:



Modificamos el fichero /etc/httpd/conf/httpd.conf y modificamos

ServerName asorc:80


En centos nos creamos una queri en php para que nos muestre la base de datos:

/var/www/html/index.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "fran";
$password = "fran";
$dbname = "preba db";
//Crear conexion
$conn = new mysgli($servername, $username, $password, $dbname);
//Comprobar conexion
if($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "SELECT * FROM persona";
$result = $conn->query($sql);
if($result->num_rows > 0) {
//salida de cada fila
  while($row = $result ->fetch_assoc()) {
     echo "id: " . $row["id"]. " - Nombre: " . $row["nombre"]. "<br>";
```

```
}
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();
?>
```

Si introducimos la url 192.168.56.222/index.php nos aparecerá la base de datos




id: 1 - Nombre: Fran id: 2 - Nombre: Uranio id: 3 - Nombre: Rosa id: 4 - Nombre: Raul id: 5 - Nombre: Oscar id: 6 - Nombre: Soria


# **FreeBSD**

# **Particionado**

Ejecutamos el comando "sade", y nos aparecerá una ventana, en ella podemos crear particiones en los dicos que queramos



Seecionamos el disco ada1 y lo particionamos:



Como resultado tenemos las siguientes particiones:

```
Partition Editor
Create partitions for FreeBSD. No changes will be
made until you select Finish.
                 20 GB
ada0
                         MBR
  ada0s1
                 20 GB
                         BSD
    ada0s1a
                         freebsd-ufs
                 19 GB
     ada0s1b
                 1.0 GB freebsd-swap
                                        none
ada1
                 8.0 GB MBR
                 8.0 GB
                         BSD
  ada1s1
    ada1s1a
                 4.0 GB freebsd-ufs
                                        /data/
<Create> <Delete> <Modify> <Revert> < Auto > <Finish>
```

Comporbamos la partición con cat /etc/fstab

```
root@freebsd:~ # cat /etc/fstab
# Device
                Mountpoint
                                          Options Dump
                                 FStype
                                                           Pass#
/dev/ada0s1a
                                 ufs
                                                  1
                                                           1
                                          rw
/dev/ada0s1b
                                                  0
                                                           0
                none
                                 swap
                                          SW
proc
       /proc
                                          0
                                                  0
                         procfs
                                 rw
                                                           2
/dev/ada1s1a
                                                  2
                 /data/
                                 ufs
                                          rw
root@freebsd:~ #
```

Luego tenemos que montarlo en la carpeta data:

mkdir /data/ mount -a

después ejecutamos df en la carpeta data y nos aparecerá la partición montada

```
root@treebsd:/data # dt
             1K-blocks
                                   Avail Capacity
                                                    Mounted on
 ilesystem
                            Used
/dev/ada0s1a 19278748 10498876 7237576
                                             59%
devfs
                      1
                               1
                                            100%
                                                    /dev
procfs
                                            100%
                      4
                               4
                                                    /proc
/dev/ada1s1a
               4053308
                           32836 3696208
                                              1%
                                                    /data
root@freebsd:/data #
```

# Administración remota

# SSH/SFTP/SCP

SSH viene instalado en BSD, solo hay que entrar en el archivo /etc/rc.conf y colocar sshd\_enable="YES", para configurarlo hay que acceder al fichero /etc/ssh/sshd\_config, en el aparece toda la configuración de SSH, en el añadimos lo siguiente:

- Añadir: AllowUsers <usuarios permitidos>
- Modificar PubkeyAuthentication yes
- Modificar: UsePAM yes
- Modificar: PermitRootLogin no

Después se conecta a BSD colocando en la cmd del host ssh <usuario>@<ip servidor>.

Para la clave publica en este caso solo habría que enviarla puesto que ya la creamos para CentOS, la enviaremos esta vez sin el mkdir puesto que ya viene creada la carpeta en BSD:

cat ~/.ssh/id\_rsa.pub | ssh <usuario>@<ip servidor> " cat >> ~/.ssh/authorized\_keys" y ya nos podríamos conectar:

```
PS L:\Users\FKAN> cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh fran@192.168.56.22

PS C:\Users\FRAN> ssh fran@192.168.56.221

Last login: Tue Nov 10 20:21:12 2020 from 192.168.56.1

FreeBSD 12.1-RELEASE r354233 GENERIC

Welcome to FreeBSD!

Release Notes, Errata: https://www.FreeBSD.org/releases/

Security Advisories: https://www.FreeBSD.org/security/


FreeBSD Handbook: https://www.FreeBSD.org/handbook/

FreeBSD FAO: https://www.FreeBSD.org/faa/
```

Para realizar la conexión SFTP, se ha utilizado el programa de gestión de archivos filezilla.


Nos conectamos a nuestro servidor con la ip usuario y contraseña

Y para pasar archivos del host al servidor o viceversa solo hay que pinchar y arrastrar, por ejempo, he pasado un archivo prueba al servidor



Para comprobar el servicio SCP he enviado un documento de prueba

scp -p <puerto> <archivo> <usuario>@<ip>:<ruta destino>



# **Networking**

# **DHCP**

Para usar dhcp en FreeBSD, hemos de instalar el servicio: pkg install isc-dhcp44server.

Modificamos el archivo /usr/local/etc/dhcpd.conf y añadimos lo siguiente:

Modificamos el archivo -c /etc/rc.conf y añadimos dhcpd\_enable="YES" para habilitar dhcp y dhcpd\_ifaces="em1" para asignad la interfaz host-only

Activamos el servicio /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start

```
root@freebsd:~ # /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start
Starting dhcpd.
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.2
Copyright 2004-2020 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /usr/local/etc/dhcpd.conf
Database file: /var/db/dhcpd/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd/dhcpd.pid
Wrote 0 class decls to leases file.
Wrote 0 deleted host decls to leases file.
OWrote 0 new dynamic host decls to leases file.
8Wrote 0 leases to leases file.
dListening on BPF/em1/08:00:27:74:cc:42/network.net
Sending on BPF/em1/08:00:27:74:cc:42/network.net
lSending on Socket/fallback/fallback-net
root@freebsd:~ # _
```

Comprobamos su estado:

```
Sending on Socket/fallback/fallback-net
root@freebsd:~ # service isc-dhcpd status
dhcpd is running as pid 1340.
root@freebsd:~ # _
```

He arrancado una maquina debian para comprobar el servicio y vemos que funciona

```
enp0s8: <BROADCAST,MULTICA
roup default qlen 1000
link/ether 08:00:27:74:d0
inet 192.168.56.102/24 br
valid lft 545sec prefe
```

### Git server

Para instalar un servidor git hemos de instalarnos previamente el gestor git:

pkg install git

A continuación, nos creamos un repositorio en una carpeta:


```
mkdir ~/repo
cd ~/repo
git init --bare --shared project1
```

```
$ mkdir ~/repo
mkdir: /home/fran/repo: File exists
$ cd ~/repo
6$ ls
$ git init --bare --shared project1
Initialized empty shared Git repository in /usr/home/fran/repo/project1/
$ cd ~/repo/project1/hooks/
$ cp post-update.sample post-update
```

A continuación, habilitamos post-update hook de la siguiente manera:

cd ~/repo/project1/hooks/
cp post-update.sample post-update

Una vez hecho todo esto, nos descargamos un cliente, en mi caso SourceTree, colocamos la dirección del repositorio en el instalador y ya podríamos trabajar con el:



# **OwnCloud server**

Para implementar el servicio owncloud, primero tenemos que crear una pila FAMP, si seguimos los pasos de <u>esta web</u> instalaremos php, mariadb, apache y sus respectivas configuraciones


```
root@localhost [(none)]> CREATE DATABASE owncloud_db;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

root@localhost [(none)]> GRANT ALL ON owncloud_db.* TO 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

root@localhost [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

root@localhost [(none)]> EXIT;
Bye
root@freebsd:~ #
```

Después para configurar owncloud, seguiremos los pasos de <u>esta web</u> donde instalaremos owncloud lo vincularemos a la base de datos y configuraremos php y apache para activar el servicio



# Servicios de impresión

# Cups

Configuramos el fichero /etc/cups/cupsd.conf y añadimos:

Port 631 Listen localhost:631 Listen 192.168.56.221:631


Nos instalamos Cups PDF con pkg install cups-pdf

Configuramos el fichero /etc/cups/cups-pdf.conf y añadimos:

Out\${HOME}

Depues entramos en https://192.168.56.22:631/ y en administración, añadir impresoras y añadimos una impresora genérica de tipo cups-pdf

### Virtual\_PDF\_Printer



# Bases de datos y web services

### Base de datos

Para implementar la base de datos nos instalaremos PostgreSQL:

pkg install -y postgresql12-server

Entramos al gestor con: -u postgres psql

Creamo una base de datos:

```
fran=# \d
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
------
public | persona | table | fran
(1 row)

SO fran=# \q
```

Modificamos el archivo: /var/db/postgres/data12/pg\_hba.conf:

```
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
        replication
                        all
local
                                                                 trust
        replication
                        all
                                        127.0.0.1/32
host
                                                                 trust
host
        replication
                        all
                                         ::1/128
                                                                 trust
                                        192.168.56.1/24
host
        all
                        fran
                                                                 trust
               ^O Write Out
                               ^W Where Is
                                              ^K Cut
                                                                Execute
  Help
                  Read File
                                 Replace
```

# Después, modificamos /var/db/postgres/data12/postgresql.conf

```
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION

# - Connection Settings -


listen_addresses = '*' # what IP address

# comma-s
# default
# (change
port = 5432 # (change
max_connections = 100 # (change
#superuser_reserved_connections = 3 # (change
```


Modificamos /var/db/postgres/data12/postgresql.conf:

# Y finalmente instalamos php:

pkg install php74 mod\_php74 php74-curl php74-session php74-pgsql Y creamos una query de php en /usr/local/www/apache24/data Creamos una tabla en la base de datos con el gestor datagreap



Y finalmente si ponemos en el navegador lo siguiente aparece la bd



# File server

### **FreeNAS**

Nos creamos un pool en FreeNAS con las siguientes características:



En la maquina BSD iniciamos el servicio ISCSI y ejecutamos el siguiente comando: iscsictl -A -p<ipFreeNAS>-t <target>

```
root@asorc:~ # iscsictl -A -p 192.168.56.102 -t iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target
root@asorc:~ # iscsictl
Target name
Target portal
State
iqn.2005-10.org.freenas.ctl:target
192.168.56.102
Connected: da0
root@asorc:~ #
```


Nos instalamos gpart para montar el disco

pkg install gpart gpart create -s gpt /dev/da0 gpart add -t freebsd-ufs -l 1m /dev/da0 newfs -U /dev/da0p1 mkdir /iscsi\_share mount -t ufs -o rw /dev/da0p1 /iscsi\_share

# **Windows**

# **Partición**

Con la herramienta Administración de discos le damos clic derecho al disco nuevo y le damos a añadir volumen




# Administración remota


# SSH/SFTP/SCP

Nos descargamos el cliente "bitvise SSH server",

En el se damos a "setings" y habilitamos el servicio y el loggin por clave publica




En le host en el "bitvise SSH client", en configuración introducimos la ip del servidor y habilitamos el loggin por clave publica




### **VNC**

Para vnc nos descargaremos un cliente, en mi caso tightvnc, iniciamos el servicio y en el host con un cliente nos conectamos a la 192.168.56.223:5900




En un cliente introducimos la ipa y el puerto 59000




### **RDP**

En administrador del servidor en la sección servidor local habilitamos el escritorio remoto y en escritorio remoto de Windows nos conectamos a la ip de WS



Y permitimos al acceso






# Networkig

# **DHCP**


Primero tenemos que colocar nuestra ip a estática en la ruta:

Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos



# Introducimos la ip 192.168.56.223

Para activar el servicio de dhcp nos iremos al panel del servidor y añadiremos el rol de DHCP, en e programa de DHCP que nos generará, le damos click derecho en ipv4 y en configuración nos aparecerá las opciones del rango de ip




### File server

### **FreeNAS**


En primer lugar, instalamos una maquina FreeNAS y creamos un pool con las siguientes características:



Después en la sección del administrador del servidor/administrar/agregar rolles y características y en servicios de almacenamiento seleccionamos ISCSI, después, introducimos la ip del FreeNAS




Después añadimos el disco como se hizo en la partición:



# **NFS/SAMBA**

Para hacer nfs y samba nos instalamos en el administrador del servidor administrar/agregar rolles y características servicios de almacenamiento, allí en tareas le damos a añadir recurso compartido y seleccionamos samba o NFS, después indicamos el nombre de la carpeta compartida y el lugar, en nuestro caso en la partición



Después Repetir lo mismo para NFS o samba