

دليلَ المعاينة الإحصائية

أدلــة المنهجـيــة والـجــودة - دليل رقم (1)

www.scad.ae

قائمة المحتويات

المقدّمة	3
1 مفاهيم أساسية في العينات	4
2 أساليب المعاينة الإحصائية	9
3 تقدير حجم العينة	20
4	
4 أساليب المعاينة في مركز الإحصاء – أبوظبي	28
	<u> </u>
المراجع	36

المقدّمـة

يأتــي اعــداد دليــل المعاينــة الإحصائيــة فــي مركز الإحصاء – أبوظبي، ضمــن إطــار عمــل إدارة المنهجيــات والجــودة والتحليــل علــى توثيــق الأدلــة الخاصــة بالعمليــات الإحصائيــة. ويهــدف هــذا الدليــل إلـى اطــلاع الإحصائييــن الفنييــن داخــل المركــز، ومســتخدمي البيانــات خــارج المركــز علــى تفاصيــل إجــراءات تصميم وســحب عينــات المســوح الإحصائيــة التــي ينغذهــا المركــز ســواء كانــت هــذه المســوح اقتصاديــة اوأسـرية أو غيرهـا.

يتضمــن هــذا الدليــل أربعــة فصــول رئيســية، الأول يســتعرض المفاهيــم والمصطلحــات الإحصائيــة الخاصــة بأســاليب وطـرق المعاينــة الإحصائيــة، تأتــي هــذه المفاهيــم مــن واقــع الاســتعراض المرجعــي لنظريــة العينــات ومــن واقــغ أدلة ومعاجــم المصطلحـات الإحصائيــة المعتمـــدة لــدى المنظمــات الدوليــة والإقليميــة.

أما الفصــل الثانــي، فيتعــرض إلى أســاليب وطــرق المعاينــة الإحصائيــة المختلفــة، هـــذا إضافــة إلى محــددات ومزايــا اســتخدام كل منهــا ومعاييـــر اختيــار الأســلوب الأمثــل. فــي حيــن، يتنــاول الفصـــل الثالــث تقديـرات حجــم العينــة بحســب أســاليب تصميـــم المعاينــة المســتخدمة كمــا ويعــرض المتغيــرات الرئيســية التــي يجــب توفرهــا لتحديــد حجــم العينــة.

أخيـرا يتنــاول الفصــل الرابـع وصفـا إحصائيــا لأطـر المعاينـة الإحصائيـة المعتمــدة فـي المركـز ســواء كانــت هــذه الأطـر اقتصاديـة أو أسرية أو غيرهـا. إضافــة إلى تصاميــم المعاينــة الإحصائيــة المســتخدمة فــي المركــز وآلية تحديــد أحجام العينــات، إضافــة إلى الطـرق والأســاليب العشــوائية لســحب العينــات.

1 | مفاهيم أساسية في العينات

يتناول هذا الفصل المفاهيم الأساسية والتعاريف التي تتعلق بالجوانب النظرية والتطبيقية الخاصة بتصميم وسحب العينات، وهي تنسجم مع المفاهيم والتعاريف الدولية في هذا المجال:

المجتمع الإحصائي (Population):

جميع الوحدات الإحصائية التي يراد إجراء البحث الإحصائي عليها، ومن الضروري تعريف هذه الوحدات بشكل واضح بحيث تجمعها صفة واحدة أو صفات مشتركة. ومعظم المجتمعات الإحصائية مؤلفة من وحدات إحصائية تتغير حسب الزمن (مجتمعات متجددة)، وبعضها الأخر مجتمعات ثابتة لا تتغير حسب الزمن.

المجتمع المستهدف (Target Population):

هـو جميــع الوحــدات الإحصائيـة التــي يــراد إجــراء البحـث الإحصائـي عليهـا، ومــن الضــروري تعريــف هــذه الوحــدات بشــكل واضـح بحيـث تجمعهـا صفـة واحــدة أو صفـات مشــتركة. ومعظـم المجتمعـات الإحصائيـة مؤلفـة مــن وحــدات إحصائيـة تتغيــر حـسـب الزمــن (مجتمعـات متجــددة)، وبعضهـا الأخــر مجتمعـات ثابتـة لا تتغيــر حـسـب الزمــن.

المسح الإحصائي (Statistical Survey):

هو عمل إحصائي منظم مبني على أسس علمية ويقوم على مبدأ شمول جزء من المجتمع الإحصائي وتختار المفردات في الغالب باعتماد أحد أساليب المعاينة الاحتمالية، أو شمول جميع وحدات المجتمع وإخضاعها للمشاهدة من خال المسح الشامل.

العد الشامل (complete Census):

هـ و العمـل الإحصائـي المنظـم الـذي يقـوم علـى مبـدأ الشـمول لـكل مفـردات المجتمــع الإحصائـي بعمليـة جمــع البيانـات وإخضاعهـا للمشـاهدة الإحصائيـة، وعادة يجـري العـد الشـامل فـي التعـددات كالتعـداد السـكاني والتعـداد الزراعـي والتعـداد الصناعـي، وأحيانـا يتـم العـد الشـامل إذا كان المجتمــع المنـوي دراسـته مجتمــع صغيـر حيـث يكـون أسـلوب المعاينـة غيـر فعال. أيضا إذا كان الباحـث يجهـل طبيعـة المجتمــع مـن الممكـن أن يجـري عـد شـامل لـه بـدلا مـن المعاينـة.

أسلوب المعاينة (Sampling Techniques):

هو أسلوب يستخدم لاختيار مفردات من المجتمع وإخضاعها للعمل الإحصائي، بحيث تكون النتائج التي يتم التوصل إليها بناء على معطيات العينة تمثل مؤشرات المجتمع المراد تقديرها.

الاختيار العشوائي (Random Selection):

هي عملية اختيار مفردات من المجتمع الإحصائي بطريقة تبعد أي تحكم شخصي للتدخل في اختيار أو استبعاد أي مفردة من مفردات المجتمع، مع ضمان إعطاء فرصة متساوية للمفردات كافة لأن تظهر في العينة المنتقاة.

الإطار (Frame):

قائمـة أو سـجل يشـمل جميـع وحـدات المجتمـع الإحصائـي، ويتضمـن عـادة أسـماء وعناويـن الوحـدات الإحصائيـة وبعـض المعلومـات المتعلقـة بهـا، والإطـار هـو الدليـل أو مجموعـة الوثائـق التـي تسـاعدنا فـي الوصـول إلـى الوحـدات الإحصائيـة لجمـع البيانـات عنهـا.

تصميم العينة (Sample Design):

هى عملية اختيار التركيب المناسب من عدة أنواع من العينات للوصول إلى العينة التى تحقق النتائج المرجوة منها.

العينة (Sample)؛

جـزء مـن المجتمـع الإحصائـي يتـم اختيـاره وفـق أسـاليب المعاينـة الإحصائيـة ويشـترط أن تكـون ممثلـة للمجتمـع الـذي نقـوم بـدراسـته، ولكـي تكـون العينـة ممثلـة للمجتمـع يجـب أن تتضمـن خصائـص المجتمـع بشـكل يمكننـا تعميـم نتائجهـا لتقديـر أهـم معالـم المجتمـع الإحصائـي.

أنواع العينات (Types of Samples):

تقسيم العينات الإحصائية إلى قسمين رئيسيين:

أُولاً: عينات احتمالية (Probability Samples):

يتم سحبها على أساس قانون الاحتمالات حيث يتم سحب مفرداتها بشكل متتالي وباحتمال معروف، ومن أنواعها العينة العشوائية البسيطة Random Sample والعينة الطبقية Stratified Sample والعينة المنتظمة Systematic Sample والعينة العنقودية Cluster Sample.

إن أهم ما يميـز هـذا النـوع مـن العينـات هـو أنـه يمكـن تعميـم نتائج العينـة علـى كافـة وحـدات المجتمـع مـن خـلال حسـاب معامـلات رفـع أو أوزان، بحيـث يعتمـد مقـدار الـوزن لوحـدة العينـة علـى احتمـال سـحب تلـك الوحـدة مـن المجتمـع. أيضـا تمكننـا العينـات الاحتماليـة مـن تحليـل نتائج العينـة وحسـاب الأخطـاء المعياريـة، ومعامـات التغيـر إضافـة إلـى أثـر التصميـم، وبالتالـي فـأن العينـة الاحتماليـة تعطـي نسـبة الخطـأ فـي التقديـرات الناتجـة عنهـا وتعطـي مقـدار الثقـة فـي التقديـرات.

وعليه فإن مؤشرات الإحصاءات الرسمية تعتمـد علـى تصاميـم عينـات احتماليـة ترفـع نتائجهـا علـى مسـتوى المجتمـع ككل وتقـدر قيـم ونسـب الأخطاء فيهـا.

ثانياً: عينات غير احتمالية (Non-Probability Samples):

يتم اختيار وحداتها وفقا لمعايير يضعها الباحث دون التقيد بقوانين الاحتمالات ومنها العينة العمدية والعينة الحصصية quota Sample. هذا النوع من العينات يطبق غالبا في مسوح استطلاعات الرأي، وفي دراسات بعض الظواهر المحدودة ضمن المجتمعات، وهي تعطي نتائج تأشيريه تعتمد على بيانات تمثل وحدات العينة وليس المجتمع ككل.

العينة المتناسبة مع الحجم (Sampling Proportional to the Size):

هي العينة التي يكون احتمال ظهور كل وحدة معاينة فيها يتناسب مع حجم تلك الوحدة للصفة المدروسة، فمثا المنشأة الاقتصادية يقاس حجمها بعدد العامليـن، وعنـد اختيـار عينـة المنشـآت الاقتصاديـة بأسـلوب المعاينـة المتناسـبة مـع الحجـم تعطـى احتماليـة أو فرصـة أكبـر لظهـور المنشـآت ذات الحجـم الكبيـر أي ذات عـدد العمـال الأكبـر.

العينة متعددة الأغراض (Multi-Purpose Sample):

هى العينة التي يتم من خلالها جمع بيانات لأكثر من موضوع في مسح إحصائي واحد مثل الدخل والإنفاق والصحة والتغذية.

العينة المتوالية (Successive Sample)؛

هو أحد أساليب المعاينة الذي يغطي المجتمع على عدة سنوات حيث يقسم المجتمع إلى عدة أجزاء، بحيث يغطى كل جزء في سنة، وعادة يستخدم هذا الأسلوب في المجتمعات الصغيرة كبديل عن التعدادات.

العينة الاستطلاعية (البحث التجريبي) Pilot Survey:

اختيار عدد من الوحدات الإحصائية وجمع البيانات عنها، وتدوينها في استمارات متخصصة لهدف اختيار دقة تصميم الاستبانة، والوقوف على الصعوبات التى قد يواجهها الباحثون عند تنفيذ البحث.

العينة المتطابقة (Matched Sample)؛

هـي العينــات التــي لهــا نفـس المســاهمة أو المتغيــر والــذي يقــاس مرتيــن لــكل موضــوع وتحــت ظـروف مختلفــة وبـصــورة عامــة تدعــى بالقياســات المكــررة. أى بمعنــى آخــر تكــون العينتــان متطابقتــان عنــد وضعهمــا كأزواج متشــابهة أو متطابقــة.

تصميم العينة الموزونة ذاتيا (Self-Weighting Sample)؛

هو تصميم المعاينة الذي يكون فيه وزن وحدة المعاينة (معامل التكبير) متساوى لجميع الوحدات في العينة.

العينة الملائمة (Convenient Sample)؛

هي أسلوب معاينة غير احتمالي، يتم من خلاله سحب عينة ممن يحملون صفة معينة في المجتمع، ويؤدي هذا الأسلوب إلى وجود حذف أو تكرار في إطار المعاينة، يمكن التقليل من مخاطره باستخدام أسلوب المعاينة الحصصية.

وحدة المعاينة (Sampling unit):

هي المفردة أو الوحدة التي تشكل عنصرا في المجتمع الإحصائي الذي يخضع لعملية العد أو عملية المعاينة، أي هي الوحدة التي تجمع عنها البيانات أو المعلومات الإحصائية المطلوبة.

وحدة المعاينة الأولية (Primary Sampling Unit):

هي وحدات المعاينة التي تسحب في المرحلة الأولى من تصميم عينة متعددة المراحل، وغالبا ما تمثل وحدة المعاينة الأولية عنقودا، وتكون وحدة المعاينة الأولية مجموعة من وحدات المعاينة الثانوية.

وحدة المعاينة الثانوية (Secondary Sampling Unit):

هي وحدات المعاينة التي يتم سحبها في المرحلة الثانية من تصميم عينة متعددة المراحل وتعتبر كل وحدة معاينة ثانوية جزءا من وحدات المعاينة الأولية.

وحدة التحليل (Analyzing Unit):

هـي الوحـدة التـي تسـتخدم فـي تحليـل البيانـات الإحصائيـة التـي يتـم جمعهـا لتحقيـق اهـداف المسـح الإحصائـي. ومـن الممكـن أن تكـون وحـدة التحليـل هـى ذاتهـا وحـدة العـد المسـتخدمة فـى المعاينـة أو قـد تكـون غيـر ذلـك.

أخطاء عدم التغطية (Non – coverage Errors):

أخطاء تحصل نتيجة عوامل عديدة أهمها ما يحصل اثناء اعداد الإطار من نقص في الشمول أو زيادة فيه، أو ادخال مفردات غريبة عن المجتمع أو عدم توصيف المفردات في الإطار بشكل صحيح. تنقسم أخطاء عدم التغطية إلى نوعين: الأول النقص في التغطية أي عدم شمول مفردات ينبغى شمولها. والثانى أخطاء الزيادة فى التغطية أى شمول مفردات ينبغى عدم شمولها.

أخطاء عدم الاستجابة (Non-Response Errors):

هي عدم استجابة بعض المستجوبين في العينة للإجابة على الاستمارة ككل، وتكون عدم الاستجابة نتيجة للرفض أو اية أسباب أخرى، ويندرج هذا النوع من عدم الاستجابة تحت اسم عدم استجابة كلية لوحدة المعاينة، أما عدم الاستجابة الجزئية فهي تكون عندما يرفض المستجوب الإجابة على أسئلة معينة دون غيرها.

الخطأ العشوائي (Random Error):

ويمكن التعرف عليه من مشاهدة انتشار نتائج البحث إذا تكرر إجراءه بنفس الأسلوب وتحت نفس الظروف. وهذا الخطأ لا يختفي عند استخدام أسلوب الحصر الشامل وذلك لأنه ينتج عن اختلاف العدادين أو اختلاف الدافع الشخصي للإجابة على أسئلة البحث وفي معظم الأحيان يكون هذا الخطأ ضئيا ويمكن قياسه ومعرفة حدوده. ويتوقف مقدار هذا الخطأ على عاملين أساسيين هما مدى الاختلاف أو التباين بين وحدات المجتمع وحجم العينة بالنسبة للمجتمع الذي سحبت منه فكلما ازداد التباين بين وحدات المجتمع ازداد احتمال الوقوع في الخطأ العشوائي، أما بالنسبة لحجم العينة فكلما كبر حجم العينة انخفض احتمال الوقوع في هذا الخطأ.

خطأ التحيز (Bias Error)؛

(أ) خطأ التحيز في التقدير:

وهو انحراف متوسط جميع التقديرات الممكنة لمعلمة المجتمع عن قيمتها الحقيقية، ومن الصعب اكتشاف هذا الخطأ والتخلص منه إلا بأجراء تعديات جذرية على تصميم الدراسة أو طريقة جمع البيانات أو تعديل النتائج.

(ب) خطأ التحيز في المعاينة؛

وهـو التحيـز الـذي يكـون مقصـودا، وينشأ بسـبب الإدلاء بمعلومـات لا تطابـق الواقـع مـن قبـل المـزود بالبيانـات، أو بسـبب خلـل مـن قبـل مصممـي المسـح وفقا لميـول أو أغـراض مقصـودة، وأما أن يكـون التحيـز غيـر مقصـود، وهـو الـذي يتسـرب إلـى المسـح لعـدم فهـم المبحـوث للبيانـات المطلـوب تقديمهـا أو لعـدم إتاحـة الفرصـة لتحضيـر إجابـات صحيحـة.

الخطأ المعياري (Standard Error):

هـو عبـارة عـن الجـذر التربيعـي لتبايـن العينـة المقـدر. وتبايـن العينـة هـو عبـارة عـن متوسـط مربعـات الفـروق مـا بيـن قيـم وحـدات العينـة وقيمـة المتوسـط الحسـابى لتلـك الوحـدات.

خطأ العينة (Sample error)؛

هو الفرق بين تقديرات العينة ومعلمات المجتمع الحقيقية، وكلما كان اختيار العينة جيدا كلما قل خطا العينة وأصبحت أكثر تمثيل للمجتمع.

الخطأ المعياري النسبي (Relative Standard Error):

هو الخطأ المعياري مقسوما على المعلمة المحسوب لها الخطأ المعياري وهو مساوي لمعامل التباين.

دقة المسح بالعينة (Accuracy of the sample Survey):

هـو الفـرق بيــن تقديـر الصفـة المدروسـة عـن طريـق العينـة والقيمـة الحقيقيـة للصفـة المدروسـة فـي المجتمــ3، وكلمـا كان الفـرق قليـا كلمـا كانت الدقة أعلى.

نقطة البداية العشوائية (Random Start)؛

هو رقم عشوائي يتم اختياره من فترة المعاينة)من 1 إلى K (وذلك باستخدام جداول الأرقام العشوائية ليمثل نقطة البداية العشوائية لاختيار عينة عشوائية منتظمة.

التوزيع الأمثل (Optimum allocation):

هو أحد أساليب توزيع وحدات المعاينـة الطبقيـة علـى مختلـف الطبقـات بحيـث تكـون حصـة كل طبقـة تتناسـب طرديـا مـع حجـم الطبقـة والتبايـن داخـل الطبقـة وعكسـيا مـع كلفـة جمـع بيانـات وحـدة المعاينـة فـي تـلـك الطبقـة.

توزیع نیمان (Nyman Allocation)؛

هـو أحـد أساليب توزيـع المعاينـة الطبقيـة علـى مختلـف الطبقـات بحيـث تكـون حصـة كل طبقـة تتناسـب طرديـا مـع كل مـن حجـم الطبقـة ومقـدار التبايـن ضمـن الطبقـة الواحـدة.

التوزيع المتناسب (Proportional Allocation)

هو أحد أساليب توزيع وحدات المعاينة الطبقية على مختلف الطبقات بحيث تكون حصة كل طبقة تتناسب طرديا مع حجم تلك الطبقة من حيث عدد وحدات المعاينة.

الثقة في تقدير العينة (confidence in Sample Estimate)؛

تقيـس مدى الاعتماد على النتائج المقدرة عن طريق العينـة، وتزداد الثقـة في النتائج كلمـا ازداد حجـم العينـة، وتقتـرب مـن المتوسـط الحقيقـي أو معلمـات المجتمـع الأخـرى.

حد الخطأ (Bound of error):

هو قيمة الخطأ المعيارى مضروبة بقيمة Z أو قيمة t الجدولية عند حدود ثقة معينة.

تأثير التصميم (Design Effect)؛

هو نسبة تباين أحد التقديرات في تصميم عينة معينة إلى تباين عينة عشوائية بسيطة من نفس الحجم.

الترجيح أو التوزين (Weighting):

هو إجراء العمليات الحسابية للوصول إلى قيم المعلمات المقدرة للمجتمع باستخدام نتائج المسح بالعينة.

2|أساليب المعاينة الإحصائية

تتضمـن نظريـة العينـات عـدة طـرق وأسـاليب للمعاينـة الإحصائيـة، وجميـع هـذه الأسـاليب تركـز علـى الحصـول علـى عينـة إحصائيـة تفـرز مؤشـرات وتقديـرات بأقـل خطـأ معاينـة ممكـن، مـع الأخـذ بالاعتبـار أيضـا حجـم العينـة المقـدر. يتنـاول هـذا الفصـل طـرق وأسـاليب المعاينـة الإحصائيـة.

1.2 أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة

يعتبر أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة من أبسط الطرق وأكثرها انتشارا في أساليب المعاينة، يمتاز هذا الأسلوب بأنه يعطي كل وحده من وحدات المعاينة الموجودة في المجتمع فرص أو احتمالات متساوية للاختيار أو الظهور بالعينة.

هذا ويندرج ضمن المعاينة العشوائية البسيطة أسلوبين لسحب العينة، الأول في حالة سحب العينة وإرجاعها إلى المجتمع بعد عملية السحب لإعطائها فرصة الظهور مرة أخرى ويسمى أسلوب سحب العينة مع الإرجاع، أما الأسلوب الثاني فهو في حال سحب العينة واستثناء كل عينة أخرى مسحوبة من المجتمع يسمى سحب عينة دون إرجاع حيث أن هذا الأسلوب لا يعطي فرصة لتكرار ظهور العينة الواحدة أكثر من مره.

1.1.2 شروط استخدام العينة العشوائية البسيطة:

نظرا لسهولة وبساطة تطبيق هذا الأسلوب من العينات فهو منتشر بشكل كبير، ولكن قبل استخدام هذا الأسلوب يجب ملاحظة أن هناك شروط يجب أن تتوفر في وحدات المعاينة في المجتمع المستهدف في الدراسة، إذ يجب أن تكون وحدات المعاينة في المجتمع متجانسة بالنسبة للصغة المدروسة أي أن التباين بين وحدات المعاينة في المجتمع للصغة المدروسة قليل نسبيا، هذا بالإضافة إلى المحددات الأخرى من قبل مستخدمي البيانات مثل مستويات النشر، فمثا إذا كان مطلوب استخراج النتائج على مستوى المنطقة فا يجوز سحب عينة عشوائية بسيطة على مستوى الإمارة ككل، كذلك وجود محدد التكاليف والإمكانيات الأخرى مثل توفر الكوادر الميدانية المدربة وتكاليف التنقل داخل المجتمع، مما يحدد من استخدام هذا الأسلوب. إضافة إلى ما سبق أن تأثر هذا الأسلوب بوحدة تكلفة المسح قد يكون أكثر من معظم أنواع العينات الأخرى، لذا يجب أخذ جانب الحيطة عند استخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة.

2.1.2 طريقة سحب العينة العشوائية البسيطة.

عند اختيار أسلوب العينة العشوائية البسيطة، لابد من اختيار طريقة تضمن العشوائية في اختيار وحدات المعاينة، وتعطي كل وحدة من وحدات المجتمع فرصة متساوية للظهور. في الجانب التطبيقي هناك عدة طرق مستخدمة لسحب عينات عشوائية بسيطة، أحد هذه الطرق إعطاء رقم متسلسل لكافة وحدات المجتمع الخاضعة للمعاينة، ومن ثم اختيار رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية أو اليا. ومن ثم يتم سحب وحدة المعاينة التي تتطابق مع الرقم العشوائي، أما إذا كانت قيمة الرقم العشوائي خارج إطار تسلسل وحدات المعاينة فيتم اعادة سحب رقم آخر... وهكذا.

مثال (1):

إذا كان لدينا مجتمع مكون من 60 منشأة واردنا سحب عينة عشوائية بسيطة مقدارها 4 منشات. في هذه الحالة نعطي المنشات في المجتمع ارقام متسلسلة بدءا من 01، 02، 03،.....، 60. ومن ثم يتم اختيار رقم عشوائي ذو منزلتين عشريتين من جدول الأرقام العشوائية أو باستخدام الحاسوب، وليكن الرقم 45، في هذه الحالة تختار المنشاة ذات التسلسل 45 ضمن العينة، وفي السحبة الثانية إذا كان الرقم العشوائي 73 في هذه الحالة يتم تجاهل هذا الرقم ويعاد سحب رقم آخر... وهكذا، حتى نحصل على 4 منشات كعينة عشوائية مطلوبة.

2.2 أسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة

أسـلوب العينـة العشـوائية المنتظمـة هـو أحـد أسـاليب المعاينـة العشـوائية التـي تمتـاز بالسـهولة والبسـاطة فـي التطبيـق، إضافـة إلـى أنـه يضمـن انتشـار العينـة علـى أكبـر مسـاحة مـن المجتمـع بسـبب أن أسـلوب السـحب يتـم وفـق انتظـام متسلسـل. تعتبـر المعاينـة المنتظمـة الخطيـة هـي الأسـلوب الأكثـر شـيوعا فـي العينـات المنتظمـة، ويتلخـص أسـلوب تطبيقهـا بمـا يلـي:

افرض أن المجتمع يتكون من N من وحدات المجتمع وأن حجم العينة المطلوب سحبها هو $m{n}$ فإذا ما قسمنا حجم المجتمع N على حجم العينة k ويعرف إحصائيا مقدار k بفترة الانتظام، بعد ذلك يجري اختيار رقم عشوائي يقع بين I ويعرف إحصائيا مقدار I بفترة الانتظام، بعد ذلك يجري اختيار رقم عشوائية هي I ويعرف إحصائيا مقدار I والثالثة على المقدار للعينة الأولى هو I والعينة الثانية هي I والثالثة I والثالثة I والثالثة I والثالثة I والثالثة على المقدار I والعينة الأولى هو I والعينة الثانية هي I والثالثة عند I والثالثة على المقدار I والعينة الثانية هي I والثالثة على المقدار I والعينة الثانية هي I والثالثة الثانية هي I والثانية هي I والثالثة الثانية هي I والثانية ويرمن المقدار والمعانية ويرمن المقدار والمعانية ويرمن المعانية ويرمن المعانية الثانية ويرمن المعانية ويرم

مثال (2):

لتقدير عدد عمال المنشات ضمن إقليم معين يحتوى على 400 منشأة سحبت عينة منتظمة من تلك المنشات حجمها 16.

يكون أسلوب سحب العينة كما يلى:

$$N = 400$$
 $n = 16$

$$k = N/n = 400/16 = 25$$

يتم سحب رقم عشوائي يقع بين 1 و 25 وليكن الرقم 14، بذلك تكون الأرقام المتسلسلة لوحدات المعاينة المسحوبة في العينة هي:

$$14, 14 + 25, 14 + 2 \times (25), 14 + 3 \times (25) \dots$$

وتساوى: 14، 39، 64، 89،...

1.2.2 مزايا ومحددات استخدام العينة العشوائية المنتظمة.

- من أهم مزايا العينة المنتظمة هو سهولة سحب العينات، وتوزيع العينة على المجتمع بشكل جيد، وتعتبر العينة المنتظمة فعالة
 مقارنة بالعينة العشوائية البسيطة لكثير من المجتمعات وخاصة إذا كان ميل الصفة المدروسة فى المجتمع خطى.
- أما من محددات هذه العينة هي صعوبة الحصول على تقدير متحيز للتباين، كذلك في حالة وجود صفة دورية في المجتمع قد يؤدي إلى وجود التحيز في العينات المسحوبة وفي التقدير فمثا ضمن مجموعة من الأسر تم سحب عينة فرد واحد من كل أسرة وكان رقم البداية هو 1 وفترة العينة هي 2 وكان الأفراد الذي تسلسلهم 3 هم المختارين في العينة، سنلاحظ أن جميع افراد العينة هم ذوو الترتيب الثالث في الأسرة، وإذا كان ترتيب الأفراد في الأسرة الأب، الأم، الابن، الابنة، سنلاحظ أن العينة جميعها أبناء مما يؤدي إلى تحيز في التقديرات المطلوبة.

3.2 أسلوب المعاينة المتناسبة مع الحجم

كما ذكر سابقا فإن أهم ما يميـز العينـة العشـوائية البسـيطة هـو أن احتماليـة ظهـور كل وحـدة مـن وحـدات المعاينـة للصفة المدروسـة تكـون متساوية لجميع وحـدات المجتمع، فعلى سبيل المثال عنـد سحب عينـة مـن المنشـآت الاقتصاديـة بأسـلوب المعاينـة العشـوائية البسـيطة، تكـون جميع المنشـآت وبأحجامها المختلفة سـواء كانـت متناهيـة الصغر أو كبيـرة لهـا نفـس الفرصـة فـي الظهـور بالعينـة، عنـد دراسـة كثيـر مـن الصفات بمختلـف الظواهـر قـد تتطلب طبيعـة الصفـة المدروسـة إعطاء احتمـال أكبـر لظهـور وحـدات معينـة مـن المجتمع فـي العينـة المسـحوبة. فمثـا قـد تكـون طبيعـة الصفـة المدروسـة فـي المنشـآت الاقتصاديـة تتطلب إعطاء فرصـة أكبـر لاختيـار المنشـآت ذات الحجم الأكبـر)عـدد العمـال الأكثـر(، فـي هـذه الحالـة يتم اتبـاع أسـلوب المعاينـة المتناسـبة مـع الحجـم.

كذلك يعرف أسلوب سحب العينة المتناسبة مع الحجم بأسلوب التجميع التراكمي، ويتلخص هذا الأسلوب بإعطاء كل وحدة معاينة رقم يوازي الصفة التي تحملها.

مثال (3):

ضمـن إطار المنشات الاقتصادية، المنشأة التي تتضمـن 1000 عامـل يعتبـر وزنهـا 1000 أي أنهـا تحتـوي علـى 1000 وحـدة معاينـة فرضيـة والمنشأة التـى تتضمـن 100 عامـل يكـون وزنهـا 100 وهكـذا.

وللتوضيح من خلال الجدول التالى:

الأرقام التي ترافقها	عدد العمال التجميعي	عدد العمال	المنشأة
1-1000	1000	1000	1
1700 - 1001	1700	700	2
2900-1701	2900	1200	3
3400 - 2901	3400	500	4
3700 - 3401	3700	300	5
4500 - 3701	4500	800	6

لاختيار ثلاث منشات يتم سحب ثلاثة أرقام عشوائية تقع بيـن 1 و4500 باسـتخدام الجـدول العشـوائي أو الحاسـوب، ومـن ثـم يتـم حصـر الرقـم العشوائي على عمود عدد العمال التجميعي في الجـدول أعاه ويتـم اختيار المنشأة التي يكون فيها عـدد العمال التجميعي أكبـر مـن أو يساوي الرقـم العشـوائي. ففـي هـذا المثـال إذا اختيـرت الأرقـام العشـوائية 4000، 2000 ، 75 فـإن منشـات العينـة تكـون المنشـآت ذات الأرقـام 6، 3، 1. علـى التوالـى.

عندما يكون المجتمع كبير نسبيا فإن عملية سحب العينة بالطريقة أعلاه تستغرق وقتا طويلا، لذا هناك أسلوب أو طريقة أخرى لسحب العينة المتناسبة مع الحجم، وتعرف بطريقة لاهير (Lahiri) حيث يتضمن هذا الأسلوب سحب أزواج من الأرقام العشوائية، يمثل الرقم الأول من كل زوج رقم وحده المعاينة الإجمالية في المجتمع ويمثل الرقم الثاني في المجتمع ويمثل الرقم الثاني في الروج حجم وحدة المعاينة بحيث يسحب الرقم العشوائي الثاني بين 1 وM حيث M تمثل حجم أكبر وحدة معاينة موجودة في المجتمع للصفة التى يتم الوزن على أساسها.

4.2 أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية

كما بينا سابقا، يعتمد تطبيق أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة على شرط التجانس بين جميع وحدات المجتمع وغير ذلك فإن العينة ستؤدي إلى ستؤدي إلى نتائج متحيزة وغير دقيقة، أضف إلى ذلك فإن العينة ستنتشر بطريقة عشوائية على منطقة واسعة من المجتمع مما يؤدي إلى ستؤدي إلى زيادة حجم العبئ والكلفة في عملية جمع البيانات. ونظرا لصعوبة تحقق التجانس في كثير من المجتمعات، يلجأ إلى تطبيق أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية، حيث يقسم المجتمع إلى عدد من المجموعات غير المتداخلة، كل مجموعة تكون متجانسة للصفة المدروسة وتسمى طبقة، وذلك بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة. فمثلا عند دراسة متوسط دخل الأسرة أو المستوى التعليمي يمكن تقسيم المجتمع إلى ريف وحضر، وللحصول على نتائج جيده واستخدام أسلوب المعاينة الطبقية بفاعلية عالية يجب أن يراعى الدقة وخاصة عند إجراء الأمور التالية؛

- تكوين الطبقات.
- عدد الطبقات المراد عملها.
- حجم العينة في كل طبقة.
- تحليل البيانات لتصميم العينة الطبقية.

مثال (4)؛ إذا كان لدينا ثماني منشآت وكان عدد العمال في هذه المنشآت كما يلي:

عدد العمال	رقم المنشأة	عدد العمال	رقم المنشأة
6000	5	3000	1
1200	6	1500	2
4500	7	7000	3
5000	8	2500	4

للحصول على تقدير معدل عدد العمال في المنشأة الواحدة. يمكن من خال أسلوب المعاينة البسيطة سحب ثاث عينات، فإذا كانت العينة المسحوبة هي المنشآت التي أرقامها 6، 2، 1 فإن معدل عدد العمال هو 1900 عامل بينما المعدل الحقيقي للمجتمع هو (3838) أي ما يزيد على ضعف المعدل المقدر بالعينة، من الواضح وجود خلل نتيجة استخدام العينة العشوائية البسيطة لمجتمع غير متجانس.

إذا ما ذهبنا باتجاه تطبيق أسلوب المعاينة الطبقية، من خلال تقسيم هذا المجتمع إلى طبقات حسب فئات عدد العمال كما يلي:

اقل من 3000	الطبقة الأولى
عدد العمال	رقم المنشأة
1500	2
2500	4
1200	6
5000 - 3000	الطبقة الثانية
عدد العمال	رقم المنشأة
3000	1
4500	7
فأكثر 5000	الطبقة الثالثة
عدد العمال	رقم المنشأة
7000	3
6000	5
5000	8

فإذا ما تم سحب عينة واحدة من كل طبقة من الطبقات أعلاه وكما هو موضح ادناه:

عدد العمال	رقم المنشأة	رقم الطبقة
1500	2	1
4500	7	2
6000	5	3

فإذا ما تم سحب عينة واحدة من كل طبقة من الطبقات أعاه وكما هو موضح ادناه:

عدد العمال	رقم المنشأة	رقم الطبقة
1500	2	1
4500	7	2
6000	5	3

 $3938 = (\frac{3}{8} \times 6000) + (\frac{2}{8} \times 4500) + (\frac{3}{8} \times 1500) = 3938$ إن المعدل المقدر لعدد العمال = معدل العينة

يلاحـظ أن هـذه النتيجـة قريبـة جـدا مــن المعـدل الحقيقــى للمجتمــع لـذا فـإن اســتخدام العينــة الطبقيــة فــى مثــل هــذه الحـالات يعتبــر ضــرورة

1.4.2 مبادئ تقسيم المجتمع إلى طبقات:

عند تقسيم المجتمع إلى طبقات يجب مراعاة النقاط التالية؛

- أن يكون مجموع وحدات المعاينة لجميع الطبقات مساوى لمجموع وحدات المعاينة للمجتمع ويجب ألايكون تداخل بين الطبقات.
 - أن تكون وحدات المعاينة في داخل كل طبقة متجانسة بالنسبة للصفة المدروسة.
- الحصول على نتائج حسب تقسيمات جغرافية أو إداريه (إقليم، منطقة) يترتب عليه تقسيم المجتمع إلى طبقات جغرافية بحسب مستويات التمثيل المطلوبة.
 - مراعاة الطرق العلمية عند تقسيم المجتمع إلى فئات حيث تعتبر كل فئة طبقة.

أسلوب تقسيم المجتمع إلى طبقات:

تعتبر عملية تقسيم المجتمع إلى فئات كنوع من التقسيم الطبقى للمجتمع، حيث يمكن اعتبار كل فئة من الفئات طبقة، ويهدف هذا الأسلوب إلى تقليـل التبايـن بيـن مفـردات المجتمـع للصفـة المـدروسـة، فمثـا إذا كانـت الدراسـة عـن معـدل دخـل الأسـرة فيمـكـن تقسـيم الأسـر إلـى فئات حسب مستويات الدخل، وإذا كانت الدراسة عن عدد العامليـن فـى المصانـة يمكـن تقسيم المصانـة إلـى فئات حسب عدد العامليـن وهكـذا.

أما تحديد عدد الفئات المقترح فهناك عدة طرق نذكر منها استخدام القانون التالى:

3 + 1 (Log 1850) = عدد الفئات

مثال (5):

إذا كان عدد المنشآت في قطاع معين في إمارة أبوظبي هو 1850 منشأة فإن عدد الفئات التي يمكن أن يقسم المجتمع إليها هي:

 $3 + 1 \ (Log\ 1850)$

= 10.8 = فئة

أما الأسلوب الآخر لتقسيم المجتمع إلى طبقات فهو استخدام أسلوب Cochran والذى يأخذ عدد وحدات المعاينة ووزن كل وحدة بالاعتبار، عندما يكون عدد الطبقات المطلوب محدد مسبقا. ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى:

مثال (6):

إذا كان عدد المنشآت في المجتمع هو 1850 مقسمة إلى فئات مبدئية حسب عدد العمال إلى 12 فئة والمطلوب إعادة تقسيم هذه المنشآت إلى أربع فئات فإذا كان لدينا البيانات التالية:

√C	التراكمي C	عدد العمال (c)	عدد المنشات	الفئة
26.8	720	720	200	5 - 1
52.2	2720	2000	250	10 - 6
81.4	6620	3900	300	15 - 11
108.9	11870	5250	300	20 - 16
132.7	17620	5750	250	25 - 21
151.7	23020	5400	200	30 - 26
163.3	26670	3650	100	35 - 31
172.2	29670	3000	80	40 - 36
181.7	33030	3360	80	45 - 41
188.2	35430	2400	50	50 - 46
192.4	37020	1590	30	55 - 51
194.9	37970	950	10	56 - فأكثر

نقسم الجذر التربيعي لعدد العمال التجميعي (√C) على عدد الفئات المقترحة

$$194.4/_{4} = 48.7$$

الفئة الأولى هـي التـي تقابـل الجـذر التربيعـي لعـدد العمـال التجميعـي (48.7) وبالتقريـب يمكـن اعتبـار الفئـة الأولـى هـي 1 - 10 عمـال، وباسـتخدام نفـس الأسـلوب لبقيـة الفئـات نحصـل علـى الفئـات التاليـة؛

$$10$$
 - $1 <= 1 imes 48.7$ الفئة الأولى

$$20 - 11 <= 2 \times 48.7$$
 الفئة الثانية

$$30$$
 - 21 <= 3×48.7 الفئة الثالثة

$$40 - 31 <= 4 \times 48.7$$
 الفئة الرابعة

2.4.2 ميزات وفوائد العينة الطبقية:

- 1. في العينة الطبقية يكون المجتمع متجانسا في كل طبقة ويكون المجتمع ممثل بشكل جيد حيث تؤخذ عينات من مختلف الطبقات.
 والتي قد يكون لبعضها أهمية خاصة، وقد تستثنى هذه الطبقات عند استخدام أساليب معاينة أخرى.
- 2. استخدام العينة الطبقية فعال أكثر من العينات الأخرى خاصة في حالة وجود مجتمع غير متجانس وفي حالة وجود قيم متطرفة لبعض وحدات المعاينة.
 - 3. تؤدى إلى تخفيض الكلفة لأنها تخفض عدد وحدات المعاينة المطلوب تغطيتها عند ثبات الدقة.
 - 4. يمكن استخدام العينة الطبقية للحصول على نتائج على مستويات إدارية معينة (إقليم، قطاع، منطقة...).
- 5. تكون السيطرة على العمل والإشراف عليه وتنظيمه وتحديد منطقة عمل كل مجموعة بشكل أفضل وذلك عند تقسيم المجتمع إلى طبقات حسب المناطق الإدارية.

3.4.2 توزيع العينة على مختلف الطبقات:

هناك عدة طرق لتوزيع العينة الإجمالية (n) على مختلف الطبقات بحيث يكون حجم العينة في الطبقة هو N_h ومن أهمها:

أسلوب التوزيع المتساوى من العينات لكل طبقة:

تستخدم هذه الطريقة عادة عند الحاجة للحصول على نتائج على مستوى المناطق الإدارية (في حالة كون الطبقة تمثل منطقة إدارية) أو في حالة توزيـَع العمـل بشـكل متسـاوي بيـن جميـَع الطبقـات (حسـب توفـر الإمكانيـات للعمـل الميدانـي) كذلـك عندمـا يكـون عـدد وحـدات المعاينـة متقـارب في جميـَع الطبقـات. في هـذه الحالـة يكـون عـدد العينـات في الطبقـة الواحـدة حسـب المعادلـة التاليـة؛

$$n_h = n/L$$
(1)

حيث هو L عدد الطبقات.

مثال (7):

إذا كان حجم العينة 2000 وحدة معاينة وعدد الطبقات يساوى (8) فإن عدد العينات في الطبقة h يساوى:

$$\frac{2000}{8} = 250$$

أسلوب التوزيع المتناسب مع حجم الطبقة:

إن هذا الأسلوب من أكثر الأساليب شيوعا نظرا لسهولته، إذ عندما لا توجد معلومات سوى عدد وحدات المعاينة في كل طبقة فيمكن استخدام المعادلة التالية لتقدير عدد العينات في الطبقة (ħ)

$$n_h = n(^{N_h}/_{N}) \quad \dots (2)$$

وهذا يعني أن كسر المعاينة)نسبة العينة في الطبقة الواحدة(متساوي لجميع الطبقات مما يؤدي إلى عينة موزونة ذاتيا لا حاجة عندها إلى .حساب أوزان المعاينة عند بناء المؤشرات والتقديرات. ويعطي قدرة على إجراء التقديرات بسرعة ودقة عالية

مثال (8):

عدد عينات الطبقة الثالثة يساوى

لتقديــر عــدد العمــال فــي إمــارة أبوظبي سـحبت عينــة منشــآت مــن كل إقليــم بأســلوب العينــة الطبقيــة وباســتخدام التوزيــع المتناسـب وبحجــم عينــة إجمالــي قــدره 35 منشــأة.

عدد الهنشات الكلي	الطبقة (الإقليم)
200	1
100	2
50	3

$$n({}^{N_h}\!\!/_N) \,=\, 35({}^{200}\!\!/_{350}) = 20$$
 عدد عينات الطبقة الأولى يساوي

$$n({}^{N_h}\!/{}_{N}) = 35({}^{100}\!/{}_{350}) = 10$$
عدد عينات الطبقة الثانية يساوي

$$n(^{N_h}/_{N}) = 35(^{50}/_{350}) = 5$$

أسلوب توزيع نيمان (Nyman):

أهم ما يميز هذا الأسلوب أنه يستخدم للتقليل من حجم التباين وزيادة دقة وكفاءة البيانات، حيث يؤخذ في الاعتبار بالإضافة إلى حجم الطبقة عند توزيع العينة الكلية على الطبقات تباين كل طبقة. حيث يكون حجم العينة في الطبقة يتناسب طرديا مع الانحراف المعياري لتلك الطبقة وذلك من أجل جعل تصميم المعاينة أكثر فعالية من أسلوب التوزيع المتناسب، وعادة يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الانحراف المعياري مختلف من طبقة لأخرى، وعندما يكون حجم العينة ثابت وكلفة العينة ثابتة لمختلف الطبقات، ويقدر حجم العينة للطبقة (ħ) حسب المعادلة التالية .

$$n_h = \frac{N_h S_h}{\sum_{h=1}^L N_h S_h} \qquad(3)$$

أما الانحراف المعياري على مستوى كل طبقة فيمكـن الحصـول عليـه مـن خـال تعـداد سـابق أو يمكـن تقديـره مـن المسـوح السـابقة أو مسـوح مشـابـهة أخـرى.

مثال (9):

في مسلح دخل وإنفاق الأسرة لتقديـر معــدل دخـل الأسـرة فـي أحــد الأقاليــم، قســم المجتمــع إلــى ثــاث طبقــات حســب فئـات الدخــل وسـحبت عينــة مــن كل فئــة بطريقــة توزيــع نيمــان وبحجــم عينــة إجمالــى قــدره 15 أســرة فــإذا كانــت لدينـا البيانــات التاليــة:

$N_h^{}S_h^{}$	الانحراف المعياري لكل طبقة	N_h عدد الأسر في	الطبقة (فئة الدخل)
600	20	30	أقل من 1000 دينار
1500	30	50	دينار 1000 - 3000
1000	20	20	أكثر من 3000 دينار
3100			

$$n_h = rac{N_h S_h}{\sum\limits_{h=1}^L N_h S_h} = 15$$
 א $= 3$ $= 3$ ان عدد العينات للطبقة الأولى $= 3$ المراقة الأولى $= 3$ المراقة الأولى المراقة ا

$$=~15~{
m x}$$
 عدد العينات للطبقة الثانية $7~=7~=7~=3100$

$$=~15~{
m x} rac{15~{
m x}\,1000}{3100} = ~5~=$$
عدد العينات للطبقة الثالثة

أسلوب التوزيع الأمثل:

يهدف هذا التوزيع إلى تخفيض التباين لأقل قدر ممكن بكلفة محددة، أو لتقليل الكلفة اقل ما يمكن بمستوى دقة معين؛ حيث يدخل عامل الكلفة في توزيع العينات على الطبقات، وعادة يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون تفاوت في كلفة جمع البيانات بين الطبقات فمثا كلفة جمع البيانات من المناطق البعيدة أعلى بكثير من كلفة جمع البيانات من المناطق القريبة وهناك عدة معادلات تستخدم لهذا الغرض نعرض منها المعادلة التالية.

$$n_h = \frac{N_h S_h / \sqrt{C_h}}{\sum_{h=1}^{L} N_h S_h / \sqrt{C_h}} n \qquad (4)$$

h حيث ($\sqrt{C_h}$) تشكل كلفة إحصاء وحدة المعاينة الواحدة للطبقة

مثال (10):

في دراسة لتقدير معدل إنتاج المنشأة في مناطق مختلفة أخذت عينة طبقية حيث شكلت كل منطقة طبقة وكان عدد العينات الإجمالي هو 200 عينة وكانت البيانات التالية عن المناطق.

C	كلفة الوحدة	N	للطبقة S_h الانحراف المعياري	عدد الحقول	الطبقة (المنطقة)
1000	4	2000	10	200	1
816	6	2000	20	100	2
612	6	1500	10	150	3
500	9	1500	15	100	4
287	12	1000	20	50	5
224	20	1000	20	50	6
3439					

$$n_h=rac{N_h S_h/\sqrt{C_h}}{\sum\limits_{h=1}^L N_h S_h/\sqrt{C_h}} n= 200 imes 1000/3439=58$$
 عدد عينات الطبقة الثانية. $(816/3439)\ 200=47$ عدد عينات الطبقة الثالثة. $(612/3439)\ 200=36$ عدد عينات الطبقة الرابعة. $(500/3439)\ 200=29$ عدد عينات الطبقة الخامسة. $(287/3439)\ 200=17$ عدد عينات الطبقة الخامسة. $(224/3439)\ 200=13$ عدد عينات الطبقة السادسة. $(224/3439)\ 200=13$

أسلوب التوزيع المتناسب مع صفة معينة:

في بعض الحالات تكون الأهميــة لصفــة معينــة والتوزيــع علــى أساسـها أهــم مــن عـدد مفــردات المجتمـع ولتوضيــح ذلك يمـكـن أخـذ المثــال التالي: إذا كان الهـدف تقدير الإيرادات، فــى مختلـف المناطــق (الطبقــات) وكان لدينــا البيانــات التاليــة؛

كمية الإنتاج	عدد المنشآت	الطبقة
20000	1000	1
30000	500	2
10000	1500	3

في حالة استخدام أسلوب التوزيع المتناسب فإن وزن الطبقة الثالثة يساوي 0.5 على الرغم من أنها تحتوي على 0.1667 فقط من كمية الإنتاج، لذلك في حالة استخدام عدد المنشآت لـوزن الطبقة فإنه يعطي نتائج مضللة ويكون نصيب الطبقة الثالثة 50% من حجم العينة المسحوبة، بينما يكون نصيب الطبقة الثانية 17% من العينة المسحوبة على الرغم من أنها تحتوي على 50% من إجمالي كمية الإنتاج مما يقلل من فعالية العينة ويزيد في التكاليف.

لذلك فإن الأسلوب الأفضل هو توزيع العينة على الطبقات حسب كمية الإنتاج كونها الصفة المراد دراستها ويتم توزيع العينة بيـن الطبقات بناء عليها بـدلا مـن عـدد المنشآت. وباسـتخدام المعادلة التالية لتوزيع العينة بالأسـلوب المتناسـب مـع صفة معينـة.

$$n_h = \frac{X_h}{\sum_{n=1}^L X_h} \quad n \qquad \dots (5)$$

Xh: الصفة التي تحملها الطبقة (h) وهي كمية الإنتاج في المثال الوارد لدينا.

حجم العينة	الطبقة
33	1
50	2
17	3

فإذا كان مثال حجم العينة المطلوب هو 100 منشأة بالأسلوب المتناسب وحسب صفة كمية الإنتاج فيكون توزيع العينة على الطبقات كما يلى:

5.2 أسلوب المعاينة العنقودية

يقوم أسلوب المعاينـة العنقوديـة علـى مبـدأ تقسـيم المجتمـع إلـى مجموعـات بشـكل مناسـب بحيـث تكـون هـذه المجموعـات متقاربـة بالحجـم ومتجانسـة بالنسـبة للصفـة المدروسـة، حيـث كل مجموعـة مـن هـذه المجموعـات تسـمى عنقـود، وتشـكل العناقيـد المجتمـع كامـلا دون حـذف أو تكـرار.

من ميـزات العينـة العنقوديـة إنهـا فعالـة بالنسـبة لوحـدة التكاليـف حيـث تعطـي دقـة أكثـر لوحـدة الكلفـة، كذلـك يلجـأ إلـى هـذا الأسـلوب فـي كثيـر مـن الأحيـان خاصـة فـي المجتمعات التـي لا يتوفـر لديهـا اطـر معاينـة أو يصعب توفيـر إطـار حديـث بـكل مفـردة مـن مفـردات المجتمـع، ولكـن مـن الممكـن توفيـر إطـار بالعناقيـد ممـا يوفـر بالجهـد والوقـت. كذلـك يوجـد هنـاك ميـزة أخـرى لتطبيـق هـذا الأسـلوب وهـو التوفيـر فـي تكاليـف التنقـل اثناء العمل الميدانـي بيـن وحـدات المعاينـة. لكـن يجب أن لا ننسـى أن مـن عيـوب العينـة العنقوديـة أنهـا اقـل فاعليـة مـن العينـة العشـوائيـة البسـيطة، كونهـا اقـل انتشـارا.

وعند استخدام العينة العنقودية يجب مراعاة ما يلى:

- 1. أن يكون حجم العنقود صغير وعدد العناقيد كبير.
- 2. عند تكوين العناقيد تؤخذ مفردات المجتمع المتجاورة أو ضمن منطقة معينة حيث تكون غالبا متشابهة للصفة المدروسة.
 - 3. أن تكون أحجام العناقيد متقارب قدر الإمكان.
 - 4. يجب أن يكون كل عنقود موضّح ومعّرف لجامع البيانات.

6.2 أسلوب المعاينة متعددة المراحل

التحدي الرئيسي في كثير من المسوح هو عدم توفر إطار حديث لوحدات المعاينة الرئيسية مثـل المنشـآت أو المسـاكن وغيرهـا، ويكـون مـن الصعب إعـداد إطار حديث لهـا، وفـي نفـس الوقت يتوفـر قائمـة أو إطار بمتغيـر علـى مسـتوى تجميعـي وليـس تفصيلـي مثـل تجمعـات سـكانية أو مناطـق رئيسـية، حيـث هـذه التجمعـات بطيئـة التغيـر. فـى هـذه الحالـة يمـكـن اسـتخدام أسـلوب المعاينـة متعـددة المراحـل.

1.6.2 ميزات العينة متعددة المراحل

- توفر في الوقت والمال حيث يكفي بأعداد الإطار بوحدات المعاينة الثانوية لوحدات المعاينة الرئيسية المسحوبة بالعينة.
 - هذا التصميم مرن حيث أنه من الممكن استخدام أسلوب سحب العينات في كل مرحلة مختلف عن المراحل الأخرى.

هذا ويفضل ضمن أسلوب المعاينة المتعددة المراحل تقسيم المجتمع إلى وحدات معاينة رئيسية متساوية وذلك:

- عندما يكون حجم وحدات المعاينة الرئيسية كبير نسبيا يحتاج وقت كبير في إعداد إطار بوحدات المعاينة الثانوية.
 - عندما يكون حجم وحدات المعاينة الرئيسية صغير يحتاج إلى وقت في عملية التنقل بين العينات.

2.6.2 أسلوب اختيار وحدات المعاينة الرئيسية:

- 1. إذا كانت وحدات المعاينة الرئيسية متجانسة يمكن استخدام العينة العشوائية البسيطة.
- 2. إذا وجد تفاوت يمكن تقسيم وحدات المعاينة الرئيسية إلى طبقات وسحب عينة من كل طبقة.
 - 3. إذا كان التفاوت كبير يمكن استخدام العينة المتناسبة مع الحجم.
- 4. يمكن استخدام العينة المنتظمة ولكن قد يكون من الصعوبة الحصول على تقدير غير متحيز لخطأ المعاينة.

أما وحدات المعاينة الثانوية فيمكن اختيارها أيضا بأي من أساليب المعاينة؛ العشوائية البسيطة، المنتظمة، الطبقية، العنقودية، أو المتناسبة مع الحجم، وعند استخدام العينة العنقودية يجب مراعاة ما يلي:

3 | تقدير حجم العينة

يتناول هذا الفصل موضوع تقدير حجم العينة الازم عند تنفيذ مسح إحصائي معين، وما هي المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها للوصول إلى تقدير أمثل لحجم العينة. إضافة إلى استعراض آلية تقدير حجم العينة وفق طرق وأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة.

1.2 تحديد المؤشرات اللازمة لحساب حجم العينة

إن عملية تقدير حجم العينة تقوم على أساس صيغ ومعادلات رياضية تعتمد على عدد من المتغيرات التي يجب توافرها عند إجراء عملية حساب حجم العينة المناسب. إن هذه المتغيرات هـى كما يلى:

- 1. معرفة مستوى الثقة بالتقديرات التي ستبنى بالاعتماد على هذا الحجم من العينة، كأن يكون (99%، 95%، 90%...) وهي تمثل إحصائيا مساحات التوزيع الطبيعي تحت المنحنى الطبيعي القياسي عندما تكون قيم (1.64، 1.96، 2.58، ...) Z على التوالي. وترتبط درجة الثقة بقيمة التقدير ارتباطا موجبا مع حجم العينة، أي كلما زاد حجم العينة يزاد مستوى الثقة بالتقدير.
- 2. مستوى دقة التقدير، وهو عبارة عن قيمة الخطأ المسموح به أي الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية للمعلمة المطلوب إيجاد تقدير لها باستخدام بيانات العينة، هذا ويتناسب حجم العينة طرديا مع مستوى دقة التقدير أي يزداد التقدير دقة (أي يقل الخطأ) كلما زاد حجم العينة.
- 3. مقدار التبايين في وحدات المجتمع الخاص بالمعلمة المنبوي تقديرها، فإذا كانت قيمة تبايين المجتمع غيير معروفة للمؤشير المطلوب تقدير تقدير فيجب ايجاد تقدير مناسب لها. أحيانا قد يكون الهدف من المسح تقدير أكثر من مؤشير واحد. فإذا كان الهدف من المسح تقدير مؤشيرات المطلوبة مؤشيرات المطلوبة بمستوى كاف من الدقة.
- 4. لابد للباحث هنا من دراسة لاختيار كل من)مستوى الثقة ومستوى دقة التقدير (في حساب حجم العينة، فكلما كانت قيمة مستوى دقة التقدير أي حد الخطأ المطلوب عند التقدير (d) صغيرا، وكلما كان مستوى الثقة بتجاوز الخطأ المسموح به القيمة (d) عالي، كلما احتاج حجم عينة أكبر. إن دراسة هذا الموضوع تكون من خال دراسة عدة قيم لكل من مستوى الثقة (z) وحد الخطأ (d) وعلى أساس ذلك يتم وضع عدة سيناريوهات مختلفة لحجم العينة، لتقوم إدارة المسح بالموازنة بينها وفقا للتكاليف ومستلزماتها المادية والبشرية المتاحة.

أما موضوع اختيار المؤشر الإحصائي المناسب من بيـن عـدة مؤشـرات للمسح بحيـث يتوفـر لـه مقـدار تبايـن معلـوم مسبقا، فيكـون وفق أحـد الطـرق التالية:

2.2 التقدير المسبق لتباين المجتمع

إن بناء وتركيب معادلات تقدير أحجام العينـة تقوم على أساس توفر قيمـة لتبايـن المجتمـع ($m{\sigma}^2$) للمؤشـرات الرقميـة، (مـن هنا لابـد مـن إجـراء عمليـة تقدير لهـذه التباينات. إحـصائيـا هنالـك عـدة أساليب يمكـن مـن خلالها تقديـر تبايـن المجتمـع لأغـراض حساب حجـم العينـة؛

الأسلوب الأول: تجزئة العينة على مرحلتين.

ضمن هذه الطريقة يتم تقسيم العينة إلى جزئين يتم تنفيذهما على مرحلتين، في المرحلة الأولى بتم سحب عينة عشوائية بسيطة بحجم p_1 تقدر على أساسها قيم التباين بالمقدارين $S1^2$ أو p_1 هـذا ويستخدم هـذا التقدير لحساب حجم العينة النهائى (n).

وفي المرحلة الثانية بعد تقدير قيمة التبايـن يحسـب حجـم العينـة اعتمـادا علـى هـذا التقديـر. يتـم سـحب وحـدات المعاينـة المتبقيـة مـن حجـم العينـة الكلـى.

مثال (1)

إذا كان حجم العينة المتوقع لدراسة متوسط إنفاق الأسرة في منطقة أبوظبي هو 2000 أسرة. وكان هذا الحجم ليس مبنيا على أساس وجود قيمة معروفة لتباين الأسر في الإنفاق على السلع. يتم هنا الاكتفاء باختيار (500) أسرة اختيارا عشوائيا من مجتمع الدراسة ويتم على أساسها تقدير التباين، ثم يستخدم هذا التقدير لحساب حجم العينة، فقد يظهر أن حجم العينة الكافي)بمستوى الثقة والدقة المحددتين مسبقا(هو (2300) أسرة. عندها اكمال المسح بوحدات العينة المتبقية وهي الفارق ما بين 2300 و500 أي 1700 منشأة.

إن أهم ما يميـز هـذا الأسـلوب هـو توفيـر تقديـرات موثـوق بهـا لمعلمـة (S^2) أو p أما محـددات اسـتخدام هـذا الأسـلوب فهـي أنـه يحتـاج إلـى جهـد كبيـر ووقـت طويـل. إضافة إلـى أن أسـلوب سحب العينـة انقسـم إلـى جزئيـن كـل جـزء تـم مـن خلالـه سـحب وحـدات عينـة بـكسـر معاينـة أي باحتماليـة مختلفـة عـن الآخـر، أي لـم توظـف نـظريـة الاحتمـالات فـي اختـيـار العينـة بشـكلـها الأمثـل.

الأسلوب الثاني: إجراء مسح تجريبي

يقوم هذا الأسلوب على الاستفادة من بيانات المسوح التجريبية التي يتم تنفيذها قبيل المسوح الرئيسية لتخدم اهداف أخرى كاختبار استمارات المسح وقواعـد التدقيـق والضبـط إضافـة إلـى تقديـرات اعـدا د الكـوادر اللازمـة لتنفيـذ المسـح. إن واحـدا مـن الأهـداف الأخـرى التـي يمكـن وضعهـا للمسـوح التجريبيـة هـو الاسـتفادة مـن بياناتهـا فـي تقديـر تبايـن المجتمـع وحسـاب الأخطـاء المعياريـة اللازمـة لتقديـر حجـم عينـة المسـح الرئيســي.

الأسلوب الثالث: الاعتماد على نتائج مسوح سابقة

يعتبر هذا الأسلوب الأكثر شيوعا في الجانب التطبيقي، إذ عند تقدير حجم العينة المناسب يتم الرجوع إلى مسوح سابقة تم تنفيذها على نفس المجتمئ أو حتى على مجتمئ آخر مشابه وذلك لتقدير قيمة الخطأ المعياري (Standard error) وعلى الرغم من أن التباين يعتبر أكثر استقرار من التغيرات التي تحصل في مؤشرات النزعة المركزية للظاهرة قيد الدراسة إلا أن مقدار الانحراف المعياري المعتمد على هذا التباين قد يتطلب الوضئ أحيانا إجراء تعديل مناسب عليه لاحتمال حصول تغيرات في سلوك الظاهرة مئ الزمن.

الأسلوب الرابع: تقدير النسبة للخصائص الوصفية

إن مؤشرات النسبة (عدد الحالات التي تتصف بها الظاهرة المدروسة إلى عدد الحالات الكلي) هي من المؤشرات الأساسية في الدراسات والمسوح. فمن الممكن إعطاء تقدير للنسبة $m{p}$ ومن المعلوم أن كلما كانت النسبة قريبة من الواقع كلما كان تقدير التباين دقيقا. فإذا كانت مثلا النسبة الحقيقية في المجتمع ($m{p}=0.3$) فإن التباين هو: $m{C}=0.21$ الحقيقية في المجتمع ($m{p}=0.3$)

 $(S^2 = p(1-p) = 0.5 \times 0.5 = 0.25)$ عندها تكون: 0.5 عندها تكون في حده الأعلى عندما تكون قيمة النسبة تساوى 0.5، عندها تكون:

وهذا الافتراض يتطلب اختيار أكبر حجم عينة في ظل مستوى الثقة والدقة المعتمدين مسبقا.

مـن هنا إذا كان مقـدار التبايـن غيـر معلـوم لظاهـرة معينـة، وأردنـا تقديـر حجـم عينـة مناسـب لهـا يتـم تحديـد مقـدار التبايـن بالمقـدار $hilde{ hilde{0.25}}$ فهـو يعطـي أكبـر حجـم عينـة ممكـن كإجـراء احتـرازي.

3.2 اختيار المتغير المناسب لتقدير حجم العينة

من المعلوم في الجانب التطبيقي أن الهدف من تنفيذ مسح إحصائي لا يقتصر على عملية جمع بيانات خاصة بمؤشر واحد فقط، إذ لابد وأن يكون هناك عدة مؤشرات تجمع عنها بيانات المسح وذلك لتحليل الظاهرة المدروسة من مختلف الجوانب. من جانب آخر أصبح هناك تركيـزا من قبل معظم المؤسسات الإحصائية الوطنية والدولية نحو تنفيذ مسوح إحصائية تكون ذات مؤشرات متعددة، ففي ظل تطور أساليب جمع البيانات ومعالجتها آليا أصبحت المسوح متعددة المؤشرات (Multi-indicators Surveys) شائعة الاستخدام. حيث توفر نتائج مثل هذه المسوح مؤشرات عديدة ومختلفة. من أمثلة ذلك المسح العنقودي متعدد المؤشرات (Multi-indicators cluster Surveys) الذي يهدف إلى جمع مؤشرات تفصيلية عن وضع الطفل والأم وما يحيط بهما من ظروف وعوامل.

إن التحدي الرئيسي الذي يمكن أن نواجهه عند تحديد حجم عينة هذا النوع من المسوح هو آلية وأسلوب اختيار المؤشر المناسب الذي يمكن أن يفرز حجم عينة كاف لإعطاء تقدير لقيمة هذا المؤشر، وتقديرات للمؤشرات الأخرى في المسح بحيث تتسم جميعها بالدقة والكفاءة.

إن هذا التحدي يقودنا إلى نتيجة وهي أن الأسلوب الأمثل في اختيار المؤشر لتحديد حجم العينة وفقا لما يلي:

- تحديد جميع المؤشرات المهمة التي يتضمنها المسح، واختيار مؤشر مهم من بينهما يتطلب أكبر حجم عينة
- الحرص على ألا تقل نسبة الخطأ (عن حد معين) للمؤشرات المختلفة التي يجري العمل على جمع بيانات عنها.
- تحديد الفئات المستهدفة، واختيار الفئة الأقل نسبة في المجتمع مع مراعاة أهمية تلك الفئة في مجمل أهداف المسح.

مثال (2):

إذا كان مؤشــر نســبة الأسر التــي لديهـا إنفــاق علــى الســلغ المعمــرة فــي مســح دخــل وإنفــاق الأسرة هــو (82%) وكان مؤشــر نســبة الأسر التــي لديهــا طــاب فــي المــدارس (82%) علــى التوالــي. فــإن حجــم العينــة المسـحوبة مــن المؤشــر الأول ينبغــي أن يكــون هــو المعتمــد علــى الرغــم مــن أن المؤشــر الثانــي يتطلــب حجــم عينــة أكبــر، كمــا يتضــح مــن العمليــات الحسـابية اآلتيــة بافتــراض أن 2=1.96 و 0.05

$$n_1 = \frac{(1.96)^2 (0.82)(0.18)}{(0.05)^2} = 202$$

$$n_2 = \frac{(1.96)^2 (0.6)(0.4)}{(0.05)^2} = 369$$

يعتبــر المؤشــر الأول فــي هــذا المســح مــن المؤشــرات الرئيســية وأهميتـه تتفــوق كثيــرا علــى المؤشــر الثانــي، وعليــه فإن زيـادة حجـم العينــة مــن 202 إلــى 369 ليســت مبــررة للوصــول إلى مؤشــر ال يعــد أساســيا فــى مسـح دخــل وإنفـاق الأسرة.

4.2 تقدير حجم العينة عند اعتماد مؤشر النسبة:

إن تقدير حجم العينـة المناسـب يرتبـط بطبيعـة ونـوع المؤشـر الرئيسـي الـذي سـوف تسـتخدم بيانـات العينـة فـي تقديـره، فقـد تكـون المؤشـرات رقميـة كالمتوسـط الرقمـي، كمتوسـط الطـول (بالسـنتمتر)، أو متوسـط وزن العبـوة (بالغـرام)، أو متوسـط درجـات الطلبـة (بالدرجـة)، أو قـد تكـون المؤشـرات تهتـم بنسـبة حـدوث الظاهـرة (أي نسـبة تكراراهـا)، مثـل نسـبة المدخنيـن البالغيـن.

تقوم القواعد الإحصائية في تقدير حجم العينات سواء كانت هذه العينة تهتم في تقدير مؤشرات رقمية أو مؤشرات نسبة، تقوم على أساس خصائص التوزيع الطبيعى.

حجم العينة لتقدير نسبة المجتمع بدلالة مقدار نقاط الخطأ النسبى (ħ) المحدد مسبقا

$$var(p^{\wedge}) = \frac{p(1-p)}{n}$$
 وتباین $E(p^{\wedge}) = P_1$

تمثل القيمة (1) المسافة (الفرق) عن نسبة المجتمع، ويتم التعبير عنها بالصيغة الآتية:

$$D = \frac{Z_{1}-a}{2} \quad \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad \dots (1)$$

وتعبر في العلاقة (1) عن عدد الأخطاء المعيارية التي تبتعد فيها النسبة المقدرة من العينة (p). (أي الفرق بينهما) أي أن قيمة (d) تعطي دلالة لمستوى الدقة، للحصول على قيمة صغيرة لd) يتطلب زيادة حجم العينة، فإذا اختيرت القيمة d فإن تفسير ذلك هو d0 من نسب العينات الممكنة ستقع ضمن ما مقداره d1.96 من الأخطاء المعيارية standard errors.

إن ما سبق يقود إلى القول إن الحرص على إن يكون الفرق بيـن النسبة الحقيقية والنسبة التي نقدرها مـن العينـة صغيـرا جـدا يعنـي اختيـار حجـم عينـة كبيـر. وللحصول على حجم العينـة يمكـن حـل المعادلـة (1) أعـلاه بدلالـة قيمـة (n) لنحصـل علـى

$$D = \frac{\frac{Z_{1}-a^{2}}{2}}{d^{2}} p(1-p) \dots (2)$$

P يتضح من المعادلة أعلاه أن حجم العينة يزداد بزيادة قيمة البسط فى العلاقة (2)، عند قيمة معينة لZ فإن n تتغير تبعا لتغير قيمة

إن أعلى قيمة ل P(1-P) هي 0.25 التي تقابل النسبة P=0.5 وعليه إن أكبر حجم للعينة التي نختارها لتقدير النسبة هو عندما تكون النسبة في المجتمع مساوية ل P=0.5 ويلاحظ أن الانخفاض في قيمة P=0.5 هو انخفاض بطيء مع ابتعاد قيمة P=0.5 عن P=0.5

أظهرت العلاقة (2) أن مقدار حد الخطأ المسموح به تم تحديده بمقدار فرق نسبي من النقاط. فعندما نقول إن (d=%5) فهذا يعني أن تقدير نسبة المجتمع مقبولا إذا وقع بين قيمة P المقدرة مطروحا منها ومضافا إليها المقدار d=%5 في كثير من الأحيان يحبذ أن يكون تقدير النسبة P واقعا ضمن نسبة من قيمته بدلا من وقوعه ضمن عدد من النقاط النسبية كما عكستها الحالة السابقة. فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة P المقدرة هي، 0.2 وأن قيمة التقدير المطلوبة هي ضمن 0.1 من قيمة 0.1 فإن قيمة الخطأ المطلق بالنقاط هي

$$d = 0.2 \times 0.10 = 0.02$$

إن مقدار حجم العينة في هذه الحالة يمكن أن يعبر عنه بالعلاقة التالية:

$$n = \frac{(1-p) \frac{Z_1-a^2}{2}}{(p)(\varepsilon)^2} \qquad(3)$$

5.2 تقدير حجم العينة عند اعتماد المتوسط

إذا كانت المؤشرات المطلوب تقديرها هي ليست نسب وإنما متوسطات أو مجاميع، في هذه الحالة إن التطبيق الإحصائي لحساب حجم العينة اللازم اختياره لا يختلف عن حساب حجم العينة في حال تقدير المؤشرات التي تكون على شكل نسب.

حجم العينة لتقدير متوسط المجتمع بدلالة الخطأ بالنقاط (d)

إن حجم العينة الازم للوصول إلى تقدير مناسب للمتوسط (#) لمتغير معين، يحسب حجم العينة باعتماد الصيغة التالية:

$$n = \frac{Z_1 - a^2/2 \sigma^2}{d^2} \qquad(4)$$

حيث أن:

. هو تباین المجتمع، ویمکن تقدیره باستخدام مقدار S^2 لعینة من مسح سابق مشابه أو بالاعتماد علی نتائج مسح قبلي.

تمثـل حـد الخطأ المسموح بـه في التقدير وهـي: القيمـة المطلقـة للفـرق المرغـوب عـدم تجاوزه بيـن متوسـط المجتمـع الحقيقـي (μ) والمتوسـط المقـدر مـن معطيـات العينـة.

مثال (3):

تشير المعلومات إلى أن التباين في إنتاج عدد من المزارع هو (250) كغم... عند تقدير متوسط الإنتاج في الحيازة الزراعية الواحدة بحيث لا يزيد الفرق بين المتوسط المقدر من معطيات العينة وبين المتوسط الحقيقي عن (كغم واحد)، بمستوى ثقة 95%. فإن حجم العينة الازم (عدد الحيازات) لتقدير متوسط عدد إنتاج الحيازة كالتالي:

المعطيات هى:

d=1 أن الخطأ المطلق المسموح به هو

Z= 1.96 هى Z التى تحقق ثقة قدرها Z95 هى

 $\sigma^2 = 140$ وتباين المجتمع هو

$$n = \frac{(140)(1.96)^2}{1^2} = 538$$

إن حجم العينة البالغ (538) هو حجم كبيرا نسبيا لأننا تشددنا في تضييق فجوة الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية لمتوسط إنتاج المزرعة، فإذا قبلنا بفرق لا يتجاوز 2 كغم (أي d=2) فإن حجم العينة سينقص بشكل كبير، حيث:

$$n = \frac{(250)(1.96)^2}{2^2} = 240$$

حجم العينة لتقدير متوسط المجتمع بدلالة الخطأ مقاسا بنسبة من المعلمة (ع)

إذا ما تم اعتماد فرق نسبى للخطأ المسموح به بدلا من الفرق بالنقاط، عند ذلك تستبدل الصيغة (4) بالصيغة الآتية:

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{\varepsilon^2(\mu)^2} \qquad(5)$$

حيث أن:

نسبة الخطأ المسموح به:

معلمة المجتمع (الوسط الحسابى)؛ μ

لكـن القيـم الحقيقيـة σ^2 . قـد لا تكـون متوفـرة، عنـد ذلـك يسـتعاض عنهـا بقيـم تقديريـة مناسـبة سـواء مـن مسـوح أو دراسـات سـابقة، أو مـن مؤشـرات لـدول أخـرى، أو الاسـتعانة ببعـض المسـوح التجريبيـة المحـدودة.

مثال (4):

في المثـال السـابق إذا كان الخطــأ المسـموح بــه هــو أن يقــغ متوســط العينــة ضمــن 5% مــن القيــم الحقيقيــة للمتوســط، التــي تشــير دراســة سـابقة إلــى أنهــا تبلــغ (80) كغــم (أي 80 عــــــ) فــإن حجــم العينـة الازمـة ســيكون:

$$n = \frac{(250)(1.96)^2}{(0.05)^2(80)^2} = 60$$

إذا مــا نظرنــا إلـى المعادلــة (6) نلاحــظ أن نســـبة σ^2 إلـى μ^2 مــن بســط الصيغــة ومقامــه علــى التوالــي مــا هـــي إلا قيمـة مربـع معامـل الإختـلاف (Variation of Coefficient) حيــث أن:

$$C.V = \frac{\sigma}{\mu}$$

إن هذا المعامل في الغالب غير متوفريتم تقديره من العينة.

فإذا كان المرغوب فيه اعتماد قيمة معامل الاختلاف لتقدير حجم العينة، فيمكن التعبير عن ذلك بالصيغة التالية؛

$$n = \frac{Z_1 - a^2/2^2 (C.V)^2}{\varepsilon^2}$$
(6)

6.2 تقديرات حجم العينة في المعاينة الطبقية

إن تقديرات حجم العينة السابقة تنطبق بشكل أساسي عند أسلوب تطبيق المعاينة العشوائية البسيطة، ولكن وكما بينا سابقا أن أسلوب المعاينة الطبقية يختلف عنه في أسلوب العشوائية البسيطة، فهو يقوم على أساس تقسيم المجتمع إلى طبقات مستقلة يتم تقدير حجم العينة ومعاينة كل طبقة بشكل مستقل تبعا لعدد من المتغيرات وهي مقدار التباين في الطبقة الواحدة وكلفة معاينة الوحدة الواحدة وحجم الطبقة. إن تقدير حجم العينة يكون ضمن الحالات التالية ادناه:

لكلفة محددة مسبقا، وكلفة وحدة المعاينة للطبقات المتساوية مع ثبات التباين:

إذا كانت الميزانية المتاحة للمسح (بالعينة) هي المحدد الوحيد لحجم العينة، وكانت كلفة العمل الميداني المرتبطة بحجم العينة محددة الكمية (C_h) أي أن كلفة الوحدة الواحدة ثابتة لكل الطبقات(، ويحسب حجم العينة بموجب الصيغة (S)).

$$n = \frac{C}{C_h} \qquad(3)$$

مثال (5):

إذا كانــت التكاليــف الكليــة المتاحــة للعمــل الميدانــي = 160000 درهــم وكانــت كلفــة جمـــغ البيانــات مــن وحــدة واحــدة = 100 درهــم فــإن حجــم العينــة سـيكون

$$n \quad \frac{C}{C_h} = \frac{160000}{100} = \frac{16000}{100}$$

الكلفة الكلية محددة مسبقا وتباينات الطبقات ثابتة مع اختالف الكلف بين الطبقات

بافتراض أن الكلفة (C_h) تختلف من طبقة لأخرى، فإن حجم العينة الكلى يحسب كالتالى.

$$n = C \frac{\sum \frac{N_h}{\sqrt{C_h}}}{\sum N_h \sqrt{C_h}} \quad n \qquad \dots (7)$$

مثال (5):

إذا حــددت الكلفــة الكليــة بـ 160000 درهــم، وكانــت تفاصيــل الحجــم والكلفــة، كمــا فــى الجــدول:

	قات	$N_h \sqrt{C_h}$	N / IC		
.Stratum No	N_h	C_h	$\sqrt{C_h}$	T'h NCh	$N_h/\sqrt{C_h}$
1	4000	36	6	24000	667
2	2700	81	9	24300	300
3	1600	100	10	16000	160
المجموع	8300			64300	1127

$$n = C \frac{\sum \frac{N_h}{\sqrt{C_h}}}{\sum N_h \sqrt{C_h}} = \frac{(160000)(1127)}{64300} = 2805$$

الكلفة الكلية محددة مسبقا مع اختالف كل من حجوم الطبقات وتبايناتها:

فـي حـال أن الكلفـة الكليـة للمسـح معلومـة مسـبقا، بينمـا كان كل مــن حجـوم الطبقـات، ومقـدار التبايــن لـكل منهـا قيــم مختلفـة فـأن تقديـر حجــم العينـة يكــون وفـق المعادلـة التاليــة؛

$$n = C \frac{\sum L_{h=1} N_h S_h / \sqrt{C_h}}{\sum L_{h=1} N_h S_h / \sqrt{C_h}} \dots (8)$$

الكلف والتباين محددة مسبقا على مستوى الطبقة، عند مستوى من الدقة معلوم مسبقا:

كان الاهتمام في الحالات السابقة منصبا على ربـط حجـم العينـة بالكلـف والمـوارد المتاحـة للمسـح. ولكـن إذا مـا تـم ربـط كل مـن حجـم العينـة وكلفـة المسـح المعلومـة مسـبقا بمسـتوى الدقـة المطلـوب عنـد تقديـر حجـم العينـة، فإن المعادلـة التاليـة يتـم مـن خلالمـا

$$n = C \frac{\sum (N_h S_h^{\hat{}} \sqrt{C_h})}{N^2 B^2 + N_h S_h^{\hat{}}} \sum \frac{N_h S_h^{\hat{}}}{\sqrt{C_h}} \dots (9)$$

6.2 تقدير حجم العينة في أسلوب المعاينة العنقودية باستخدام أثر

التصميم Design effect

يعتبر أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة حجر الأساس في تصاميم المعاينة الأخرى، ونتيجة لمحددات مختلفة مثل:

عـدم توفـر التجانـس فـي المجتمـع، الكلفـة العاليـة، عـدم توفـر إطار معيـن دقيـق أحيانا، يلجأ إلـى اسـاليب معاينـة أكثـر تعقيـد ولكنهـا بنيـت علـى أسـاس العينـة العشـوائية البسـيطة. ففي المعاينـة العنقوديـة هنـاك قيـم احتماليـة مختلفـة ترتبـط بخصوصيـة كل عنقـود وهـذه تـؤدي إلـى خصائـص قـد لا تنطبق مـغ افتـراض الاسـتقلاليـة والتطابـق في التوزيـغ الاحتمالـي للمجتمـغ وإنمـا إلـى توزيعات أكثـر تعقيـداً الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ظهـور مشاكل وتعقيـدات فـى التحليـلات الإحصائيـة.

إذا ما رغبنا بتطبيق المعاينة العنقودية في مسح معين. لتحديد حجم العينة المطلوب ضمن مستوى ثقة وحد خطأ معلومين يلجأ في هذه الحالة إلى افتراض الإستقلالية والتطابق في البيانات وأنها تتوزع توزيع طبيعي وبالاعتماد على المعادلات المشتقة وفق هذا الفرض نحصل على حجم العينة المقدر.

إلا أن حجم العينة المسحوب هو مقرر لعينة عشوائية بسيطة وليست عنقودية، ولكن من المعلوم أن تباين المعاينة العنقودية أعلى من تباين المعاينة العشوائية البسيطة مما يعني أننا بحاجة إلى التغلب على ذلك من خلال زيادة حجم العينة في المعاينة العنقودية إلى حـد معيـن يكون فيه التباين اقرب ما يكون إلى تباين العشوائية البسيطة.

بناء على ما سبق جاءت فكرة استخدام معامل نسبي بين التأثير المتوقع لاستخدام تصميم معاينة معين بدلا من استخدام العينة العشوائية البسيط سمى هذا المعامل بتأثير التصميم. إذا تأثير التصميم: هو نسبة تباين التصميم الفعلى إلى تباين التصميم العشوائي البسيط، وهو مقياس للكفاءة النسبية ويعبر عنه رياضيا:

$$deff(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{Var_{true}(\hat{\boldsymbol{\theta}})}{Var_{SRS}(\hat{\boldsymbol{\theta}})} \dots (9)$$

مما سبق فإن التضخم في التبايـن في أسـلوب المعاينـة العنقوديـة يعـود إلـى التصميـم العنقـودي، وعليـه يمكـن تفسـير أثـر التصميـم علـى أنـه مقـدار التضخـم فـى التبايـن المقـدر الـذى سـببه اسـتخدام التصميـم العنقـودى بـدلا مـن العينـة العشـوائية البسـيطة.

مـن جانـب آخـر فـإن عـدد وحـدات المعاينـة الـذي يجـب اختيـاره مـن منطقـة العـد الواحـدة يرتبـط ارتباطـا مباشـرة بقيمـة أثـر التصميـم وفـق المعادلـة التالىـة:

$$DEFF = 1 + \delta_x \times (\bar{n} - 1)$$

حيث أن:

مو عبارة عن مقدار أثر التصميم = DEFF

هو مقدار الارتباط الداخلى بين الأسر في منطقة العد الواحدة = δ_x

مو متوسط عدد الأسر المسحوب من منطقة العد الواحدة $ar{m{n}}$

يتضح من المعادلة أعلاه أن مقدار أثر التصميم يتناسب طرديا مع كل من عدد الأسر المسحوب من منطقة العد الواحدة ومع مقدار الارتباط الداخلى بين وحدات المعاينة في منطقة العد الواحدة.

مثال (6):

لدراسة متوسط إنتاج المنشأة الصناعية من مادة معينة، اختيـرت عينتيـن عشـوائيا الأولـى عنقوديـى والثانيـة عشـوائية بسـيطة، وكان التبايـن العنتج في العينتيـن هـو $S^2_{SRS}=370$ في حيـن كان تبايـن العينـة العنقوديـة هـو $S^2_{c}=520$ أن حجـم العينـة اللازم للوصـول إلـى مقـدار متوسـط الإنتاج وفـق Z=1.96 وحـد الخطـأ Z=1.9 هـو وفـق العينـة العشـوائية البسـيطة؛

$$n = \frac{Z^2 S_{SRS}}{d^2} = \frac{1.96^2 370}{1.5^2} = 632$$

إذا حجم العينة العشوائية البسيطة المطلوب ضمن مستوى ثقة 95% هـو 632% منشأة، إذا استخدمنا العينة العنقودية بالتأكيد فإن مقدار التباين سيكون أعلى منه في العينة البسيطة وعليه لابد من تعديل حجم العينة للاحاطة بمقدار التباين والمحافظة على التقدير ضمن حد الخطأ المحدد. هنا لابد من تعديل حجم العينة بتأثير التصميم أي أن: $n_c = n_{srs}.deff$

4 | أساليب المعاينة في مركز الإحصاء – أبوظبي

ضمن إطار المهام الموكل بتنفيذها مركز الإحصاء – أبوظبي، والتي تتناول تنفيذ المسوح الإحصائية بكافة أنواعها الاقتصادية والأسرية والزراعية والبيئية التي تهدف إلى توفيـر إحصاءات رسمية خاصة بإمارة أبوظبـي. هـذا إضافة إلى دوره في تصميـم وسـحب العينـات التي قـد تطلـب مـن مختلـف مؤسسـات ودوائـر حكومة أبوظبـى.

يقوم المركز ببناء اطر المعاينة بأنواعها المختلفة ويتابع بشـكل دوري ومسـتمر عمليـات تحديـث هـذه الأطـر، بحيـث تـؤدي إلـى عينـات إحصائيـة قادرة على تمثيـل المجتمع الإحصائي بأعلـى درجة مـن الكفاءة والدقة. وبناء علـى هـذه الأطـر تتـم إجـراءات تقديـر أحجام العينـات المطلوبـة، واعـداد تصميـم المعاينـة اللازمـة، وسـحب العينـات الإحصائيـة بمختلـف أنواعهـا.

1.4 أطر المعاينة في مركز الإحصاء – أبوظبي

وكما بينا سابقا، فإن إطار المعاينة هو عبارة عن قائمة بجميع وحدات المجتمع قيد البحث والدراسة، أو قد تكون على شكل خرائط جغرافية توضح كافة وحدات المجتمع. هذا وتتضمن قائمة الإطار متغيرات تعريفية وجغرافية يستدل من خلالها على وحدات المجتمع، هذا إضافة إلى متغيرات فنية أخرى تساعد في دراسة طبيعة وخصائص وحدات المجتمع ضمن الإطار، كعدد العمال في المنشأة الاقتصادية مثلا في إطار المنشات الاقتصادية، أو عدد الأسر في منطقة العد الواحدة ضمن إطار الوحدات السكنية والأسر.

يعتبـر كل مـن إطـار المنشـات الاقتصاديـة وأطـار الوحـدات السـكنية والأسـر، إطـاران يعتمـد عليهمـا بشـكل أساسـي فـي تصميـم وسـحب عينـات المسـوح الاقتصاديـة والأسـرية فـى إمـارة أبوظبـى.

1.1.4 إطار المنشات الاقتصادية؛

المحتــوى: يتضمــن إطـار المنشـات الاقتصاديـة، قائمـة بجميــع المنشـات الاقتصاديـة العاملـة التــي تمـارس نشـاط اقتصـادي واحــد أو أكثـر علـى أرض إمـارة أبوظبـي، وذلـك بحسـب كيانها القانونـي، إذ قـد تكـون مركـزا رئيسـيا أو منشـأة مغـردة أو فـرع يمسـك حسـابات لمنشـأة مركـزهـا الرئيسـي إمـارة أبوظبـى، أو فـرع المنشـأة لا تمسـك حسـابات ومركـزهـا الرئيســى خـارج إمـارة أبوظبــى.

هذا وتصنف ضمن هذا الإطار المنشات الاقتصادية بحسب النشاط الاقتصادي 4- ISIC على أربعة حدود، وعلى مستوى حجم المنشاة وفقا لعدد العمال فيها، وفق التصنيف الخاص بالمنشات الاقتصادية لحكومة أبوظبى:

- 1. منشات متناهية الصغر: عدد العمال فيها أقل من 5 عمال.
- 2. منشات صغيرة: يتراوح عدد العمال بها من 5 إلى 19 عامل.
- 3. منشات متوسطة: يتراوح عدد العمال فيها من 20 إلى 49 عامل.
 - 4. منشات كبيرة: يتراوح عدد العمال بها من 50 عاملا فأكثر.

أما أهم المتغيرات التى يتضمنها الإطار فيمكن تصنيفها على النحو التالى:

	أنواع المتغيرات
المتغيرات الجغرافية	تتناول التعريـف بالجانـب الجغرافـي لوحـدات المعاينـة (المنشـأة) الخاصـة بالإطـار كالإقليـم، المنطقـة، رقـم الحـوض، موقـع المنشـأة بالمبنـى، عنـوان المنشـأة، ومـا إلى ذلـك.
المتغيرات التعريفية للمنشأة	هـذه المتغيـرات تتنـاول التعريـف بالمنشـأة، مثـل اسـم المنشـأة، ورقـم الرخصـة، اسـم صاحـب المنشـأة والمديـر المسـؤول ورقـم هاتـف المنشـأة.
	تتناول هذه المتغيـرات خصائـص حالـة المنشـأة، والكيـان القانونـي، والنشـاط الاقتصـادي، وصفـة المنشـأة، ورأس المـال المدفـوع، والإيـرادات.

مصـدر البيانــات؛ يعــود إطــار المنشــات الاقتصاديــة إلى عمليــة حصــر شــامل للمنشــآت الاقتصاديـة فــي إمارة أبوظبي، وذلــك من خال تنفيــذ تعداد شــامل للمنشــآت الاقتصاديــة التــى تمـارس أنشــطة علــى أرض إمارة أبوظبى.

تحديث إطار المنشات الاقتصادية؛ بهدف مواكبة الإطار لعملية التغطية والشمول لكافة المنشات الاقتصادية التي تستحدث، أو تغلق، أو تغير نشاطها، تتم عمليات تحديث مستمرة تعتمد على نتائج المسوح الاقتصادية السنوية التي ينفذها المركز، إذ يتم سنويا إجراء التحديث على حالة المنشات فيما إذا توقف نشاطها أو غيرت من نوع النشاط، أو إذا تغير عدد العمال في المنشاة، هذا إضافة إلى تحديث المتغيرات التعريفية والجغرافية الدالة على المنشأة.

إضافة لما سبق من عمليات تحديث، يقوم المركز بتنفيذ مشروع تحديث إطار المنشات الاقتصادية بالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية المتوفرة من مؤسسات حكومة أبوظبي لحصر قوائم المنشات التي أصبحت تمارس أنشطة اقتصادية خال فترة 2010 إلى 2013 أي ما بعد فترة بناء الإطار الحالى. ومن ثم زيارتها ميدانيا لجمع البيانات اللازمة واضافتها إلى إطار المنشات وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شمول ممكن في الإطار الحالى.

2.1.4 إطار الوحدات السكنية والأسر:

المحتـوى: يتضمـن قائمـة بجميـع الوحـدات السـكنية القائمـة علـى أرض إمارة أبوظبـي، وهـذه الوحـدات قـد تكـون مأهولـة بأسـر عنـد حصرهـا، أو قـد تكـون خاليـة ولكنهـا معـدة أصـا للسـكن أو تكـون تحـت الإنشـاء.

مصدر البيانـات؛ يتـم بناء الإطار بالاعتماد علـى عمليـات حصـر المبانـي والمسـاكن والأسـر مـن واقـع تعداد السـكان والمسـاكن، بحيـث تـدرج جميـع الوحـدات السـكنية التـي كانـت مأهولـة بأسـر وقـت تنفيـذ التعـداد أو كانـت خاليـة ولكنهـا معـدا أصـا للسـكن.

التنظيـم الجغرافـي للإطـار: يأتي تنظيـم الإطـار جغرافيـا منسـجما مـع التقسـيمات الإداريـة المعتمـدة لـدى حكومـة أبوظبـي، إضافـة إلـى تقسـيمات إحصائيـة تفصيليـة تسـتخدم لأغـراض المعاينـة:

أما مستويات التقسيم الإدارية المعتمدة فهي: الإقليم Region، القطاع district، الحوض Sector. في حين أن مستويات التقسيم الإحصائي هي مناطق العد الإحصائية Enumeration Area.


تعريف: منطقة العد هي عبارة عن منطقة جغرافية ذات حدود طبيعية أو صناعية تتضمن مباني ووحدات سكنية وأسر، بحيث يكون متوسط عدد الأسر فيها وقت تعداد السكان والمساكن يتراوح ما بيـن 100 إلى 200 أسـرة بالمتوسـط، مع بعـض الاسـتثناءات الخاصة بالمناطق الممتـدة على مساحات كبيـرة وذات كثافة سـكانية قليلة.

بناء على ما سبق، يأتي بناء وتنظيم إطار الوحدات السكنية والأسر على مرحلتين، بحيث ينسجم مع تصاميم المعاينة الإحصائية التي يمكن تطبيقها مستقبلاً:

المرحلـة الأولـى: بنـاء)مناطـق العـد Enumeration areas (بالاعتمـاد علـى الخرائـط الجغرافيـة والبيانـات الخاصـة بالمبانـي والمسـاكن والأسـر مــن التعــداد العـام للسـكان والمسـاكن، تـم تقسـيم إمـارة أبوظبـى إلـى مناطـق عـد مسـتقلة بحيـث تحتـوى المنطقـة الواحــدة 100 – 200 أســرة.

بناءا على ذلك، من الممكن أن تشكل منطقة العد الواحدة حوض أو جزء من حوض، أو أحيانا قد يتم دمج مجموعة من الأحواض لتشكيل منطقة عد واحدة، وذلك بحسب حجم وتوزيع الأسر والوحدات السكنية في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المناطق بعد عملية بناء الإطار يتم اعتمادها كوحدات معاينـة أوليـة Primary Sampling units).

بعــد إجراء عمليــات تشــكيل وبنــاء مناطــق العــد تــم ترتيبهــا بحســب التقسـيمات الإداريــة التــي وردت أعــاه بــدءا مــن الإقليــم ومــن ثــم القطــاع. وضمــن القطــاع الواحــد تــم ترتيــب الأحــواض ترتيبــا حلزونيــا بــدءا مــن اتجــاه الشــمال وانتهــاء بالجنــوب وذلــك لضمــان انتشـار العينــة مســتقبلا.



أما ترتيب مناطق العد ضمن الحوض الواحد فكان أيضا ترتيبا حلزونيا بحيث يضمن أكبر انتشار داخل الحوض خاصة في الأحواض التي تتضمن عدد كبير من مناطق العد.

بالإضافة إلى القائمـة التي تتضمـن جميـع الوحـدات السـكنية والأسـر ضمـن منطقـة العـد الواحـدة هنـاك خرائـط جغرافيـة توضح المواقـع التفصيليـة للمبانـى والوحـدات السـكنية ضمـن منطقـة العـد الواحـدة.

المرحلة الثانية: هي عبارة عن الوحدات السكنية التي كانت مأهولة بأسر وقت التعداد، يتضمن إطار الوحدات والأسر ضمن منطقة العد الواحدة قائمة بأسماء وعناوين جغرافية تفصيلية يمكن من خلالها الوصول إلى الوحدة السكنية والأسر المقيمة فيها. هذا إضافة إلى أسماء ارباب الأسر المقيمين في الوحدات السكنية وقت التعداد (إنشاء الإطار) ونوع الأسرة المقيمة في الوحدة بحسب جنسية رب الأسرة (أسرة مواطنة، أسرة غير مواطنة، أسرة جماعية). من هنا تصنف الأسر ضمن الإطار إلى نوعين رئيسيين:

الأسـرة الخاصـة: هـي عبارة عـن فـرد أو كثـر يعيشـون ضمـن وحـدة سـكنية واحـدة ويتشاركون فـي وجبـات الطعـام، وهنـاك شـخص متعـارف عليـه مـن بينهـم علـى أنـه رب للأسـرة وهـو مسـؤول عـن الترتيبـات المعيشـية للأسـرة، وغالبـا مـا ينفـق افـراد الأسـرة مـن دخـل رب الأسـرة. وإذا كانـت جنسـية رب الأسـرة مواطـن تـصنـف الأسـرة علـى أنهـا أسـرة خاصـة مواطنـة، أمـا إذا كانـت جنسـية رب الأسـرة غيـر مواطنـة.

الأسـرة الجماعيـة: هـي مجموعـة مـن الأفراد يقيمـون معـا فـي وحـدة سـكنيـة واحـدة، لا تربطهـم علاقـة قرابـة ولا يوجـد رب للأسـرة، وغالبـا لا يشـتركون فـى تنـاول وجبـات الطعـام والإنفـاق عليهـا معـا.

ويجب التمييز هنا بين الأسرة الجماعية وفق هذا المفهوم ومعسكرات العمال، فمعسكرات العمال تكون وحدات سكنية كبيرة وتكون اداراتها من قبـل مؤسسة أو شـركة معينـة تشغل الأفـراد المقيميـن فـي المعسـكر، بينمـا الأسـرة الجماعيـة يكـون الأفـراد المقيميـن فـي الوحـدة السـكنية هـم المسـؤولين عـن الترتيبـات المعيشـية وإدارة المسـكن الـذي يقيمـون فيـه.

تحديث إطار الوحدات السكنية والمساكن:

إن عملية المحافظة على تحديث إطار المعاينة تعتبـر واحـدة مـن الأوليات الرئيسية التـي تبنـى عليهـا دقـة الأطار وبالتالـي كفاءة وجـودة المسـوحـ التـى تبنـى علـى هـذا الإطار.

إن عملية تحديث الإطار تكون ضمن منهجين مستقلين يمكن الاعتماد على أي منهما بحسب الإمكانيات والموارد المتوفرة والوقت المتاح،

المنهج الأول: يعتمد على استخدام بيانات السجلات الإدارية التي توفر معلومات تفصيلية عن تطورات الوحدات السكنية والأسر المقيمة فيها، وغالبا ما توفر سجلات الخدمات كالماء والكهرباء مثلا بيانات يمكن الاستفادة منها في تحديث مناطق العد الجديدة التي ظهرت بعد فترة أو وقت التعداد، فقد تكون هناك مدن جديدة وإسكانات أنشئت بعد التعداد أو كانت تحت الإنشاء والآن أصبحت مأهولة، فبالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية يمكن إضافة هذه الوحدات إلى الإطار بهدف زيادة مستوى الشمول والتغطية.

المنهج الثاني: يكون من خال إجراء عمليات حصر شاملة لمناطق العد يتـم خلالها تحديث المباني الوحـدات السكنية والأسـر المقيمة ضمنها، وفي الغالب لا تتـم عملية التحديث وفق هـذا الأسـلوب لكافة مناطق العـد وذلك نظـرا للوقـت والتكلفة الباهظة التـي سـوف تترتب علـى ذلك. مـن هنا تتجه بعـض الـدول إلـى إجـراء عمليـات تحديث جزئيـة للمناطق التـي يتوقع أن يكـون قـد حصـل فيها تغيـرات معنوية بإعـداد المبانـي والوحـدات والأسـر.

من جانب آخر هناك منهج آخر يتناول تحديث جزئي فقط لمناطق العد الواقعة ضمن العينة الرئيسية Master Sample، والعينة الرئيسية هي عبارة عن عينة كبيرة نسبية يتم سحبها بهدف خدمة عدة مسوح تكون مقسمة إلى مجموعات تسمى مكررات Replicates بحيث تسحب المكررة الواحدة بشكل مستقل وتكون ممثلة للمجتمع بأكمله. عند إجراء أي مسح يتم اختيار مكررة واحدة أو أكثر بحسب حجم عينة المسح المقررة، ويتم تنفيذ المسح بناءا عليها.

يقوم مركز الإحصاء — أبوظبي بتحديث إطار المساكن والمباني الحالي اعتمادا على المنهاج السابقة وذلك من خال الاستفادة من بيانات الماء والكهرباء في إضافة ودمج المناطق والتجمعات السكنية الجديدة التي تظهر بين الحين والأخر. كذلك يتم تحديث مناطق عد العينة الرئيسية والتي تشكل نسبة كبيرة من عينة مسح القوى العاملة السنوي.

2.4 تصميم عينات المسوح الإحصائية

1.2.4 تصميم عينات المسوح الاقتصادية:

يقـوم مركـز الإحصـاء – أبوظبـي بتنفيـذ مسـوح اقتصاديـة ربعيـة وسـنوية وذلـك لتحقيـق اهـداف موضوعـة مسـبقا، إن كلا النوعيـن مـن المسـوح يتطلـب تصاميـم وأحجـام عينـات مختلفـة بحسـب اختـلاف الأهـداف.

المسوح الاقتصادية الربعية:

تهدف المسوح الاقتصادية الربعية إلى الحصول على مؤشرات اقتصادية على مستوى الحد الأول من النشاط الاقتصادي، وهي تأشيريه لأغراض متابعة تطورات الحسابات القومية.

إن أسلوب المعاينة المعتمد لهذا المسح هو أسلوب المعاينة غير الاحتمالية (الغرضية) وهو يقع ضمن أسلوب عينة القطع Cut off sample، تم الاعتماد على متغير مجموع الإنتاج من بيانات المسوح الاقتصادية السنوية لعامي 2010 و2011 كإطار للمعاينة، وتم حصر جميع المنشات التي يشكل مجموع إنتاجها على مستوى النشاط الاقتصادي الواحد 80% فأكثر من مجمل إنتاج النشاط.

المسوح الاقتصادية السنوية:

ضمن اهداف المسوح الاقتصادية السنوية المتمثلة في توفيـر مؤشـرات اقتصادية علـى مسـتوى الأنشـطة الاقتصادية علـى حديـن، إضافة إلـى التمثيـل ضمـن النشـاط الواحـدة لحجم المنشـاة (كبيـر، متوسـط، صغيـر، صغيـر جـدا). فإن أسـلوب المعاينـة الأمثـل المعتمـد في تصميـم هـذه العينـة هـو أسـلوب المعاينـة الطبقيـة العشـوائية، إذ يتـم تقسـيم المنشـات إلـى طبقـات مسـتقلة؛

- بحسب النشاط الاقتصادى على حدين بحيث تتضمن كل طبقة عدد من المنشات الاقتصادية
- بحسب حجم المنشأة الاقتصادية الواقع ضمن 4 مجموعات. وهي كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر.

مما سبق يتم التعامل مع كل طبقة على أنها مجتمع إحصائي مستقل يتم تحديد حجم العينة لها وفقا للصيغ والمعادلات السابق ذكرها في الفصل الثالث، وذلك بناء على مستوى ثقة وحد خطأ محدد مسبقا بحيث لا يتجاوز 10% لمتغير الطبقية (حجم العمالة) على مستوى النشاط الاقتصادى على حدين.

2.2.4 تصميم عينات المسوح الأسرية؛

لقد تم اعداد وتنظيم إطار المسوح الأسرية بما يتناسب مع اهداف تلك المسوح بحيث يضمن تمثيل كفؤ للنتائج. وكأحد الإجراءات الأساسية التي اعتمدت عند بناء الإطار تم تقسيم مجتمع الأسر في إمارة أبوظبي إلى أربعة طبقات مستقلة وذلك لضمان الحد الأدنى من التباين في وحدات المجتمع بما يكفل التقليل ما أمكن من حجم العينة مع المحافظة على مستوى عال من الدقة، أما الطبقات فقد كانت بالشكل التالي.

الطبقة الأولى: تتضمن جميع مناطق العد التي أسر مواطنة بنسبة تقل عن 25% من مجموع الأسر.

الطبقة الثانية: تحتوى على جميع مناطق العد التي فيها أسر مواطنة بنسبة 25% إلى 50%.

الطبقة الثالثة؛ تحتوى على جميع مناطق العد التي فيها أسر مواطنة بنسبة 50% إلى 75%.

الطبقة الرابعة: تحتوى على جميع مناطق العد التي فيها أسر مواطنة بنسبة 75% إلى 100%.

بناء على ذلك فقد تم ترتيب مناطق العد ضمن الإطار وفق التسلسل التالي: الإقليم، القطاع، الحوض، الطبقة. بحيث تصنف ضمن القطاع الواحد جميع مناطق العد إلى 4 طبقات بحسب التصنيف أعاه. بناءا على ذلك وعلى مستوى أقاليم إمارة أبوظبي نكون قد حصلنا على 12 طبقة ضمنية مشكلة على النحو التالي:

الطبقة	الرمز الطبقة		الرمز	الطبقة	الرمز
الطبقة الأولى أقليم الغربية	31	الطبقة الأولى أقليم العين	21	الطبقة الأولى أقليم أبوظبي	11
الطبقة الثانية أقليم الغربية	32	الطبقة الثانية أقليم العين	22	الطبقة الثانية أقليم أبوظبي	12
الطبقة الثالثة أقليم الغربية	33	الطبقة الثالثة أقليم العين	23	الطبقة الثالثة أقليم أبوظبي	13
الطبقة الرابعة إقليم الغربية	34	العين الطبقة الرابعة إقليم	24	الطبقة الرابعة إقليم أبوظبي	14

أما أسلوب المعاينة المستخدم هو المعاينة الطبقية العنقودية المسحوبة على مرحلتين Stratified Two Stage cluster Sample Design. فضمن المرحلة الأول يتم سحب عينة مناطق العد من كل طبقة من الطبقات المذكورة أعاه، وفي هذه المرحلة تسمى مناطق العد بوحدات المعاينة الأولية PSUs، وفي المرحلة الثانية يتم سحب عينة الوحدات السكنية المأهولة بالأسر، من كل وحدة معاينة أولية تم اختيارها في المرحلة الأولى.

مثال (1):

إذا كان حجم العينة المقرر لتنفيذ مسح القوى العاملة هو 3360 أسرة، وافضت الدراسات الأولية للعينة بأن اختيار 14 أسرة من كل منطقة عد يعطي نتائج تتسم بالدقة المطلوبة، فإن عدد مناطق العد التي سوف يتم سحبها في المرحلة الأولى يكون 3360 مقسوما على 14، أي 240 منطقة عد.

أما تحديد حجم عينة المسوح الأسرية فيعتمد على مستوى الثقة وحد الخطأ المطلوب مسبقا، فعلى مستوى الإقليم يكون حد الخطأ لا يتجاوز 5% من قيمة التقدير وبمستوى ثقة مقداره 95%، ويزداد حد الخطأ نسبيا كلما نزلنا في تمثيل العينة على مستويات أكثر تفصيل، وعلى أساس هذه المعطيات يتم تحديد حجم العينة بناء على المعادلات والصيغ السابقة في الفصل الثالث. بعد ذلك يتم تعديل حجم العينة الناتج من المعادلات بمقدار تأثير التصميم Design effect الناتج من نفس المسح أو مسوح شبيهة، تم تنفيذها خال السنة أو السنوات السابقة.

3.4 أساليب سحب العينات

1.3.4 أسلوب سحب عينة المسوح الاقتصادية:

كما بينا سابقا يتم التعامل مع كل طبقة من طبقات مجتمع المسوح الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشكل مستقل، فيتم سحب العينة المقررة من كل طبقة بأسلوب المعاينة العشوائية المتناسبة مع الحجم. إذ يتم ترتيب المنشات الاقتصادية في الطبقة تصاعديا بحسب عدد العمال، ومن ثم يتم إنشاء عمود يتضمن المجموع التراكمي لأعداد العمال. وبقسمة مجموع عدد العمال في الطبقة على عدد المنشات المقرر سحبه من الطبقة يتم تحديد فترة الانتظام ومن ثم تختار نقطة البداية العشوائية، وعلى ضوء هذه المعطيات يتم سحب عينة المنشات من كل طبقة.

أما بالنسبة لمنشات الطبقة التي تتضمن 50 عاما فأكثر ، فيتم التعامل معها بطريقة مختلفة ، إذ يتم تجزئتها إلى طبقتين ضمنيتين ، بحيث تتضمن الطبقة الأولى جميع المنشات ذات الأكبر عدد من العمال ويتم في هذه الحالة مسح كافة المنشات في هذه الطبقة حيث يكون في الغالب عددها محدودا ، أما الطبقة الضمنية الثانية التي تتضمن منشات فيها عدد عمال اقل مقارنة بالطبقة الأولى فيتم سحب العينة المقررة منها بأسلوب العينة المتناسبة مع الحجم.

2.3.4 أسلوب سحب عينات المسوح الأسرية:

بعد تحديد حجم العينة وتوزيعها بحسب الإقليم والطبقة، تتم إجراءات السحب ضمن مرحلتي المعاينة بالطرق التالية؛

- يتم سحب مناطق العد من قائمة المناطق في الإطار بأسلوب المعاينة العشوائية المتناسبة مع الحجم (Proportional to the size). إن هذا الأسلوب يعطي فرصة أكبر لمناطق العد ذات عدد الأسر الكبير نسبيا بالظهور في العينة مما يرفع من الكفاءة والجودة.
- يتم سحب عينة الأسر من كل منطقة عد ، بأسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة Systematic Sampling، إن هذا الأسلوب يضمن انتشار توزيع عينة الأسر المختارة أن تكون منتشرة جغرافيا في منطقة العد الواحدة. مما يعطي تباين عالي نسبيا بيـن الأسر داخل منطقة العد الواحدة. وبنفس الوقت يعطي تباين قليل نسبيا ما بيـن الطبقات. مما يؤدي إلى تفعيـل دور هذا النوع من تصاميم المعاينة في إعطاء نتائج ذات دقة عالية.

4.4 تطبيقات (تصميم عينة مسح القوى العاملة 2012)

ضمن مهام عمل مركز الإحصاء — أبوظبي يقوم سنويا بتنفيذ مسح القوى العاملة في إمارة أبوظبي. الهدف: يهدف هذا المسح بشكل كلي إلى توفير بيانات تتعلق بالقوى العاملة وبخصائص المتعطلين والمشتغلين والنشيطين اقتصاديا، إضافة إلى قياس مستويات العمالة والبطالة والمعروض من العمالة المحتملة، والتغيرات التي تطرأ عليها ومن ثم التعرف على ديناميكيتها. أما أهم المؤشرات التي يعرضها هذا المسح فهى:

- اعداد وتوزيع السكان النشيطين اقتصاديا بحسب حالة النشاط (مشتغل، متعطل).
- ربط حالة النشاط الاقتصادى بمختلف الخصائص الاجتماعية والسكانية كالعمر والحالة الاجتماعية والجنس وغيرها.
 - اعداد وتوزيع السكان غير النشيطين اقتصاديا بحسب العلاقة بالنشاط الاقتصادي (كالطلاب، ربات البيوت،...الخ).
- التعرف على معدلات البطالة حسب الأقاليم وحسب الجنسية (مواطن/غير مواطن) وحسب مختلف المتغيرات الاجتماعية.

مستوى التغطية: ضمن الأهداف المحددة لهذا المسح، يغطي جغرافيا السكان المقيميان في أقاليم إمارة أبوظبي الثلاثة (أبوظبي، العيان، المنطقة الغربية)، كما ويشمل في التغطية ضمن هذه الأقاليم جنسية الأفراد (مواطن/ غير مواطن) إضافة إلى النوع الاجتماعي للفرد (ذكور/ انا اث)

المتغيرات الرئيسية لتحديد حجم العينة:

كما ذكرنا سابقا، هناك عدة متغيـرات رئيسـية يغطيهـا هـذا المسـح منهـا، عـدد المتعطليـن، عـدد المشـتغليـن، معطـل البطالـة... الـخ. بهـدف تحديـد حجـم العينـة لابـد مـن اعتمـاد متغيـر واحـد تتـم علـى أساسـه عمليـة تقديـر الحجـم. وبمـا أن متغيـر معـدل البطالـة هــو مركـب مـن اعـداد المشـتغلين واعـداد المتعطليـن فيعتمـد هنـا لتقديـر حجـم العينـة.

تحديد مقدار التبايـن في القـوى العاملـة. مـن المعلـوم أن مركـز الإحصاء – أبوظبـي قـام فـي عـام 2008 بتنفيـذ مسـح القـوى العاملـة. أمـا أسـلوب تصميـم المعاينـة الطبقيـة العنقودية المسـحوبة على مرحلتين، بحجم عينـة مقـداره 3631 أسـرة موزعـة على الأقاليـم الثلاثـة، حيـث في المرحلـة الأولى تـم سحب مناطـق عـد، وفي المرحلـة الثانيـة سحبت عينـة مـن الأسـر بواقـع 16 أسـرة مـن كل منطقـة مـن مناطـق العد.

بالاعتماد على قاعدة البيانات لهذا المسح يمكن التعرف على الأخطاء المعيارية واخطاء المعاينة ومعامل التغير النسبي لمعدل البطالة وذلك بحسب الإقليم وكما يبينه الجدول التالي:

جدول (1) خطأ المعاينة والأخطاء المعيارية لمعدل البطالة بحسب الإقليم، 2008

			Confidence Interval 95%			No. of
Domain	SE	cv	Lower	Upper	DEFF	Observations
Abu Dhabi Emirate Region	0.004	0.084	0.035	0.050	2.91	9,139
Abu Dhabi	0.004	0.086	0.034	0.048	1.64	4,819
Al Ain	0.008	0.168	0.030	0.060	4.63	3,479
Al Gharbiah	0.012	0.320	0.014	0.063	2.90	841

حيث أن:

SE: هو مقدار الخطأ المعياري.

CV: هو مقدار معامل التغير النسبي أو يعرف بمقدار خطأ المعاينة النسبي.

#Interval Confidence 95: هي عبارة عن فترة الثقة التي تحتوي على معدل البطالة الحقيقي باحتمال %95.

DEFF: هو عبارة عن مقدار أثر التصميم، وكما تم تعريفه سابقا.

تقدير حجم العينة:

ضمن اهداف مسح القوى العاملة، المطلوب هو تقديرات لحجم العينة على مستوى أقاليم إمارة أبوظبي الثلاثة للحصول على مؤشرات القوى العاملة في كل أقليم، بحيث يكون مقدار الخطأ المعياري على مستوى الإقليم اقل ما يمكن ضمن الموازنة والإمكانيات المتاحة، عند تقدير حجم العينة، تم التعامل مع كل إقليم على أنه طبقة أو مجتمع مستقل لابد من تقدير حجم العينة له بحد خطأ مقبول. قبل ذلك لا بد من الاطلاع على توزيع وحدات المعاينة (مناطق العد والأسر) في الإطار وذلك بحسب الإقليم. والتي يوضحها الجدول التالي:

جدول (2) التوزيع النسبي للأسر ومناطق العد في اطار السكان والمساكن 2011

الجماعية نسبة الأسر	المواطنة الخاصة غير نسبة الأسر	نسبة الأسر المواطنة	نسبة الأسر الكلية	العد مناطق عدد	الإقليم
52.8	70.2	58.0	64.4	1,161	أبوظبي
38.4	23.6	37.0	29.2	680	العين
8.8	6.2	5.0	6.4	126	الغربية
100	100	100	100	1,967	المجموع

تم الرجوع إلى نتائج مسح القوى العاملة 2008 لغايات تقدير قيمة التباين لمعدل البطالة، وذلك لاستخدامها في تقدير حجم العينة في مسح القوى العاملة 2013، وتم استخدام المعادلات السابقة التي من خلاها يتم حساب حجم العينة عند معرفة مقدار حد أو هامش الخطأ وعند معرفة مقدار التباين من مسح سابق. والجدول التالي يبين التقديرات التفصيلية لحجم العينة.

جدول (3) حسابات عينة مسح القوى العاملة 2008 نحسب الإقليم

2013 لحجم العينة التقدير النهائي	تقدير حجم العينة 2013	الخطأ المتوقع حد أو هامش	تقدير التباين	2008 العينة حجم	2008 المعياري الخطأ	المستوى
2254	2142	0.008	0.03416	2135	0.0040	أقليم أبوظبي
1512	1428	0.014	0.069696	1089	0.008	أقليم العين
714	672	0.018	0.058608	407	0.012	المنطقة الغربية
4480	4242	0.007	0.058096	3631	0.004	أمارة أبوظبي

من جانب آخر لوحظ لارتفاع مقدار أثر التصميم على مستوى الأقاليم، إن رفع كفاءة تمثيل وانتشار العينة يكون من خال التقليل من مقدار أثر التصميم وذلك عن طريق تقليل عدد الأسر المختارة في العنقود الواحد. ففي عام 2008 كان عدد أسر العينة المختارة من العنقود الواحد 16 أسرة، باستخدام المعادلة التالية تم تقدير أثر التصميم في حال تقليل حجم العينة في العنقود الواحد إلى 14 أسرة بدلا من 16 أسرة كما كان فى عام 2008. حيث لوحظ أن التقدير الناتج لأثر التصميم مقبول إحصائيا.

على ضوء المعطيات السابقة، يكون العدد الكلي لوحدات المعاينة الأولية المسحوبة في العينة حيـث لوحـظ أن التقديـر الناتـج لأثـر التصميــم مقبـول إحصائيـا.

$$DEFF_{LFS2012} = 1 + (-n_{LFS2012} - 1) \times \frac{DEFF_{LFS2008} - 1}{-n_{LFS2008} - 1}$$
(1)

حيث أن:

.2013 هو أثر التصميم المقدر لعام 2013.

. هو عدد عينة الأسر في العنقود الواحد في عام 2013 ويساوى (14) أسرة. $n_{LFS2012}$

.2008 هو مقدار أثر التصميم في مسح القوى العاملة $DEFF_{LFS2008}$

. $n_{LFS2008}$. هو عدد عينة الأسر في العنقود الواحد في عام 2008.

على ضوء المعطيات السابقة، يكون العدد الكلي لوحدات المعاينة الأولية المسحوبة في العينة (العناقيد) هو العد 4480 أسرة مقسوماً على العدد (14) حجم العنقود، أي 320 وحدة معاينة أولية أو عنقود، موزعة على إقليم أبوظبي بواقع 160، العين 108، والغربية 52 عنقود.

توزيع العينة على الطبقات:

أما توزيع عينـة العناقيـد ضمـن الإقليـم الواحـد علـى الطبقات الأربعـة التـي تـم تعريفهـا سـابقا ضمـن الإطـار، فقـد كان تناسـبيا بحسـب الإطـار، وكمـا يبينـه الجـدول التالـى:

جدول (4)؛ توزيع عينة وحدات المعاينة الأولية (العناقيد) على الطبقات، حسب الإقليم

الطبقة الرابعة	الطبقة الثالثة	الطبقة الثانية	الطبقة الأولى	الكلي في العينة عدد العناقيد	الإقليم
20	34	29	77	160	أبوظبي
23	26	16	43	108	العين
2	5	16	28	52	الغربية
45	66	61	148	320	المجموع

أسلوب سحب العينة:

لقد استخدم أسلوب المعاينة العشوائية المتناسبة مع الحجم لسحب العناقيد من كل طبقة ضمن الإقليم الواحدة بطريقة مستقلة.

أما اختيار الأسر وعددها (14) من منطقة العد الواحدة فقد تم اختيارها من كل عنقود باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة.

حساب أوزان المعاينة:

يمتاز تصميم المعاينة فـي مسح القوى العاملـة أنه مسـح غيــر مــوزون ذاتيــا، أي بمعنــى آخر أن مقــدار احتمــال ســحب وحــدات المعاينــة يختلــف بيــن طبقــة وأخــرى وأن كســر المعاينــة تي يتبايــن بيــن الطبقات، مــن هنــا لابــد مــن حســاب أوزان المعاينــة لوحــدات المعاينــة فـي كل طبقـة مــن الطبقـات.

يأتــي حســاب الأوزان علــى مرحلتيــن، الأولــى تكــون بعــد تصميــم العينــة مباشــرة وتدعــى الأوزان فــي هـــذه المرحلــة بــالأوزان الأوليــة، أمــا الأوزان النهائيــة فيتــم حســابـها اعتمــادا علــى الأوزان الأوليــة بعــد جمــع البيانــات، وتكــون مــن خــال تعديــل الأوزان الأوليــة بنســبة الاســتجابة علــى مســتوى العنقــود.

المعادلة التالية تبين احتمال سحب الأسرة i من منطقة العد h

$$p_{hi} = \frac{n_h \times M_{hi}}{M_h} \times \frac{m_{hi}}{M_{hi}} = \frac{n_h \times 12}{M_h}$$
....(2)

حيث أن:

.h احتمال سحب الأسرة i من الطبقة: p_{hi}

 $m{h}$ عدد وحدات المعاينة الأولية في الطبقة:

 M_h عدد وحدات المعاينة الأولية في الطبقة: M_h

 $m{h}$ عدد الأسر في العنقود $m{j}$ عدد الأسر .

. عدد الأسر المسحوب من العنقود jفي الطبقة h، ويساوي 14 أسرة في هذا المسح. M_h

إن الوزن الأولى للأسرة هو عبارة عن معكوس احتمال سحب الأسرة أي من المعادلة أعاه يكون:

$$W_{hi} = \frac{M_h}{n_h \times m_{hi}} = \frac{M_h}{n_h \times 12}$$
....(3)

.h حيث W_{hi} : هو وزن للأسرة $oldsymbol{i}$ في الطبقة

أخيرا، إن الوزن النهائي للأسرة $\,W_{hi}\,$ يعبر عنه بالمعادلة التالية:

$$W_{hi} = W_{hi} \times \frac{14}{m_{hi}} \dots (4)$$

. \pmb{M}_{hi} عدد الأسر المستجيبة للمسح في العنقود \pmb{i} بالطبقة الطبع اقل من أو يساوي عدد الأسر المستجيبة للمسح في العنقود

المراجع:

- معجم المصطلحات الإحصائية، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية 2005.
- الأساليب الإحصائية في ميدان التطبيق، د.مهدي العلاق، أ ذ.عدنان شهاب حمد، 2001.
 - .Theory and Analysis of Sample Survey Designs, Caroga Singh, 1986
 - .Sampling Techniques, William. Cochran, 1953 •