
Documentation: Routage Inter-VLAN et Protocole VTP

Objectif

- Configurer des VLANs distincts et s'assurer que chaque VLAN ne peut communiquer qu'avec lui-même.
- Implémenter le routage inter-VLAN pour permettre la communication entre les VLANs.
- Configurer le protocole VTP pour la gestion centralisée des VLANs.

TOPOLOGIE:



Étape 1 : Création des VLANs

- 1. mode de configuration des switches :
 - enable
 - configure terminal
- 2. Création des VLANs sur le premier switch (server) :
 - vlan 10
 - name vlan10
 - vlan 20
 - name vlan20
 - vlan 30
 - name vlan30
 - exit
- 3. Assigner les ports aux VLANs:
 - interface FastEthernet0/1
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 10
 - exit
 - interface FastEthernet0/2
 - switchport mode access

- switchport access vlan 20
- exit
- interface FastEthernet0/3
- switchport mode access
- switchport access vlan 30
- exit

Étape 2 : Configuration du VTP

- 1. Définition du switch comme serveur VTP :
 - vtp domain cisco.local
 - vtp mode server
 - vtp password cisco
- 2. Configuration des autres switches (SW1, SW2) en mode client :
 - vtp domain cisco.local
 - vtp mode client
 - vtp password cisco
- 3. Vérifier la synchronisation des VLANs:
 - En mode enable on vérifie avec la commande : show vlan
 - Si les vlans sont présents, assigner les ports aux VLANs


Étape 3 : Configuration des liens Trunk entre les switches

- 1. Activer le mode trunk sur les ports reliant les switches :
 - interface GigabitEthernet0/1
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 - exit
- 2. Répéter cette configuration sur les autres switches connectés.


Étape 4 : Vérification de l'isolement des VLANs

1. Teste de la connectivité entre les PC du même VLAN (devrait fonctionner).

Ping entre, voir capture:



2. Tester la connectivité entre des PC de VLANs différents (devrait échouer).



3. Résultat :

```
Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Étape 5 : Mise en place du routage inter-VLAN

1. Activer le routage sur le routeur :

• enable

- configure terminal
- ip routing


Activation de l'interface du routeur :

- interface gigabitEthernet0/0
- no shutdown


Configurer les sous-interfaces sur le routeur :

- interface GigabitEthernet0/0.10
- encapsulation dot1Q 10
- ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- exit
- interface GigabitEthernet0/0.20
- encapsulation dot1Q 20
- ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- exit
- interface GigabitEthernet0/0.30
- encapsulation dot1Q 30
- ip address 192.168.3.1 255.255.255.0


2. exit



3. Vérifier la connectivité entre les VLANs.



4. Capture, communication entre les VLANs.



Conclusion

- Au départ, seuls les PC d'un même VLAN peuvent communiquer.
- Après activation du routage inter-VLAN, tous les VLANs peuvent communiquer.
- Le protocole VTP facilite la gestion des VLANs sur plusieurs switches.