
# Introducción a Bochs y el Bootloader

Programación de Sistemas Operativos


David Alejandro González Márquez

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires




Fuente: https://xkcd.com/

#### Programación a nivel de Usuario




Fuente: https://xkcd.com/

#### Programación a nivel de Usuario



#### Programación de Sistemas Operativos



Fuente: https://xkcd.com/





## Agenda

- Introducción a Bochs y su debugger

- Funcionamiento y responsabilidades del Bootloader

- Comandos para compilar y enlazar código de sistemas

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

Si queremos acceder a estos mecanismos debemos estar en lugar del **sistema operativo**.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Ver estructuras del procesador

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Ver estructuras del procesador
- Cambiar modos del procesador

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Ver estructuras del procesador
- Cambiar modos del procesador
- Acceder a los mecanismos de manejo de memoria

El procesador posee intrucciones que **no** se pueden usar a nivel de usuario.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Ver estructuras del procesador
- Cambiar modos del procesador
- Acceder a los mecanismos de manejo de memoria
- Controlar interrupciones


Un debugger como GDB es un proceso más  $\Rightarrow$  No puede monitorear el **Sistema Operativo** 

Un debugger como GDB es un proceso más  $\Rightarrow$  No puede monitorear el **Sistema Operativo** 






Un debugger como GDB es un proceso más  $\implies$  No puede monitorear el **Sistema Operativo** 



Bochs + Debugger

Un debugger como GDB es un proceso más  $\implies$  No puede monitorear el **Sistema Operativo** 



Bochs + Debugger

Necesitamos un debugger en la Virtual Machine.

Es un simulador de una computadora por esto nos permite correr **instrucción por instrucción**.

Pero su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad.

Es un simulador de una computadora por esto nos permite correr **instrucción por instrucción**.

**Pero** su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad.

bajar de: https://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.9/
el archivo: bochs-2.6.9.tar.gz

Es un simulador de una computadora por esto nos permite correr instrucción por instrucción.

Pero su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad.

- bajar de: https://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.9/ el archivo: bochs-2.6.9.tar.gz
- descomprimir: tar -xvvzf bochs-2.6.9.tar.gz

Es un simulador de una computadora por esto nos permite correr instrucción por instrucción.

**Pero** su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad.

- bajar de: https://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.9/ el archivo: bochs-2.6.9.tar.gz
- descomprimir: tar -xvvzf bochs-2.6.9.tar.gz
- en la carpeta descomprimida hacer:
  - \$ ./configure --enable-debugger --enable-disasm --disable-docbook
    --enable-readline LDFLAGS='-pthread' --prefix=/home/< usuario >/bochs/
  - \$ make
  - \$ make install

## Bonus para instalación

#### Paquetes que pueden faltar instalar:

- \$ sudo apt-get install xorg-dev
- \$ sudo apt-get install libx11-dev
- \$ sudo apt-get install libxrandr-dev
- \$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev

## Bonus para instalación

#### Paquetes que pueden faltar instalar:

- \$ sudo apt-get install xorg-dev
- \$ sudo apt-get install libx11-dev
- \$ sudo apt-get install libxrandr-dev
- \$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev

#### Paquete adicional:

Permite tener un buffer de la consola de últimos comandos ejecutados. (aka "flechitas")

\$ sudo apt-get install libreadline-dev

## Atajos útiles

#### Saltar el primer breakpoint y cargar sin menu

- Crear un archivo de nombre bochsdbg con el contenido: continue
- Cargar el bochs usando:
  - \$ bochs -q -rc bochsdbg

## Atajos útiles

#### Saltar el primer breakpoint y cargar sin menu

- Crear un archivo de nombre bochsdbg con el contenido: continue
- Cargar el bochs usando:
  - \$ bochs -q -rc bochsdbg

#### Usar bochs desde cualquier path

- Agregar en el archivo /home/< usuario >/.bashrc: export PATH+=":/home/< usuario >/bochs/bin/"
- Cargar cambios en la consola actual:
  - \$ source ~/.bashrc

## Configuraciones útiles

#### Activar log de eventos

- Descomentar la siguiente línea del bochsrc:

#log: bochs.log

- Comentar la siguiente:

log: /dev/null

- Para generar logs de todos los eventos reemplazar:

debug: action=ignore → debug: action=report

El tamaño del archivo resultante puede ser muy grande ya que registra todos los eventos.

## Configuraciones útiles

#### Activar log de eventos

- Descomentar la siguiente línea del bochsrc:

#log: bochs.log

- Comentar la siguiente:

log: /dev/null

- Para generar logs de todos los eventos reemplazar:

```
debug: action=ignore → debug: action=report
```

El tamaño del archivo resultante puede ser muy grande ya que registra todos los eventos.

#### Activar GUI del debugger

- Descomentar la siguiente línea del bochsrc:

```
#display_library: x, options="gui_debug"# use GTK debugger gui
```

## Bochs: Config file

Para una imagen de linux de ejemplo: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html

#### bochsrc

```
megs: 32
romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS-lgpl-latest
vga: extension=vbe
floppya: 1_44=a.img, status=inserted
floppyb: 1_44=b.img, status=inserted
ata0-master: type=disk, path=boot.img, cylinders=900, heads=15, spt=17
boot: c
log: bochsout.txt
mouse: enabled=0
clock: svnc=slowdown
vga_update_interval: 150000
display_library: x. options="gui_debug" # use GTK debugger gui
# This enables the "magic breakpoint" feature when using the debugger.
# The instruction XCHG BX, BX causes Bochs to enter the debugger mode.
magic break: enabled=1
```

Debugger

## Ejecución: Next y Step

- s | step | stepi [count]ejecuta [count] instrucciones
- n | next | p
   Ejecuta instrucciones sin entrar a las subrutinas
- c | cont | continue
   Continua | la ejecución
- q | quit | exit
   Sale del debugger y del emulador
- Ctrl-C
   Detiene la ejecución y retorna al promt

## Registros de propósito general

r | reg | regs | registers
 Lista los registros del CPU y sus contenidos

```
<bochs:12> registers
eax: 0x00000000 0
ecx: 0x00000000 0
edx: 0x00000543 1347
ebx: 0x00000000 0
esp: 0x00000000 0
ebp: 0x00000000 0
esi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
eip: 0x0000e05d
eflags 0x00000046
id vip vif ac vm rf nt IOPL=0 of df if tf sf ZF af PF cf
```

### Memory Dump

- x/nuf [addr]
   Muestra el contenido de la dirección [addr]
- xp /nuf [addr]
   Muestra el contenido de la dirección física [addr]; nuf es número que indica cuantos valores se mostrarán, seguido de uno o más de los indicadores de formato.

```
x: hex d: decimal u: sin signo
o: octal t: binario c: char
s: ascii i: instrucción
```

#### y de tamaño

```
b: byte h: word = half-word w: doubleword = word
```

## Memory Disassemble

- u | disasm | disassemble [count] [start] [end]
   Desensambla intrucciones desde la dirección lineal [start] hasta [end] exclusive.
- u | disasm | disassemble switch-mode
   Selecciona la sintaxis Intel o AT&T de asembler.
- u | disasm | disassemble size = n
   Setea el tamaño del segmento a desensamblar.

#### Breakpoints

- p | pb | break | pbreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección física [addr]
- vb | vbreak [seg:offset] Crea un breakpoint en la dirección virtual [addr]
- Ib | Ibreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección lineal [addr]
- d | del | delete [n] Borra el breakpoint número [n]
- bpe [n] Activa el breakpoint número [n]
- bpd [n] Desactiva el breakpoint número [n]

#### Watchs

- watch Muestra el estado actual de los watchs
- watch stop Detiene la simulación cuando un watch es encontrado
- watch continue No detiene la simulación si un wath es encontrado
- watch r | read [addr] Agrega un watch de lectura en la dirección física [addr]
- watch w | write [addr] Agrega un watch de escritura en la dirección física [addr]

#### Infos

- info break Muestra los Breakpoint creados
- info eflags Muestra el registro EEFLAGS
- info idt Muestra el descriptor de interrupciones (idt)
- info ivt Muestra la tabla de vectores de interrupción
- info gdt Muestra la tabla global de descriptores (gdt)
- info tss Muestra el segmento de estado de tarea actual (tss)
- info tab Muestra la tabla de paginas

## Registros de Segmento

#### - sreg Muestra los registros de segmento

```
<books:5> sreg
cs:s=0xf000, dh=0xff0093ff, dl=0x0000ffff, valid=7
ds:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
ss:s=0x0000. dh=0x00009300. dl=0x0000ffff. valid=7
es:s=0x0000. dh=0x00009300. dl=0x0000ffff. valid=7
fs:s=0x0000. dh=0x00009300. dl=0x0000ffff, valid=7
gs:s=0x0000, dh=0x00009300, dl=0x0000ffff, valid=7
ldtr:s=0x0000. dh=0x00008200. dl=0x0000ffff. valid=1
tr:s=0x0000. dh=0x00008b00. dl=0x0000ffff. valid=1
gdtr:base=0x00000000. limit=0xffff
idtr:base=0x00000000. limit=0xffff
```

#### Registros de Control

creg Muestra los registros de control

```
<bochs:10> creg
CR0=0x60000010: pg CD NW ac wp ne ET ts em mp pe
CR2=page fault laddr=0x00000000
CR3=0x00000000
   PCD=page-level cache disable=0
   PWT=page-level writes transparent=0
CR4=0x000000000: osxsave smx vmx osxmmexcpt osfxsr pce pge mce pae pse de tsd pvi vme
```

# Magic Breakpoint

- xchg bx, bx Magic breakpoint

Esta instrucción detiene el flujo del programa y nos devuelve al prompt de bochs.

# Magic Breakpoint

- xchg bx, bx Magic breakpoint

Esta instrucción detiene el flujo del programa y nos devuelve al prompt de bochs.



Fuente: Shia LaBeouf 'Magic' meme.

#### Más información

- Manual:

http://bochs.sourceforge.net/doc/docbook/user/

- Información complementaria:

http://wiki.osdev.org/Bochs

- Imagenes de discos:

http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html


Bootloader

Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema




- Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema
- El CPU comienza a ejecutar el BIOS (Basic Input Output System), que consiste de una memoria ROM en el mother con las primeras instrucciones para el CPU







- O Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema
- El CPU comienza a ejecutar el BIOS (Basic Input Output System), que consiste de una memoria ROM en el mother con las primeras instrucciones para el CPU
- 2 El BIOS se encarga de correr una serie de diagnósticos llamados POST (Power On Self Test)



- Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema
- El CPU comienza a ejecutar el BIOS (Basic Input Output System), que consiste de una memoria ROM en el mother con las primeras instrucciones para el CPU
- 2 El BIOS se encarga de correr una serie de diagnósticos llamados POST (Power On Self Test)
- Busca un dispositivo "booteable" es decir, que en su sector de booteo los últimos dos bytes tengan la firma 0x55 y 0xAA respectivamente.



- Presionamos el botón de encendido, la circuitería del mother da alimentación al microprocesador y arranca el sistema
- El CPU comienza a ejecutar el BIOS (Basic Input Output System), que consiste de una memoria ROM en el mother con las primeras instrucciones para el CPU
- 2 El BIOS se encarga de correr una serie de diagnósticos llamados POST (Power On Self Test)
- Busca un dispositivo "booteable" es decir, que en su sector de booteo los últimos dos bytes tengan la firma 0x55 y 0xAA respectivamente.
- Se copia a memoria a partir de la dirección 0x7C00, el sector de booteo



#### Resumen

- Cuando una computadora arranca solo existe el BIOS (Basic Input/Output system).
- El proceso de booteo comienza ejecutando el código del BIOS, ubicado en la posición 0xFFFF0, en modo real.
- El BIOS tiene código en ROM que realiza la inicialización (por ejemplo, la placa de video) y una verificación inicial de la máquina: POST (Power on self-test).
- Luego busca algún dispositivo de booteo: Disco Rígido, Floppy, USB, etc...
- Una vez localizado el dispositivo de arranque, carga el primer sector de 512 bytes (CDROM 2048 bytes) en la posición de memoria 0x07C00 y salta a esa dirección.
- Ahora la imagen de arranque es la encargada de cargar el kernel y luego pasarle el control.
- Para que una imagen sea de arranque debe ocupar exactamente 512 bytes (excepto en el CDROM), y estar firmada en los últimos dos bytes con 0x55AA.
- Una imagen de linux de ejemplo: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html

-----

Bochs Configuration: Main Menu

This is the Bochs Configuration Interface, where you can describe the machine that you want to simulate. Bochs has already searched for a configuration file (typically called bochsrc.txt) and loaded it if it could be found. When you are satisfied with the configuration, go ahead and start the simulation.

You can also start bochs with the  $\mbox{-}\mbox{q}$  option to skip these menus.

- 1. Restore factory default configuration
- 2. Read options from...
- 3. Edit options
- 4. Save options to...
- 5. Restore the Bochs state from...
- $\hbox{6. Begin simulation}\\$
- 7. Quit now

Please choose one: [6]

- Creamos un breakpoint en la posición de memoria física donde comenzará a ser cargado el bootloader

<bochs:1> break 0x07C00

- Creamos un breakpoint en la posición de memoria física donde comenzará a ser cargado el bootloader

```
<bochs:1> break 0x07C00
```

- Leemos la posición de memoria donde debería estar la firma del bootloader una vez que sea cargado en memoria principal

```
<bochs:2> x/1x 0x07C00+510
[bochs]:
0x00007dfe <bogus+ 0>: 0x00000000
```

- Continuamos la ejecución, hasta que llegamos al breakpoint

```
<bochs:3> c
(0) Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
Next at t=49462126
(0) [0x00007c00] 0000:7c00 (unk. ctxt): cli ; fa
```

- Continuamos la ejecución, hasta que llegamos al breakpoint

```
<bochs:3> c
(0) Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
Next at t=49462126
(0) [0x00007c00] 0000:7c00 (unk. ctxt): cli ; fa
```

 Nuevamente, podemos leer y notar que el BIOS cargo los 512bytes pertenecientes al bootloader, primer sector de la unidad

```
<bochs:4> x/1x 0x07C00+510
[bochs]:
0x00007dfe <bogus+ 0>: 0x0000aa55
```





1- Determinar el 'disco' y la partición a bootear




1- Determinar el 'disco' y la partición a bootear



2- Determinar donde esta la imagen del kernel en ese 'disco'









1- Determinar el 'disco' y la partición a bootear



2- Determinar donde esta la imagen del kernel en ese 'disco'



3- Cargar la imagen del kernel en memoria




4- Correr el "kernel"

Todo esto en 510 bytes!


- 4.1- Pasar a modo protegido
- **4.2-** Preparar las estructuras para administrar la memoria
- 4.3- Preparar las estructuras del sistema
- 4.4- ¡Listo!















1- Se copia el Bootloader en la posición 0x1000 de la memoria







- 1- Se copia el Bootloader en la posición 0x1000 de la memoria
- 2- Se busca el archivo **KERNEL.BIN** en el diskette



- 1- Se copia el Bootloader en la posición 0x1000 de la memoria
- 2- Se busca el archivo **KERNEL.BIN** en el diskette
- 3- Se copia ese archivo en la posición 0x1200 de la memoria



- 1- Se copia el Bootloader en la posición 0x1000 de la memoria
- 2- Se busca el archivo **KERNEL.BIN** en el diskette
- 3- Se copia ese archivo en la posición 0x1200 de la memoria
- 4- Se salta y se ejecuta la instrucción en la posición 0x1200 de la memoria



4- Se salta y se ejecuta la instrucción en la posición 0x1200 de la memoria

- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un **sistema operativo** determinado


- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un **sistema operativo** determinado
- Para resolver direcciones, toma una dirección de inicio, por ejemplo 0x00000000


- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un **sistema operativo** determinado
- Para resolver direcciones, toma una **dirección de inicio**, por ejemplo 0x00000000
- Cada etiqueta se traduce a una dirección contando bytes desde la dirección de inicio


- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un **sistema operativo** determinado
- Para resolver direcciones, toma una **dirección de inicio**, por ejemplo 0x00000000
- Cada etiqueta se traduce a una dirección contando bytes desde la dirección de inicio
- Los **destinos** de saltos o llamadas a funciones se debe conocer en tiempo de enlazado


- Un compilador construye un programa de forma que pueda correr sobre un **sistema operativo** determinado
- Para resolver direcciones, toma una dirección de inicio, por ejemplo 0x00000000
- Cada etiqueta se traduce a una dirección contando bytes desde la dirección de inicio
- Los **destinos** de saltos o llamadas a funciones se debe conocer en tiempo de enlazado
- ¿Y si no estamos en un sistema operativo?


Ej: el archivo KERNEL.BIN se carga en la dirección 0x1200




















#### Indicar la dirección de origen

Hay 2 formas de hacerlo, según como se compile:

#### Indicar la dirección de origen

Hay 2 formas de hacerlo, según como se compile:

- De **ensamblador a binario**, usamos la directiva ORG al inicio del archivo. asm para indicar la direccion de origen

ORG 0x1200

#### Indicar la dirección de origen

Hay 2 formas de hacerlo, según como se compile:

- De **ensamblador a binario**, usamos la directiva ORG al inicio del archivo. asm para indicar la direccion de origen

ORG 0x1200

- De **ensamblador a elf**, usamos el parámetro -Ttext en el linker

-Ttext 0x1200

#### Compilación de ensamblador a binario

- Ensamblado:

nasm -fbin archivo.asm -o archivo.bin

- Consideraciones:
  - Todo el código ejecutable tiene que estar incluido (No hay bibliotecas)
  - · Se ejecuta tal cual se escribió, no hay entry point.

#### Compilación de C en formato elf32 y linkeo

- Compilación:

```
gcc -m32 -fno-zero-initialized-in-bss -fno-stack-protector -ffreestanding -c -o archivo.elf archivo.c
```

- Linkeo:

```
ld -static -m elf i386 -nostdlib -N -b elf32-i386 -e start -Ttext 0x1200 -o archivo.elf archivo.o
```

 Lo convertimos en binario: objcopy -S -O binary archivo.elf archivo.bin

#### Compilación de assembly en formato elf32 y linkeo

- Compilación:

```
nasm -felf32 archivo.asm -o archivo.o
```

- Linkeo:

```
ld -static -m elf i386 --oformat binary -b elf32-i386 -e start -Ttext 0x1200 archivo.o -o archivo.bin
```

- Consideraciones:
  - · OJO código de 32 bits (en modo protegido)
  - Se pueden usar biblotecas. No se respeta el entry point.
  - · El parámetro Ttext da el orígen de la sección .text.
  - · Si usan el Bootloader de Orga 2, deben usar 0x1200 como origen de la sección .text.

#### Compilación de un bootloader y creacion de diskette

- Creamos un diskette vacio: dd bs=512 count=2880 if=/dev/zero of=diskette.img
- Formateamos la imagen en FAT12:
   sudo mkfs.msdos -F 12 diskette.img -n ETIQUETA
- Escribimos en el sector de booteo:
   dd if=bootloader.bin of=diskette.img count=1 seek=0 conv=notrunc
- Copiado del KERNEL.BIN dentro del diskette mcopy -i diskette.img kernel.bin ::/

# Bibliografía: Fuentes y material adicional

- Convenciones de llamados a función en x86:https://en.wikipedia.org/wiki/X86\_calling\_conventions
- Notas sobre System V ABI: https://wiki.osdev.org/System\_V\_ABI
- Documentación de NASM: https://nasm.us/doc/
  - Artículo sobre el flag -pie: https://eklitzke.org/position-independent-executables
- Documentación de System V ABI:https://uclibc.org/docs/psABI-x86\_64.pdf
- Manuales de Intel: https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm

# ¡Gracias!

Recuerden leer los comentarios al final de este video por aclaraciones o fe de erratas.