Hola Mundo en ASM

David Alejandro González Márquez

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

Hola Mundo ...

Ejercicio

Escriba un programa en lenguaje ensamblador que imprima por pantalla:

Hola Mundo

Hola Mundo ...

Ejercicio

Escriba un programa en lenguaje ensamblador que imprima por pantalla:

Hola Mundo

¿Cómo?

Un programa en general se separa en secciones

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).
- . text: Es donde se escribe el código.

Un programa en general se separa en secciones

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).
- . text: Es donde se escribe el código.

Etiquetas y símbolos

Un programa en general se separa en secciones

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).
- . text: Es donde se escribe el código.

Etiquetas y símbolos

- global: Modificador que define un símbolo que va a ser visto externamente.

Un programa en general se separa en secciones

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).
- . text: Es donde se escribe el código.

Etiquetas y símbolos

- global: Modificador que define un símbolo que va a ser visto externamente.
- _start: Símbolo utilizando como punto de entrada de un programa.

Comandos e instrucciones para el ensamblador

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.
- expresión \$, se evalúa en la posición en memoria al principio de la línea que contiene la expresión.

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.
- expresión \$, se evalúa en la posición en memoria al principio de la línea que contiene la expresión.
- comando EQU, para definir constantes que después no quedan en el archivo objeto.

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.
- expresión \$, se evalúa en la posición en memoria al principio de la línea que contiene la expresión.
- comando EQU, para definir constantes que después no quedan en el archivo objeto.
- comando INCBIN, incluye un binario en un archivo assembler.

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.
- expresión \$, se evalúa en la posición en memoria al principio de la línea que contiene la expresión.
- comando EQU, para definir constantes que después no quedan en el archivo objeto.
- comando INCBIN, incluye un binario en un archivo assembler.
- prefijo TIMES, repite una cantidad de veces la instrucción que le sigue.

Utilizando la famosa int 0x80 (en Linux) solicitamos al Sistema Operativo que haga algo por nosotros.

Utilizando la famosa int 0x80 (en Linux) solicitamos al Sistema Operativo que haga algo por nosotros.

Su interfaz es:

- 1- El número de función que queremos en rax
- 2- Los parámetros en rbx, rcx, rdx, rsi, rdi y rbp; en ese orden
- 3- Llamamos a la interrupción del sistema operativo (int 0x80)
- 4- En general, la respuesta está en rax

Utilizando la famosa int 0x80 (en Linux) solicitamos al Sistema Operativo que haga algo por nosotros.

Su interfaz es:

- 1- El número de función que queremos en rax
- 2- Los parámetros en rbx, rcx, rdx, rsi, rdi y rbp; en ese orden
- 3- Llamamos a la interrupción del sistema operativo (int 0x80)
- 4- En general, la respuesta está en rax
- Mostrar por pantalla (sys_write):

Función 4

Parámetro 1: ¿donde? (1 = stdout)

Parámetro 2: Dirección de memoria del mensaje

Parámetro 3: Longitud del mensaje (en bytes)

Utilizando la famosa int 0x80 (en Linux) solicitamos al Sistema Operativo que haga algo por nosotros.

Su interfaz es:

- 1- El número de función que queremos en rax
- 2- Los parámetros en rbx, rcx, rdx, rsi, rdi y rbp; en ese orden
- 3- Llamamos a la interrupción del sistema operativo (int 0x80)
- 4- En general, la respuesta está en rax
- Mostrar por pantalla (sys_write):

Función 4

Parámetro 1: ¿donde? (1 = stdout)

Parámetro 2: Dirección de memoria del mensaje

Parámetro 3: Longitud del mensaje (en bytes)

- Terminar programa (exit):

Función 1

Parámetro 1: **código de retorno** (0 = sin error)

Hola Mundo... solución

```
section data
 msg: DB 'Hola Mundo', 10
 largo EQU $ - msg
 global _start
section .text
 start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx, 1; stdout
   mov rcx, msg ; mensaje
   mov rdx, largo; longitud
   int 0x80
   mov rax, 1; funcion 1
   mov rbx, 0 ; codigo
   int 0x80
```

Hola Mundo... solución

```
section data
 msg: DB 'Hola Mundo', 10
 largo EQU $ - msg
 global _start
section .text
 start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx. 1 : stdout
   mov rcx, msg ; mensaje
   mov rdx, largo; longitud
   int 0x80
   mov rax, 1; funcion 1
                 ; codigo
   mov rbx, 0
   int 0x80
```

Ensamblando y linkeando

Ensamblamos:

```
nasm -f elf64 -g -F DWARF holamundo.asm
```

Linkeamos:

ld -o holamundo holamundo.o

Ejecutamos:

./holamundo

\$./holamundo

\$./holamundo

Hola Mundo

\$./holamundo

Hola Mundo

¿Dondé quedo el código de error?

\$./holamundo

Hola Mundo

¿Dondé quedo el código de error?

\$ echo "\$?"

```
$ ./holamundo
```

Hola Mundo

¿Dondé quedo el código de error?

\$ echo "\$?"

0

```
$ ./holamundo

Hola Mundo

¿Dondé quedo el código de error?

$ echo "$?"

0
```

¿Cómo reconozco un binario?

```
$ ./holamundo
Hola Mundo
¿Dondé quedo el código de error?
$ echo "$?"
¿Cómo reconozco un binario?
$ file holamundo
```

```
$ ./holamundo
Hola Mundo
¿Dondé quedo el código de error?
$ echo "$?"
¿Cómo reconozco un binario?
$ file holamundo
holamundo: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV),
 statically linked, with debug_info, not stripped
```

Ya sabemos que es un elf. Pero ¿Qué tiene dentro?

Ya sabemos que es un elf. Pero ¿Qué tiene dentro?

\$ objdump -d holamundo

Ya sabemos que es un elf. Pero ¿Qué tiene dentro?

```
holamundo: file format elf64-x86-64
```

Disassembly of section .text:

\$ objdump -d holamundo

```
000000000004000b0 < start>:
  4000b0: b8 04 00 00 00
                                        $0x4,%eax
                                 mov
  4000b5: bb 01 00 00 00
                                        $0x1,%ebx
                                 mov
  4000ba: 48 b9 d8 00 60 00 00
                                movabs $0x6000d8,%rcx
  4000c1: 00 00 00
  4000c4: ba 0b 00 00 00
                                        $0xb,%edx
                                 mov
  4000c9: cd 80
                                 int
                                        $0x80
  4000cb: b8 01 00 00 00
                                        $0x1,%eax
                                 mov
  4000d0: bb 00 00 00 00
                                        $0x0,%ebx
                                 mov
  4000d5: cd 80
                                        $0x80
                                 int
```

Y la sección de datos

Y la sección de datos

\$ objdump -D holamundo

Y la sección de datos

```
$ objdump -D holamundo
. . .
Disassembly of section .data:
00000000006000d8 <msg>:
  6000d8: 48 6f
                                 rex.W outsl %ds:(%rsi).(%dx)
  6000da: 6c
                                 insb
                                      (%dx),%es:(%rdi)
  6000db: 61
                                 (bad)
  6000dc: 20 4d 75
                                 and %c1.0x75(%rbp)
  6000df: 6e
                                outsb %ds:(%rsi),(%dx)
  6000e0: 64 6f
                                outsl %fs:(%rsi),(%dx)
  6000e2: 0a
                                 .byte 0xa
```

. . .

Y si quiero encontrar una cadena de texto

Y si quiero encontrar una cadena de texto

\$ strings holamundo

Y si quiero encontrar una cadena de texto

```
$ strings holamundo
Hola Mundo
holamundo.asm
NASM 2.13.02
. . .
largo
. . .
.symtab
.strtab
. . .
.text
.data
.debug_aranges
.debug_pubnames
.debug_info
. . .
```

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

\$ nm holamundo

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

```
$ nm holamundo
0000000000006000e3 D __bss_start
000000000006000e3 D _edata
0000000000000000000000 D _end
000000000000000000 a largo
0000000000006000d8 d msg
0000000000004000b0 T _start
```

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

```
$ nm holamundo
0000000000006000e3 D __bss_start
000000000006000e3 D _edata
00000000000000000000000 a largo
0000000000000000000 d msg
000000000000000000 T _start
```

¿Y donde se aprende como usar estos bonitos comandos?

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

```
$ nm holamundo
0000000000006000e3 D __bss_start
000000000006000e3 D _edata
0000000000000000000000 a largo
000000000000000000 d msg
00000000000000000 T _start
```

¿Y donde se aprende como usar estos bonitos comandos?

En el manual de referencia.

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

```
$ nm holamundo
0000000000006000e3 D __bss_start
000000000006000e3 D _edata
00000000000000000000000 D _end
000000000000000000 a largo
0000000000000000000 d msg
000000000000000000 T _start
```

¿Y donde se aprende como usar estos bonitos comandos?

En el manual de referencia.

¿Cómo accedo al manual?

No confundir con los simbolos dentro de un binario.

¿Y donde se aprende como usar estos bonitos comandos?

En el manual de referencia.

¿Cómo accedo al manual?

Mediante el comando man

\$ man | comando

\$ man nm

```
NM(1)
                                          GNU Development Tools
                                                                                                    NM(1)
NAME
       nm - list symbols from object files
SYNOPSIS
       nm [-Al-ol--print-file-name] [-al--debug-syms]
          [-B]--format=bsd] [-C]--demangle[=style]]
          [-D]--dynamic] [-fformat]--format=format]
          [-g|--extern-only] [-h|--help]
          [-1|--line-numbers] [--inlines]
          [-nl-vl--numeric-sort]
          [-P|--portability] [-p|--no-sort]
          [-rl--reverse-sort] [-Sl--print-size]
          [-s|--print-armap] [-t radix|--radix=radix]
          [-u|--undefined-only] [-V|--version]
          [-X 32_64] [--defined-only] [--no-demangle]
          [--plugin name] [--size-sort] [--special-syms]
          [--synthetic] [--with-symbol-versions] [--target=bfdname]
          [obifile...]
DESCRIPTION
       GNU nm lists the symbols from object files objfile.... If no object files are listed as
       arguments, nm assumes the file a.out.
       For each symbol, nm shows:
           The symbol value, in the radix selected by options (see below), or hexadecimal by default.
```

Debugger

GDE

Comandos Básicos

r run	Ejecuta el programa hasta el primer break
b break FILE:LINE	Breakpoint en la línea
b break FUNCTION	Breakpoint en la función
info breakpoints	Muestra información sobre los breakpoints
c continue	Continúa con la ejecución
s step	Siguiente línea (Into)
n next	Siguiente línea (Over)
si stepi	Siguiente instrucción asm (Into)
ni nexti	Siguiente instrucción asm (Over)
<pre>x/Nuf ADDR</pre>	

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

x/Nuf ADDR

- x/3bx addr : Tres bytes en hexadecimal.

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

- x/3bx addr : Tres bytes en hexadecimal.
- x/5wd addr : Cinco enteros de 32 bits con signo.

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

- x/3bx | addr | : Tres bytes en hexadecimal.
- x/5wd addr : Cinco enteros de 32 bits con signo.
- x/1ho | addr | : Un número de 16 bits en representación octal.

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

- x/3bx | addr | : Tres bytes en hexadecimal.
- x/5wd addr : Cinco enteros de 32 bits con signo.
- x/1ho | addr | : Un número de 16 bits en representación octal.
- x/10gf | addr | : Diez doubles.

```
x/Nuf ADDR

N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b|h|w|g
b:byte, h:word, w:dword, g:qword
f = Formato x|d|u|o|f|a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

- x/3bx | addr | : Tres bytes en hexadecimal.
- x/5wd addr : Cinco enteros de 32 bits con signo.
- x/1ho | addr | : Un número de 16 bits en representación octal.
- x/10gf | addr | : Diez doubles.
- x/s addr : Una string terminada en cero.

Configuración de GDB:

~/.gdbinit

Para usar sintaxis intely guardar historial de comandos:

set disassembly-flavor intel
set history save

Correr GDB con argumentos:

gdb --args <ejecutable> <arg1> <arg2> ...

\$ gdb holamundo

\$ gdb holamundo

(gdb)

```
GNU gdb (Ubuntu 8.1-0ubuntu3.2) 8.1.0.20180409-git
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<a href="http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/">http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.</a>
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
```

Reading symbols from holamundo...done.

GDB (gdb)

(gdb) b _start

CDB

```
(gdb) b _start Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8. (gdb)
```

```
(gdb) b _start Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8. (gdb) r
```

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8    mov rax, 4  ; funcion 4
(gdb)
```

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8     mov rax, 4    ; funcion 4
(gdb) n
```

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8    mov rax, 4  ; funcion 4
(gdb) n
9    mov rbx, 1  ; stdout
(gdb)
```

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8    mov rax, 4  ; funcion 4
(gdb) n
9    mov rbx, 1  ; stdout
(gdb)
10    mov rcx, msg  ; mensaje
(gdb)
```

GDP

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo; longitud
(gdb)
```

GDP

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm, line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo : longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
```

GDF

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm. line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo : longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
Hola Mundo
      mov rax, 1 ; funcion 1
13
(gdb)
```

GDF

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm. line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo : longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
Hola Mundo
      mov rax, 1 ; funcion 1
13
(gdb)
14
      mov rbx, 0
                     ; codigo
(gdb)
```

GDF

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm. line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo : longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
Hola Mundo
13
      mov rax, 1
                     : funcion 1
(gdb)
14
      mov rbx, 0
                     ; codigo
(gdb)
15
      int 0x80
(gdb)
```

GDF

```
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file holamundo.asm. line 8.
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx. 1 : stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo : longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
Hola Mundo
13
      mov rax. 1 : funcion 1
(gdb)
14
      mov rbx, 0
                     ; codigo
(gdb)
15
      int 0x80
(gdb)
[Inferior 1 (process 20626) exited normally]
(gdb)
```

GDB (gdb)

```
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
     mov rbx, 1; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
      mov rdx, largo; longitud
11
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb)
```

```
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8    mov rax, 4  ; funcion 4
(gdb) n
9    mov rbx, 1  ; stdout
(gdb)
10    mov rcx, msg  ; mensaje
(gdb)
11    mov rdx, largo ; longitud
(gdb)
12    int 0x80
(gdb) x/s $rcx
```

```
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo; longitud
(gdb)
12 int 0x80
(gdb) x/s $rcx
0x6000d8 <msg>: "Hola Mundo\n,"
(gdb)
```

```
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
     mov rbx, 1 ; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo; longitud
(gdb)
12 int 0x80
(gdb) x/s $rcx
0x6000d8 < msg>: "Hola Mundo\n,"
(gdb) info reg
```

GDF

```
(gdb) r
Starting program: /holamundo
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
     mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) n
9
     mov rbx, 1; stdout
(gdb)
10
      mov rcx, msg ; mensaje
(gdb)
11
      mov rdx, largo; longitud
(gdb)
12
      int 0x80
(gdb) x/s $rcx
0x6000d8 <msg>: "Hola Mundo\n,"
(gdb) info reg
              0x4 4
rax
rbx
              0x1 1
              0x6000d8 6291672
rcx
              0xb 11
rdx
              0x7fffffffdbf0 0x7fffffffdbf0
rsp
rip
              0x4000c9 0x4000c9 < start+25>
              0x202 [ IF ]
eflags
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8 8 mov rax, 4 ; funcion 4 (gdb)
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) list
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4; funcion 4
(gdb) list
3 largo EQU $ - msg
5 global _start
6 section .text
   _start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx, 1 ; stdout
10
   mov rcx, msg ; mensaje
11
   mov rdx, largo ; longitud
12
   int 0x80
(gdb)
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4; funcion 4
(gdb) list
3 largo EQU $ - msg
5 global _start
6 section .text
   _start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx, 1 ; stdout
10
   mov rcx, msg ; mensaje
11
   mov rdx, largo ; longitud
12 int 0x80
(gdb) list
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4; funcion 4
(gdb) list
   largo EQU $ - msg
5 global _start
6 section .text
   _start:
     mov rax, 4 ; funcion 4
9
    mov rbx, 1 ; stdout
10
    mov rcx, msg ; mensaje
11
     mov rdx, largo; longitud
12
   int 0x80
(gdb) list
     mov rax, 1 ; funcion 1
13
14
     mov rbx, 0
                   ; codigo
15
     int 0x80
(gdb)
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb)
```

holamundo.asm

```
section .data
 msg: DB 'Hola Mundo', 10
 largo EQU $ - msg
 global _start
section .text
 start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx, 1 ; stdout
   mov rcx, msg ; mensaje
   mov rdx, largo; longitud
   int 0x80
   mov rax, 1
                 ; funcion 1
   mov rbx, 0
                 ; codigo
   int 0x80
```

```
Breakpoint 1, _start () at holamundo.asm:8
8 mov rax, 4 ; funcion 4
(gdb) x/12i $rip
```

holamundo.asm

```
section .data
 msg: DB 'Hola Mundo', 10
 largo EQU $ - msg
 global _start
section .text
 start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx, 1; stdout
   mov rcx, msg ; mensaje
   mov rdx, largo; longitud
   int 0x80
   mov rax, 1
                 ; funcion 1
   mov rbx, 0
                 ; codigo
   int 0x80
```

```
Breakpoint 1. start () at holamundo.asm:8
8
     mov rax. 4
                  : funcion 4
(gdb) x/12i $rip
=> 0x4000b0 <_start>:
                             $0x4,%eax
                       mov
  0x4000b5 < start+5>:
                       mov
                              $0x1.%ebx
  0x4000ba < start+10>:
                       movabs $0x6000d8.%rcx
  0x4000c4 < start+20>:
                             $0xb.%edx
                       mov
  0x4000c9 < start+25>: int
                             $0x80
                             $0x1,%eax
  0x4000cb <_start+27>: mov
  0x4000d0 < start+32>: mov
                             $0x0,%ebx
  0x4000d5 < start+37>: int
                              $0x80
  0x4000da: insb
                 (%dx),%es:(%rdi)
  0x4000db: (bad)
  0x4000dc: and
                 %c1.0x75(%rbp)
(gdb)
```

holamundo.asm

```
section data
 msg: DB 'Hola Mundo'. 10
 largo EOU $ - msg
 global start
section .text
 start:
   mov rax, 4
                  : funcion 4
   mov rbx, 1
                  : stdout
   mov rcx. msg
                  : mensaie
   mov rdx, largo : longitud
   int 0x80
   mov rax, 1
                  ; funcion 1
   mov rbx, 0
                  ; codigo
   int 0x80
```

Bibliografía: Fuentes y material adicional

- Convenciones de llamados a función en x86:https://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions
- Notas sobre System V ABI: https://wiki.osdev.org/System_V_ABI
- Documentación de NASM: https://nasm.us/doc/
 - Artículo sobre el flag -pie: https://eklitzke.org/position-independent-executables
- Documentación de System V ABI:https://uclibc.org/docs/psABI-x86_64.pdf
- Manuales de Intel: https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm

¡Gracias!

Recuerden leer los comentarios al final de este video por aclaraciones o fe de erratas.