Synchronisation des Processus

PLAN

- Rappel de notion de processus
- Spécification du problème
- Section Critique (SC)
- Exclusion Mutuelle
 - Principe
 - Propriétés
- Réalisation d'exclusion Mutuelle
 - Matérielle
 - Logicielle;

Rappel de notion de processus

- Processus?
- Etats d'un processus
- Contexte d'un processus
- Classes de processus
 - Processus indépendants
 - Processus coopérants
 - Processus concurrents
- Création et destruction de processus

Spécification du Problème

- Machines monoprocesseurs ou Multiprocesseurs;
- Processus s'exécutent sur une machine mono/ multi Processeurs avec mémoire partagée;
- Partager des variables:
 - volontairement: coopérer pour traiter un Problème
 - involontairement: se partager des ressources;

Problème de synchronisation: Exemple

• Le partage de variables sans précaution particulière peut conduire à des résultats erronés:

Processus Crédit

Processus Débit

a: Compte:=Compte + C

b: Compte:= compte - D

Hypothèses d'exécution

- L'évolution dans l'exécution de chaque processus est à priori indépendante;
- Le délai entre deux instructions d'un processus est non nul, mais fini;
- Deux accès à une même case mémoire ne peuvent être simultanés;
- Les registres sont sauvegardés et restaurés à chaque commutation

Hypothèses d'exécution: exemple

Processus1	Processus2
a1: LOAD R1 Compte	b1: LOAD R1 Compte
a2: ADD R1 C	b2: SUB R1 D
a3: STORE R1 Compte	b3: STORE R1 Compte

Quelle sera la valeur de compte si l'ordre d'exécution est le suivant ? a1 < a2 < a3 < b1 < b2 < b3

Quelle sera la valeur de compte si l'ordre d'exécution est le suivant ? a1 < b1 < a2 < a3 < b2 < b3

Quelle sera la valeur de compte si l'ordre d'exécution est le suivant ? a1 < b1 < a2 < b2 < b3 < a3

Exemple d'exécution: a1< b1< b2< b3< a2< a3 Valeurs des variables: Compte = 100; C= 20; D= 30 Valeur de compte=?

```
Processus 1

LOAD R1 Compte R1 est sauvegardé

LOAD R1 Compte SUB R1 D

Interruption STORE R1 Compte Restauration de la valeur de R1

ADD R1 C

STORE R1 Compte
```

Sections critiques(SC): Définition

- Section Critique = ensemble de suites d'instructions qui peuvent produire des résultats erronés lorsqu'elles sont exécutées simultanément par des processus différents.
- L'exécution de deux SC appartenant à des ensembles différents et ne partagent pas de variables ne pose aucun problème.

Détermination des SC

- L'existence implique l'utilisation de variables partagées, mais l'inverse n'est pas vrai;
- Pratiquement les SC doivent être détectées par les concepteurs de programmes;
- Dès qu'il y a des variables partagées, il y a forte chance de se retrouver en présence de SC.

Exclusion Mutuelle: Principe(1)

- Les SC doivent être exécutés en Exclusion Mutuelle:
 - une SC ne peut être commencée que si aucune autre
 SC du même ensemble n'est en cours d'exécution;
- Avant d'exécuter une SC, un processus doit s'assurer qu'aucun autre processus n'est en train d'exécuter une SC du même ensemble.

Exclusion Mutuelle: Principe(2)

• Dans le cas contraire, il devra pas progresser, tant que l'autre processus n'aura pas terminé sa SC;

• Nécessité de définir un protocole d'entrée en SC et un protocole de sortie de SC

Protocole d'entrée/sortie en SC

- Protocole d'entrée en SC (prologue): ensemble d'instructions qui permet cette vérification et la non progression éventuelle;
- Protocole de sortie de SC (épilogue): ensemble d'instructions qui permet à un processus ayant terminé sa SC d'avertir d'autres processus en attente que la ressource soit libre.

Structure des processus

```
Début
Section non Critique

prologue
SC

épilogue
Section non critique
Fin.
```

Propriétés de l'exclusion Mutuelle

- 1. Un seul processus en SC;
- 2. Un processus qui veut entrer en SC ne doit pas attendre qu'un autre processus passe avant lui pour avoir le droit.
- 3. Un processus désirant entrer en SC y entre au bout d'un temps fini; pas de privation d'y entrer vis à vis d'un processus

Exclusion Mutuelle

- L'exclusion Mutuelle n'est pas garantie si:
 - a) un processus peut entrer en SC alors qu'un autre s'y trouve déjà;
 - b) un processus désirant entrer en SC ne peut pas y entrer alors qu'il n'y a aucun processus en SC;
 - c) un processus désirant entrer en SC n 'y entrera jamais car il sera jamais sélectionné lorsqu'il est en concurrence avec d'autres processus

Réalisation d'exclusion Mutuelle

• Solutions logicielles : attente active (Dekker, Peterson,), attente passive (Dijkstra);

- Solutions Matérielles:
 - Monoprocesseurs: masquage d'interruptions;
 - Multiprocesseurs: instruction indivisible.

Réalisation d'exclusion Mutuelle: solutions logicielles

Solution naïve: résoudre le problème de partage de variables par d'autre variables:

1ère tentative

```
Var barrière : (fermée, ouverte) % variable partagée %
Barrière := ouverte % initialement la section critique est libre
```

Processus P1

Test: *Tantque* barrière = fermée *faire* allera test

Fintantque

barrière := fermée;
< section critique >;

barrière := ouverte;

Processus P2

Test: *Tantque* barrière = fermée *faire* allera test

Fintantque

barrière := fermée;

< section critique >;

18

harriàra :- augusta:

2ème tentative

```
Var \text{ Tour} = 1..2;
                       % variable partagée %
    Tour := 1;
                       % initialisation
" Processus1"
                                    " Processus 2"
Test: Tantque tour=2 faire
                                         Tantque tour=1 faire
                                  Test:
      allera test
                                            allera test
    Fintantque
                                         Fintantque
     < section critique >;
                                          < section critique >;
    Tour := 2;
                                           Tour := 1;
```

Exclusion Mutuelle: Algorithmes de Dekker

Solutions pour deux processus;

• Chaque processus boucle indéfiniment sur l'exécution de la section critique;

Solution correcte de Dekker

```
Var process1, process2 :(interieur, exterieur);
      tour : 1..2;
 process1:= exterieur;
 process2:= exterieur;
```

Processus P1

```
process1:= interieur;
tour:= 2;
test: tantque process2 = interieur et tour = 2 faire
      aller à test
      Fintantque
<section critique>
process1:= exterieur;
```

Processus P2

```
process2 := interieur;
tour := 1;
test: tantque process1 = interieur et tour = 1 faire
           allerà test
     Fintantque
<section critique>;
process2:=exterieur;
```

Exclusion Mutuelle: Algorithmes de Peterson

• Solution symétrique pour N processus (généralisation de la solution de Dekker;

- L'interblocage est évité grâce à l'utilisation d'une variable partagée *Tour;*
 - la variable tour est utilisée de manière absolue et non relative;

Exclusion Mutuelle: solutions matérielles sur monoprocesseur

- Solution brutale: masquage d'interruptions
 - On empêche les commutations de processus qui pourraient violer l'exclusion Mutuelle des SC;
 - donc Seule l'interruption générée par la fin du quantum de temps nous intéresse

Exclusion mutuelle: solution brutale

- Les IT restent masquées pendant toute la SC, d'où risque de perte d'IT ou de retard de traitement.
- Une SC avec while(1) bloque tout le système
- Les sytèmes ne permettent pas à tout le monde de masquer n'importe comment les IT.

Exclusion Mutuelle:solution monoprocesseur(1)

Processeur Processus 1 (P1) Exécute P1 Processus 2 Processus Masquage IT bloqué LOAD R1 Compte Masquage IT ADD R1 C LOAD R1 Compte STORE R1 Compte SUB R1 D Démasquer IT STORE R1 Compte Démasquer IT

Exclusion Mutuelle:solution monoprocesseur (2)

- Avantage: masquage des interruptions pendant la modification de *occupé*;
- Inconvénient:
 - Le masquage des IT n'est accessible qu'aux programmeurs privilégies pour des raisons de fiabilité : exemple super_ utilisateur.
 - Cette solution ne fonctionne pas sur des Multiprocesseurs.

Exclusion Mutuelle:solution Multiprocesseur (1)

- Instruction indivisible: réalisée une seule fois par le matériel:
 - Test_and_Set(TAS) : instruction indivisible de consultation et de modification d'un mot mémoire.

Soit C une variable globale indiquant l'état (ou l'occupation) d'une section critique, c'est-à-dire: C = 1 ==> section critique occupée, et C = 0 ==> section critique libre. L'algorithme de fonctionnement de TAS est le suivant:

Exclusion Mutuelle:solution Multiprocesseur (2)

```
TAS(C)
   begin
      < verrouiller l'accès à C >;
       lire C
      if C = 0 then begin
                   C := 1
                   co := co + 2 % co = compteur ordinal % (1)
                       % ou compteur d'instructions %
                   end
            else co := co + 1 %
                                        (2)
                                                            %
      endif
        < libérer l'accès à C >
    end
```

Exclusion Mutuelle:solution Multiprocesseur (3)

• Par exemple, la programmation de l'exemple précédent peut être:

• Inconvénient: attente active.

Verrou

Initialement V est nul et f(V) est vide;

```
Verrouiller(V): debut
              si V = 0 alors V := 1;
               sinon debut
                     mettre le processus appelant P dans f(V)
                     état(P) := bloqué; % voir figure 1. %
                    fin
              finsi
            fin
Deverrouiller(V): debut
                  si f(V) \neq vide alors debut
                                      sortir Q de f(V);
                                      fin
                  sinon V := 0;
                 finsi
```

• Avantage : Attente passive

Les sémaphores

- Introduit par Dijkstra en 1965 pour résoudre le problème d'exclusion mutuelle.
- Permettent l'utilisation de m ressources identiques (exple imprimantes) par n processus.
- Un sémaphore est une structure contenant deux champs :

```
- Struct {n : entier ;
        en_attente : file de processus
    }
```

Sémaphores: Définition(1)

- Un sémaphore est une variable globale protégée, c'est à dire on peut y accéder qu'au moyen des trois procédures :
 - initialiser le sémaphore S à une certaine valeur x;
 - − P(S); Peut -on passer ?/peut-on continuer?
 - − V(S); libérer?/vas y?

Sémaphores: définition (2)

- Un *sémaphore binaire* est un sémaphore dont la valeur peut prendre que deux valeurs positives possibles : en générale 1 et 0.
- Un *sémaphore de comptage* : la valeur peut prendre plus de deux valeurs positives possibles.
 - Il est utile pour allouer une ressource parmi plusieurs exemplaires identiques : la valeur est initialisée avec le nombre de ressources.

Sémaphores: Réalisations logicielles

```
    Initialisation du compteur du sémaphore S

− P(S) /*compteur est tis modifié par P(S)*/
   { compteur := compteur -1;
   Si compteur < 0 alors bloquer le processus en fin de
         S.en attente;}
− V(S) /* compteur est tis modifié par V(S)*/
   {compteur := compteur + 1;
   Si compteur <= 0 alors réveiller le processus en
         tête de S.en attente; }
```

34

Réalisations logicielles des primitives P et V

- Problème de l'exclusion mutuelle:
 - initialiser S à 1, et la procédure d'entrée est
 P(S), et la procédure de sortie est V(S)
- P et V sont des primitives plutôt que des procédures car elles sont non interruptibles
 - possible sur monoprocesseur par masquage d'Interruption.

Réalisations logicielles des primitives P et V (2)

- L'initialisation dépend du nombre de processus pouvant effectuer en même temps une même " section critique " :
 - Exemple: m, si on a m imprimantes identiques;
- Cette implémentation donne à chaque fois dans compteur le nombre de ressources libres :
- lorsque compteur est négative, sa valeur absolue donne le nombre de processus dans la file.

Sémaphores: une deuxième implantation logicielle

• Traduction directe de la spécification fonctionnelle:

```
-P(S) {
  Si compteur > 0 alors compteur = compteur -1;
  Sinon bloquer le processus en fin de S.en attente;
-V(S) {
  Si S.en attente non-vide alors réveiller le
  processus en tête de S.en attente;
  sinon compteur := compteur +1;
                                                37
```

Sémaphore d'exclusion Mutuelle

Var mutex : sémaphore init. à 1

Processus Pi

Début

• •

P(mutex)

SC

V(mutex)

• • •

Fin.

Sémaphores d'exclusion mutuelle: interblocage

Processus1	Processus2
P(semA)	P(semB)
P(semB)	P(semB) P(semA)
SC	SC
V(semA)	V(semB)
V(semB)	V(semA)

Sémaphore de synchronisation: principe

• Un processus doit attendre un autre pour continuer (ou commencer) son exécution.

Processus1	Processus2
1 er travail	P(sem)//attente process1
V(sem)//réveil process 2	2eme travail